

IMPORTANT :

Avant de lancer le programme d'installation, vérifier les conditions suivantes :

- si vous installez ce programme depuis une disquette ou un repertoire de votre disque dur, les fichiers **INSTALLE.EXE, ENDINST.EXE et DISK01** doivent se trouver sur la racine de la disquette ou dans le repertoire en question du disque dur
- de meme pour les fichiers VENDOR.DOC, FILE.LST, LISEZMOI.TXT , FILE_ID.DIZ et A_LIRE.WRI qui ne sont pas utilisés pour l'installation
- **TOUS les autres fichiers du programme doivent absolument se trouver dans un repertoire nommé INST** (repertoire de la disquette, ou sous-repertoire de votre disque dur)

Dans le cas contraire (généralement cas des programmes diffusés en un seul fichier "zippé" à décompresser par vos soins), **créer** ce repertoire **INST** et y déplacer les fichiers indiqués. Sinon, le programme d'installation vous reclamera des disquettes inexistantes !!!

Résolution des problèmes d'installation du logiciel

ATTENTION ! Avant toute modification des fichiers AUTOEXEC.BAT ou CONFIG.SYS effectuez une sauvegarde de ces fichiers.

Vous venez d'installer ce logiciel sur votre ordinateur. Lors du lancement du programme le message suivant peut apparaître :

" Erreur 38: SHARE.EXE /F:4096 /L:200 non chargé".

Vous devez procéder ainsi:

- Retournez sous dos.
- Sur la ligne de commande du dos tapez EDIT AUTOEXEC.BAT
- Vous constatez que ce fichier est listé à l'écran. Placez-vous sous la dernière ligne du programme et saisissez la ligne suivante:

SHARE.EXE /F:4096 /L:200 (saisir un espace entre EXE et /F puis entre 4096 et /L

- Dans le menu Fichier cliquez sur Enregistrer.
- Puis dans le menu Fichier cliquez sur Quitter.

Réinitialisez votre ordinateur (Touche Reset) ou (Ctrl + Alt + Suppr) pour qu'il prenne en compte les modifications de votre fichier "autoexec. bat".

Si votre ordinateur refuse toujours de lancer EUROQUIZ vérifiez la présence des paramètres suivants dans votre fichier CONFIG.SYS :

FILES=100
BUFFERS=40

Si tel n'est pas le cas, modifiez ces paramètres pour qu'ils soient équivalents à ceux mentionnés ci-dessus.

Réinitialisez votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.

