

EjectCD

Wojciech Wypart

COLLABORATORS

| | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | <i>TITLE :</i> EjectCD | | |
| <i>ACTION</i> | <i>NAME</i> | <i>DATE</i> | <i>SIGNATURE</i> |
| WRITTEN BY | Wojciech Wypart | January 18, 2023 | |

REVISION HISTORY

| NUMBER | DATE | DESCRIPTION | NAME |
|--------|------|-------------|------|
| | | | |

Contents

| | | |
|----------|---------------------------------------|----------|
| 1 | EjectCD | 1 |
| 1.1 | Spis treści | 1 |
| 1.2 | Informacja | 1 |
| 1.3 | Przeznaczenie | 2 |
| 1.4 | Wymagania | 2 |
| 1.5 | Instalacja | 2 |
| 1.6 | Uruchomienie programu | 2 |
| 1.7 | Parametry przy uruchamianiu | 2 |
| 1.8 | Uwagi | 3 |
| 1.9 | Od autora | 3 |

Chapter 1

EjectCD

1.1 Spis treści

EjectCD V1.0

©1994 Wojciech Wypart FREeware

Informacja
Przeznaczenie
Wymagania
Instalacja
Uruchomienie programu
Parametry przy uruchamianiu
Uwagi
Od autora

1.2 Informacja

EjectCD jest programem Freeware. Program i dokumentacja mogą być rozpowszechniane tylko razem i w niezmodyfikowanej formie. Wszelka modyfikacja jest zabroniona. Ewentualne opłaty za ich udostępnienie mogą być jedynie symboliczne (jak np. stosowane przez biblioteki PD lub Shareware). Program NIE MOŻE być rozpowszechniany wraz z produktami komercyjnymi bez pisemnej zgody autora. Program został sprawdzony pod względem niezawodności działania, jednakże ryzyko ewentualnej utraty danych lub innych szkód wyrządzonych wskutek nieprawidłowego funkcjonowania programu ponosi w całości jego użytkownik.

1.3 Przeznaczenie

EjectCD jest przeznaczony do otwierania i zamykania szuflady czytnika CD. EjectCD współpracuje z czytnikiem Archos Overdrive CD (prawdopodobnie także z innymi czytnikami obsługiwanymi przez cd.device).

1.4 Wymagania

EjectCD wymaga dowolnej Amigi wyposażonej w system 2.0 lub wyższy.

1.5 Instalacja

Skopiuj program wraz z ikoną w wybrane miejsce na dysku.

1.6 Uruchomienie programu

Program należy uruchomić z okna CLI lub Shell przez podanie jego nazwy ←
lub z Workbencha poprzez ikonę.

Parametry przy uruchamianiu

1.7 Parametry przy uruchamianiu

X : pozioma pozycja okna. Słowo X musi wystąpić w parametrach.

Y : pionowa pozycja okna. Słowo Y musi wystąpić w parametrach.

PUBSCREEN lub PS : nazwa ekranu ogólnodostępnego (public screen), na którym EjectCD ma otworzyć okno. Słowo PUBSCREEN lub PS musi wystąpić w parametrach. Jeżeli podany ekran nie jest dostępny, EjectCD otwiera okno na standardowym ekranie ogólnodostępnym (default pub screen; jeżeli nie ustawiono inaczej, będzie to ekran Workbencha).

Przykłady:

EjectCD PS=DOPUS.1 (otwiera okno na ekranie Directory Opusa)

EjectCD PS=DM (otwiera okno na ekranie Disk Mastera 2)

EjectCD PS=PowerPacker (otwiera okno na ekranie PowerPackera)

Dla Workbencha:

X,Y,PUBSCREEN - znaczenie identyczne jak dla CLI/Shell. Parametry należy wpisać w oknie "Tool Types" ikony.

Nazwy parametrów nie rozróżniają małych i dużych liter (w przeciwieństwie do nazw ekranów ogólnodostępnych, które muszą być podane dokładnie tak jak występują).

Przykłady użycia parametrów:

EjectCD X 500 Y 200 PS DOPUS.1

1.8 Uwagi

Gdy program nie ma dostępu do cd.device, sygnalizuje to "błądem" ekranu. W pewnych sytuacjach (np. przy uruchamianiu sterownika gdy w czytniku nie ma płyty), program nie może otworzyć szuflady. Jest to spowodowane tym, że czytnik sygnalizuje stan taki jak przy otwartej szufladzie.

1.9 Od autora

Jeśli zauważyłeś błędy, masz propozycje ulepszeń, pragniesz podzielić się wrażeniami, napisz do mnie.

Wojciech Wypart
ul. Lenartowicza 72/54
41-219 Sosnowiec