

Her kan du skrive adgangskoden. Af sikkerhedsmæssige hensyn erstattes de tegn, du skriver, med stjerner ( \* ).  
Det er god ide at skrive adgangskoden ned, da den skal indtastes, hver gang du ændrer indstillingerne for klassifikationsfilteret.

Aktiverer eller deaktiverer det aktuelle klassifikationssystem. Du kan kun aktivere eller deaktivere klassifikationssystemet, hvis du har tilladelse til det som computerens administrator.

Opretter en liste over kategorier af stødende materiale i det klassifikationssystem, der i øjeblikket er konfigureret på computeren. Hvis du vil konfigurere et klassifikationssystem til en bruger, skal du klikke på en kategori på listen. Kategoriens aktuelle begrænsningsniveau vises nedenfor. Du kan ændre niveauet ved at flytte skyderen.

Opretter en liste over kategorier af stødende materiale i det klassifikationssystem, der i øjeblikket er konfigureret på computeren. Hvis du vil konfigurere et klassifikationssystem til en bruger, skal du klikke på en kategori på listen. Kategoriens aktuelle begrænsningsniveau vises nedenfor. Du kan ændre niveauet ved at flytte skyderen.

Angiver niveauet for det materiale, der kan virke stødende (f.eks. nøgne kroppe, vold eller provokerende sprogbrug), og som du vil give en anden bruger af denne computer mulighed for at se. Det vil ikke være muligt for brugere at se materiale, der er klassificeret højere end det niveau, du har angivet.

Hvis den skyder, du skal bruge til at ændre niveauet, ikke er synlig, skal du kontrollere, at du har valgt en kategori på listen.

Angiver niveauet for det materiale, der kan virke stødende (f.eks. nøgne kroppe, vold eller provokerende sprogbrug), og som du vil give en anden bruger af denne computer mulighed for at se. Det vil ikke være muligt for brugere at se materiale, der er klassificeret højere end det niveau, du har angivet.

Hvis den skyder, du skal bruge til at ændre niveauet, ikke er synlig, skal du kontrollere, at du har valgt en kategori på listen.

Beskriver niveauet for det materiale, der kan virke stødende (f.eks. nøgne kroppe, vold eller provokerende sprogbrug), og som en bruger kan se under den angivne klassificering.

Beskriver det anvendte klassifikationssystem, hvis der ikke er valgt en kategori.

Beskriver niveauet for det materiale, der kan virke stødende (f.eks. nøgne kroppe, vold eller provokerende sprogbrug), og som en bruger kan se under den angivne klassificering.

Beskriver det anvendte klassifikationssystem, hvis der ikke er valgt en kategori.



Angiver, om brugerne af denne computer har tilladelse til at få vist materiale, der ikke er klassificeret.

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan der eventuelt vises stødende materiale, hvis Websidens forfatter ikke har klassificeret siden ved hjælp af det klassifikationssystem, du anvender. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, kan brugerne ikke se ikke-klassificerede Websider, uanset hvor sikkert sidernes indhold er.

Klik her for at få vist, ændret eller tilføjet noget på listen over de klassifikationssystemer, der er installeret på computeren.

Klik her for at flytte klassifikationssystemet én linje ned. Når et klassifikationssystem placeres længere nede i rækkefølgen, bringes de tilhørende restriktioner først i anvendelse efter restriktionerne i de andre klassifikationssystemer, der står højere på listen.

Klik her for at flytte klassifikationssystemet én linje op. Når et klassifikationssystem placeres længere oppe i rækkefølgen, bringes de tilhørende restriktioner i anvendelse før restriktionerne i de andre klassifikationssystemer, der står længere nede på listen.

Klik her for at få vist en Webside med oplysninger om klassifikationssystemer og om, hvordan Internet Explorer konfigureres, så de indholdstyper, andre brugere kan få vist, begrænses.

Klik her for at få vist, ændret eller tilføjet noget på listen over de klassifikationssystemer, der er installeret på computeren.

[Klik her for at ændre adgangskoden.](#)

Her kan du skrive den nye adgangskode.

**Bemærk!** Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden. Inden du skriver adgangskoden, skal du kontrollere, at CAPS LOCK ikke er aktiveret.



Angiver, om de brugere, der kender adgangskoden, kan skrive adgangskoden og se Websider, der kan indeholde stødende materiale.

Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, vises der en meddelelse om, at du ikke har tilladelse til at se Websiden, og at du ikke har tilladelse til at skrive den adgangskode, der sætter dig i stand til at få vist Websiden.

Her kan du skrive din gamle adgangskode. Af sikkerhedsmæssige hensyn vises der stjerner (\*) i stedet for det, du skriver.

Her kan du skrive en ny adgangskode. Af sikkerhedsmæssige hensyn vises der stjerner (\*) i stedet for det, du skriver.

Her skal du skrive adgangskoden igen. Hvis det, du skriver, svarer til det, du har skrevet i boksen **Ny adgangskode**, ændres adgangskoden. Af sikkerhedsmæssige hensyn vises der stjerner (\*) i stedet for det, du skriver.

Viser de klassifikationssystemer, du har installeret på computeren.

Klik her for at tilføje et klassifikationssystem på listen.

Fjerner det markerede klassifikationssystem fra listen.

Her kan du skrive adgangskoden. Af sikkerhedsmæssige hensyn vises der stjerner (\*) i stedet for det, du skriver.



Her kan du skrive navnet på et klassifikationsbureau.

[Klik her for at få vist Websiden for den aktuelle klassifikationsudbyder.](#)

Tilføjer Internetadressen (URL) på listen over de Websteder, der altid er tilgængelige, uanset hvordan stedet er klassificeret.

Tilføjer Internetadressen (URL) på listen over de Websteder, der aldrig er tilgængelige, uanset hvordan stedet er klassificeret. Brug denne funktion, når du vil forhindre adgang til et Websted, der ikke er klassifikationsmærket og derfor ikke er påvirket af de indstillinger, du har angivet under fanen **Avanceret**.

Fjerner Internetadressen (URL) fra listen over godkendte og ikke-godkendte Websteder.

Skriv den Internetadresse (URL), du altid eller aldrig vil give adgang til, uanset hvordan stedet er klassificeret. Brug denne funktion, når du vil forhindre eller altid give adgang til et Websted, der ikke er klassifikationsmærket og derfor ikke er påvirket af de indstillinger, du har angivet under fanen **Avanceret**.

Viser listen over de Websteder, du altid eller aldrig har tilladelse til at besøge, uanset hvilke indstillinger der blev angivet under fanen **Avanceret**.

Giver dig mulighed for at vælge en PICSRules-fil, så du kan styre adgangen til Websteder. Disse filer anvender et klassifikationssystem, der er udviklet af Platform for Internet Content Selection (PICS) til filtrering af indhold, der kan ses. Filtreringen omfatter kun de Websteder, der indeholder PICS-etiketter. Denne funktion er nyttig for forældre, der vil sætte en grænse for, hvad deres børn kan se på Internettet. Hvis du vil forhindre adgang til bestemte Websteder, der ikke er klassifikationsmærket, skal du klikke på fanen **Godkendte Websteder** og derefter tilføje dem på listen over ikke-godkendte Websteder.



Viser installerede PICSRules-filer. Hvis klassifikationsfilteret er aktiveret, blokeres adgangen til de Websteder med indhold, der ikke overholder begrænsningerne i PICSRules-filerne. Internet Explorer scanner disse lister igennem oppefra og ned. Det er bedst at sætte de mest restriktive filer øverst på listen, da de vil sortere flest Websteder fra. På denne måde bruger Internet Explorer mindre tid på at gennemse listerne for Websteder, der alligevel vil være blokeret. Filtreringen omfatter kun de Websteder, der indeholder PICS-etiketter. Hvis du vil forhindre adgang til bestemte Websteder, der ikke er klassifikationsmærket, skal du klikke på fanen **Godkendte Websteder** og derefter tilføje dem på listen over ikke-godkendte Websteder.

Fjerner de indholdsrestriktioner, der styres af den PICSRules-fil, du har valgt med knappen **Importer PICSRules-fil**.

## Hvad er klassifikationsfilteret?

Via Internettet kan vi nu som aldrig før få adgang til masser af oplysninger. Det er dog ikke alle oplysninger, der er lige velegnede til alle. Der kan f.eks. være Websteder med et voldeligt eller seksuelt indhold, som du ikke ønsker, at dine børn skal se.

Klassifikationsfilteret kan hjælpe dig med at styre, hvilken type indhold computeren kan få adgang til på Internettet. Når du har slået klassifikationsfilteret til, vises der kun klassificeret indhold, som opfylder de kriterier, du har angivet. Du kan ændre klassifikationsfilterets indstillinger.

- Med klassifikationsfilteret kan du:
- Styre adgangen til klassifikationsfilterets indstillinger. Du skal oprette en adgangskode for at slå klassifikationsfilteret til og se indstillingerne. Adgangskoden skal bruges, hver gang du vil ændre en af klassifikationsfilterets indstillinger, så det vil være en god ide at skrive koden ned til senere brug.
- Se og justere klassifikationsindstillinger, så de afspejler, hvad du synes er passende indhold inden for hvert af følgende fire områder: sprog, nøgne kroppe, sex og vold.
- Justere, hvilken type indhold andre kan se med eller uden din tilladelse. Du kan tilsidesætte klassifikationsindstillingerne fra gang til gang.
- Oprette en liste med Websteder, som andre brugere aldrig kan se, uanset hvordan indholdet på de forskellige steder er klassificeret.
- Oprette en liste med Websteder, som andre brugere altid kan se, uanset hvordan indholdet på de forskellige steder er klassificeret.
- Se og ændre de klassifikationssystemer og -bureauer, du anvender.

Når du første gang aktiverer klassifikationsfilteret, er det indstillet meget konservativt (så ingen bliver stødt). Du kan justere disse indstillinger, så de passer til dine egne præferencer.

Ikke alt indhold på Internettet er klassificeret. Hvis du tillader andre personer at se Websteder, der ikke er klassificerede, kan indholdet på nogle af disse steder være stødende. Hvis du på den anden side ikke tillader, at andre personer ser Websteder, der ikke er klassificerede, vil mange Websider være utilgængelige uanset deres indhold.

---

{button ,AL("A\_RATING\_SETUP;A\_RATING\_OVERRIDE;A\_APPROVED\_SITES")} [Relaterede emner](#)

## Sådan aktiverer du klassifikationsfilteret og angiver begrænsninger

- 1 Klik på **Start**, peg på **Indstillinger**, og klik derefter på **Kontrolpanel**.
- 2 Dobbeltklik på ikonet **Internetindstillinger**.
- 3 Klik på fanen **Indhold**.
- 4 Klik på **Aktiver** under **Klassifikationsfilter**.  
Hvis du allerede har aktiveret klassifikationsfilteret, skal du klikke på **Indstillinger** og derefter skrive adgangskoden.
- 5 Klik på en kategori på listen, og flyt derefter skyderen for at angive de begrænsninger, du vil anvende.
- 6 Gentag denne proces for hver kategori, du vil begrænse, og klik derefter på **OK**.
- 7 Hvis der ikke allerede er oprettet en adgangskode til computeren, vil du blive bedt om at oprette en.

### Tip!

- Det kan være en god idé at skrive adgangskoden ned. Den skal angives, når du vil ændre klassifikationsfilterets indstillinger.
- Hvis du vil forhindre, at andre brugere besøger stødende Websteder, der ikke er klassifikationsmærket, skal du klikke på fanen **Godkendte Websteder** og ændre indstillingerne som ønsket.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERVIEW;A\_RATING\_OVERRIDE;A\_APPROVED\_SITES")} [Relaterede emner](#)

## Sådan giver du andre brugere adgang til klassificerede eller ikke-klassificerede Websteder

- 1 Klik på **Start**, peg på **Indstillinger**, og klik derefter på **Kontrolpanel**.
- 2 Dobbeltklik på ikonet **Internetindstillinger**.
- 3 Klik på fanen **Indhold**.
- 4 Klik på **Aktiver** under **Klassifikationsfilter**.  
Hvis du allerede har aktiveret klassifikationsfilteret, skal du klikke på **Indstillinger** og derefter skrive adgangskoden.
- 5 Hvis du vil give andre brugere adgang til klassificerede Websteder, skal du klikke på fanen **Generelt** og derefter markere følgende afkrydsningsfelt: **Administratoren kan med en adgangskode give brugeren adgang til at se klassificerede Websteder**.  
Hvis du vil give andre brugere adgang til ikke-klassificerede Websteder, skal du klikke på fanen **Generelt** og derefter markere følgende afkrydsningsfelt: **Brugerne kan se de steder, der ikke er klassificeret**.
- 6 Klik på **OK**.
- 7 Hvis der ikke allerede er oprettet en adgangskode til computeren, vil du blive bedt om at oprette en.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERVIEW;A\_RATING\_SETUP;A\_APPROVED\_SITES")} [Relaterede emner](#)

### **Sådan angives Websteder, andre brugere altid eller aldrig kan se**

- 1 Klik på **Start**, peg på **Indstillinger**, og klik derefter på **Kontrolpanel**.
- 2 Dobbeltklik på ikonet **Internetindstillinger**.
- 3 Klik på fanen **Indhold**.
- 4 Klik på **Aktiver** under **Klassifikationsfilter**.  
Hvis du allerede har aktiveret klassifikationsfilteret, skal du klikke på **Indstillinger** og derefter skrive adgangskoden.
- 5 Klik på fanen **Godkendte Websteder**, skriv Internetadressen (URL) til et Websted, og vælg derefter , om andre altid eller aldrig skal have adgang til dette sted.  
Gentag denne proces for hvert Websted, du vil definere adgangen til.
- 6 Klik på **OK**.
- 7 Hvis der ikke allerede er oprettet en adgangskode til computeren, vil du blive bedt om at oprette en.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERRIDE;A\_RATING\_SETUP;A\_RATING\_OVERVIEW")} [Relaterede emner](#)

