

Musica (La Repubblica)

Caricato da VersusForce per l'Internet Archive

1. Informazioni
2. Specifiche tecniche
3. Installazione e avvio
4. Note sulla compatibilità
5. Problemi noti

Informazioni

Musica è un CD-ROM multimediale interattivo, una vera e propria enciclopedia musicale contenente informazioni sugli strumenti musicali, come la loro storia, la loro anatomia, la loro tessitura, registro sonoro e tanto altro ancora, il tutto accompagnato da estratti musicali, ritmi e melodie suonate da tali strumenti. Il disco contiene anche un glossario musicale con il significato di tutti i termini, attività e giochi relativi alla musica, un racconto e perfino una sezione dedicata all'acustica e alle caratteristiche fisiche del suono.

L'edizione originale è stata ideata da Isabelle Faugeras, prodotta in Francia dalla Gallimard Jeunesse e dalla France Télécom Multimédia, e realizzata dalla IF multimedia nel 1997, con il contributo del Centre National de la cinématographie et du ministère délégué à la Poste, aux Télécommunications et à l'Espace.

L'edizione italiana è stata localizzata da Binari Sonori Srl e pubblicata da La Repubblica nella sua collana "I Grandi CdRom".

Specifiche tecniche

- Processore 486 a 66MHz o superiore
- Risoluzione 640x480 a 256 colori
- 8 MB di RAM
- Lettore CD-ROM 2x o superiore
- 14 MB circa su disco rigido
- QuickTime 4.1.2 (viene installato automaticamente)

Installazione e avvio

Installazione per sistemi Windows a 32 bit (x86)

1. Montare l'immagine ISO contenuta nell'archivio. Se nel vostro computer è installato Windows 8 o Windows 10, basta fare doppio clic sull'ISO. Se usate Windows 7, dovrete usare un'utility di terze parti: consiglio Virtual Clone Drive (<https://www.elby.ch/it/products/vcd.html>).
2. Accedere al CD-ROM e avviare la procedura di installazione aprendo "Installa".
3. Selezionare la cartella dove installare Musica. Di default, l'installer copia gli eseguibili in "C:\Program Files\REPUBBLICA\Musica".
4. Una volta effettuata la copia, l'installer vi chiederà se installare QuickTime. Rispondete "si", in quanto QuickTime è necessario per riprodurre i file video (quali spiegazioni degli strumenti o della loro storia) contenuti nel CD-ROM.
5. Accettate i termini ("Accept") e confermate l'installazione premendo il pulsante "Install".
6. Cliccate su "Start". L'installer vi chiederà se cercare eventuali versioni di QuickTime in conflitto. Saltate cliccando su "Skip", e poi cliccate su "Install".
7. Conclusa la copia dei file, cliccate su "Exit" e poi su "Yes" per uscire dall'installazione di QuickTime.
8. Cliccate su OK per uscire dall'installazione. Musica è ora installato sul vostro computer.

Avvio per sistemi a 32 bit (x86)

1. Assicuratevi che l'immagine di Musica sia montata. Il CD-ROM è necessario per eseguire il programma.
2. Avviate il programma andando su Start > Programmi > La Repubblica > musica.

Installazione per sistemi Windows a 64 bit (x64)

1. Montare l'immagine ISO contenuta nell'archivio. Se nel vostro computer è installato Windows 8 o Windows 10, basta fare doppio clic sull'ISO. Se usate Windows 7, dovrete usare un'utility di terze parti: consiglio Virtual Clone Drive (<https://www.elby.ch/it/products/vcd.html>).
2. Accedere al CD-ROM, aprire la cartella "Qtw95" ed eseguire Qt32.exe per avviare

l'installazione di QuickTime (necessario per i file video, quali spiegazioni degli strumenti o della loro storia).

3. Accettate i termini ("Accept") e confermate l'installazione premendo il pulsante "Install".
4. Cliccate su "Start". L'installer vi chiederà se cercare eventuali versioni di QuickTime in conflitto. Saltate cliccando su "Skip", e poi cliccate su "Install".
5. Conclusa la copia dei file, cliccate su "Exit" e poi su "Yes" per uscire dall'installazione di QuickTime.

Avvio per sistemi a 64 bit (x64)

1. Assicuratevi che l'immagine di Musica sia montata. Il CD-ROM è necessario per eseguire il programma.
2. Avviate il programma attraverso l'eseguibile all'interno del disco: Ddpc > musikw95.exe.

Installazione per sistemi Macintosh Classic

1. Masterizzare l'immagine ed inserire il disco, oppure montare l'immagine ISO.
2. Copiare la cartella "La Repubblica" sull'hard disk.
3. Se la versione di QuickTime è inferiore alla 2.5, eseguire "Installazione QuickTime" nella cartella Estensioni.

Avvio per sistemi Macintosh Classic

1. Fare doppio clic sull'eseguibile nella cartella appena copiata sull'hard disk.

Note sulla compatibilità

L'installer di Musica è a 16 bit, pertanto non potrete usarlo per installare il programma su Windows a 64 bit. Per fortuna, l'eseguibile di Musica per Windows 95, così come l'installer di QuickTime, sono a 32 bit, per cui è comunque possibile avviare Musica, con qualche escabotage, su sistemi 64 bit. Vedere la sezione "Installazione e avvio".

Se usate Mac OS X, Musica non è compatibile con versioni superiori a Mac OS X 10.4 Tiger, in quanto Apple ha rimosso il supporto per le applicazioni Classic.

Problemi noti

Problema: Quando si avvia Musica, si riceve un messaggio d'errore dal titolo "WorldCupFever".

Causa: ignota

Soluzione: Recatevi nella cartella dove avete installato il programma, cliccate col tasto destro del mouse su "Musikw95", cliccate su Proprietà, e impostate la compatibilità su "Windows 95".

Problema: Non vengono riprodotti i video (per esempio, quelli relativi alle categorie di strumenti).

Causa: QuickTime non è installato, oppure l'installazione è corrotta.

Soluzione: Reinstallare QuickTime. Il file d'installazione è ubicato nel disco, in Qtw95 -> Qt32.exe.

Problema: La finestra del programma è troppo piccola.

Causa: Musica disegna la finestra solo nella dimensione di 640x480.

Soluzione: Recatevi nella cartella dove avete installato il programma, cliccate col tasto destro del mouse su "Musikw95", cliccate su Proprietà > Compatibilità e abilitare la modalità 640x480.

Purtroppo non è possibile far adeguare Musica con altre risoluzioni (quali 1024x768).

Problema: Lo scorrimento degli strumenti nella Guida Percorsi è troppo veloce.

Causa: Lo scrolling dipende dalla velocità del sistema (più esattamente dal clock del computer): più veloce è il sistema, più veloce sarà lo scrolling (fino ad arrivare ad una velocità elevata).

Soluzione: Accedere agli strumenti usando il menù principale piuttosto che la Guida Percorsi.

Problema: La sezione "Strumenti nel mondo" non funziona.

Soluzione: Questa sezione non fa altro che rimandare alla home page de "La Repubblica", pertanto usare un normale browser web.