

Anleitung zum Programm CD-Experte

1. Verwendungszweck

CD-Experte richtet sich an all diejenigen unter Ihnen, die es Leid sind ständig alle CD's in die Hand zu nehmen um irgend ein Programm oder andere Software zu suchen.

Jede CD wird einmal eingelesen und fertig.

Nun kann man mittels Suchfunktionen relativ schnell die gewünschte Software (oder auch CD) herausfinden.

Es empfiehlt sich die CD's nummeriert und sortiert in einem CD-Ständer aufzubewahren. Das beschleunigt anschließend die Suche nach der eigentlichen CD.

2. Installation von CD-Experte

Es ist empfehlenswert das Programm in ein eigenes Verzeichnis (oder Ordener) auf Ihre Festplatte zu kopieren.

Da jeder Datensatz (Inhalt einer CD) in einer eigenen Datei abgelegt wird.

Diese Aufgabe kann Ihnen das Programm 'install.bat' abnehmen.

geben Sie bitte folgendes ein.:

install a: c: <enter>

wobei a das Quell-Laufwerk und c Ihre Festplatte ansprechen sollten.

Nach dem kopieren aller Dateien ist da Programm bereits einsatzbereit.

zum Start des Programmes geben Sie bitte folgendes ein.

cdexpert <enter>

3. System

Es handelt sich bei dieser Version um ein reines DOS-Programm.

In all meinen Tests gab es aber keinerlei Probleme bei der Ausführung unter Windows oder Windows 95.

Für Windows 95 nutzer empfiehlt es sich eine Verknüpfung auf die Datei 'cdexpert.exe' und eine auf die Datei 'sucherg.txt' zu legen.

Somit kann man nach der Arbeit schnell auf die Suchergebnisse zugreifen.

4. Bedienung

-Allgemeines

gekennzeichnete Buchstaben (auf den Tasten) führen mit der [ALT] - Taste zur jeweiligen Funktion.

Nach dem Start stehen 3 Möglichkeiten zur Verfügung

(die Funktion 'Programm beenden' beschreibe ich lieber nicht)

1. Daten einlesen oder ändern

hier besteht die Möglichkeit die Daten Ihrer CD's einzulesen oder bestehende Daten zu löschen bzw. zu ändern.

Laufwerk = bezeichnet das entsprechende CD-Laufwerk von dem gelesen werden soll. (kleiner Hinweis Festplatten oder Diskettenlaufwerke werden ebenfalls akzeptiert.)

Index = Nummer der CD (diese Nummer sollten Sie auf Ihrer CD angeben) mit den Tasten 'index +1' und 'index -1' blättern Sie in Ihren Daten umher. (Änderungen der Bezeichnung sind hier möglich)

'zum Ende' gibt den nächst freien Index an.
Bezeichnung =
hier gibt man der CD einen Namen
(aus eigener Sache den Titel der CD eingeben ist am besten,
da man sie so leichter findet.)
'=Label' lädt die Datenträgerbezeichnung in den Eingabebereich.
Einlesen starten
= startet das Lesen der Daten von der CD (oder anderem
Laufwerk) während des lesens sollten Sie nicht unbedingt
die CD aus dem Laufwerk nehmen.
Inhalt löschen
= Alle Daten unter dem eingestellten Index werden gelöscht
(selbstverständlich auf Nachfrage). Ihre Daten werden in
eine Datei *.bak umbenannt. Wenn Sie viel löschen, sollten Sie
diese Dateien entfernen.
Eingabe beenden
= führt Sie zurück zum Hauptmenue und damit zum nächsten Punkt
der Beschreibung.

2.Anzeige und Suchen

Es erscheint eine Liste mit allen CD's die bereits eingelesen wurden.
Man sollte hier einen Eintrag auswählen, den man sich näher betrachten möchte.

1..x = numerische Reihenfolge zeigen
a..z = alphanumerische Reihenfolge

jede andere Taste führt in einen virtuellen Suchmodus. Der jeweils gefundene
Eintrag wird automatisch zur derzeitig aktuellen Auswahl.

Liste drucken = Liste auf Schnittstelle stdprn ausgeben !!
(das ist Ihre standard Druckerschnittstelle am PC.)

Inhalt zeigen = führt zum eigentlichen Inhalt (zur Anzeige) der Daten
links sehen Sie den Verzeichnisbaum der gewählten CD
rechts (je nach Auswahl) die Dateien der Verzeichnisse.

Schalter 1 Suche in Verzeichnissen = anschließende Suche auf
Verzeichnisnamen beziehen

Schalter 2 Suche in Dateien = Suche auf Dateinamen erweitern

Schalter 3 Suche auf allen CD's = erweitern der Suche auf gesamten
Datenbestand

Schalter 4 Ergebnis in Datei speichern, wenn dieser Schalter an ist wird das
nächste Ergebnis in eine Datei geschrieben. Der Dateiname ist
konstant 'sucherge.txt' und wird mit jeder neuen Suche,
(bei gesetztem Schalter) überschrieben.