

Lisezmoi de Print Artist (md) 4.0 Gold

Version PC 4.02P

18/10/98

Vous venez d'acquérir Print Artist (md) 4.0 Gold. Nous vous en remercions et espérons que vous apprécierez les multiples possibilités de ce logiciel.

Ce document contient des informations de dernière minute et répond à des questions fréquemment posées qui ne sont pas traitées dans les fichiers d'aide ou le manuel. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires après lecture de ce document, n'hésitez pas à contacter notre support technique. Nos techniciens se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Table des matières

1. Qu'est-ce que Print Artist (md) 4.0 Gold ?
2. Installation de Print Artist (md) 4.0 Gold
 - Configuration minimum requise
 - Instructions
3. Graphiques et photos complémentaires
 - Utilisation des graphiques et photos complémentaires présents dans Print Artist (md)
4. Informations de dernière minute à propos de Print Artist (md) 4.0
 - Installation
 - Mise à jour de Print Artist 3.0 à Print Artist (md) 4.0 Gold
 - Utilisation de Print Artist (md)
 - Polices de caractères
 - Impression
 - Glisser/Déplacer les fenêtres
5. Assistance clientèle et support technique

1. Qu'est-ce que Print Artist (md) 4.0 Gold ?

Print Artist (md) 4.0 Gold contient des outils exceptionnels et des dispositifs améliorés qui vous permettront de créer très facilement des milliers de documents, tout en vous amusant !

- **Print Artist (md) 4.0** - Encore plus de présentations, graphiques, styles de caractères, photos et expressions qu'avant !
 - 32 000 superbes graphiques en couleurs (22 000 de plus que dans notre version précédente !).
 - 2 500 présentations conçues par des professionnels.
 - 300 styles de frappe (même les CD de polices de caractères ne sont pas tous aussi complets).
 - 5 000 photos exceptionnelles.
 - Outil de recherche pour parcourir la bibliothèque d'images Print Artist (md).

2. Installation de Print Artist (md) Gold

Configuration requise :

Print Artist (md) 4.0

Configuration minimum : 486SX/33+, 8 Mo de RAM, 34 Mo d'espace libre sur le disque dur.

Configuration recommandée : Pentium+, 16 Mo de RAM, Ecran SVGA 800 x 600, en mode 65536 couleurs (16 bits), lecteur de CD-ROM quadruple vitesse.

REMARQUE : Les systèmes comportant 8 Mo peuvent présenter des temps d'attente importants lors du chargement et de l'impression de documents complexes.

Instructions :

Insérez le CD-ROM n° 1 dans le lecteur. Après quelques secondes, la boîte de dialogue d'installation de Print Artist (md) Gold apparaît à l'écran. Cliquez sur le nom du produit et suivez les instructions.

Si la boîte de dialogue d'installation de Print Artist (md) n'apparaît pas lorsque vous insérez le CD-ROM n° 1 dans le lecteur, cliquez sur Démarrer, puis choisissez Exécuter. Dans le champ de la ligne de commande, tapez la lettre qui correspond à votre lecteur de CD-ROM suivie de : \SETUP.EXE (exemple : D:\SETUP.EXE). Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour compléter l'installation.

3. Graphiques et photos complémentaires

Print Artist (md) Gold comprend deux CD-ROM dans lesquels figurent plus de 25 000 images et 5 000 photos.





Utilisation des graphiques et photos complémentaires présents dans Print Artist (md)

La commande de Configuration des répertoires fait apparaître la boîte de dialogue de Configuration des répertoires, dans laquelle vous indiquez à Print Artist (md) où rechercher les graphiques, présentations et polices de caractères du programme et où stocker vos documents sauvegardés. Pour modifier l'un des répertoires, cliquez sur le nom de ce répertoire. Vous pouvez ensuite taper un nouveau nom de répertoire ou cliquer sur Parcourir pour choisir un répertoire. Lorsque vous cliquez sur le bouton Comptage, le nombre d'objets présents dans chaque répertoire s'affiche.

Parcourir la bibliothèque d'images à partir du CD-ROM n° 2

L'*outil de recherche* est un programme qui permet de visionner rapidement et simplement les graphiques présents dans les fichiers GFX *Print Artist (md)*. Cet outil vous permet également de modifier la configuration des répertoires.

Pour lancer l'outil de recherche:

- Lancez le programme Print Artist (md).
- Insérez le CD No2 (Banque graphique)
-  CLIQUEZ sur le menu Fichier.
-  CLIQUEZ sur la commande Importer.
-  Dans la fenêtre "Lecteur", sélectionnez la lettre qui correspond à votre lecteur de CD ROM.
- Dans la fenêtre "Répertoire", double-cliquez sur <gfnjpeg>
-  Dans la même fenêtre, cliquez sur le nom de la catégorie graphique de votre choix.
- Dans la fenêtre "Nom du document", sélectionnez la photo de votre choix.
- Cliquez sur "Aperçu" et le graphique s'affichera dans la fenêtre située à droite du cadre.

4. Informations de dernière minute à propos de Print Artist (md) 4.0

INSTALLATION

Retrait du CD-ROM pendant l'installation

Le retrait du CD-ROM Print Artist (md) 4.0 pendant l'installation est susceptible d'entraîner l'arrêt du programme d'installation.

Logiciel anti-virus

Avant d'installer Print Artist (md), assurez-vous de désactiver tout logiciel anti-virus présent sur votre système.

Autres logiciels

Nous vous conseillons de quitter tout logiciel en cours d'utilisation avant d'installer et d'exécuter Print Artist (md) 4.0, du fait des contraintes liées à la mémoire. Si vous rencontrez des problèmes de blocage, des erreurs de protection générale ou d'autres erreurs, quittez tout autre logiciel en cours d'utilisation, relancez Windows et redémarrez Print Artist (md).

Logiciel de débogage de Windows

Avant d'installer Print Artist (md), veillez à désactiver le logiciel de débogage de Windows. En effet, le noyau de débogage entrerait en conflit avec l'installation de Print Artist (md).

Installation sur un disque dur compressé

Si vous utilisez un logiciel de compression de disque dur, du type "Stacker" ou "DoubleSpace", n'oubliez pas que Print Artist (md) est déjà très compressé. Ceci signifie qu'il vous faudra peut-être libérer plus d'espace disque qu'il n'est indiqué dans la configuration minimum requise afin que le programme puisse s'installer correctement. Par exemple, l'installation de la version compressée de Print Artist (md) est susceptible de nécessiter jusqu'à 48 méga-octets d'espace libre sur un disque dur compressé au lieu des 24 méga-octets requis sur un disque dur non compressé.

Espace nécessaire sur disque dur pour la version de Print Artist (md) sur CD-ROM

Installation des polices de caractères

Vous pouvez choisir d'installer 44, 172, ou 322 polices TrueType. Ces polices seront installées dans votre répertoire Système de Windows. Après installation, vous y accédez à partir de n'importe quelle application Windows. Vous pouvez installer les polices de caractères supplémentaires qui se trouvent sur le CD Print Artist (md) à tout moment à l'aide du Gestionnaire de polices Agfa Print Artist (md) ou de l'installateur de polices de caractères présent dans votre boîte de dialogue Paramètres de Windows. Lorsque vous installez des polices supplémentaires, il vous faut relancer votre ordinateur avant de démarrer Print Artist (md).

Installation de graphiques

En fonction de vos préférences et de l'espace disponible sur votre disque dur, vous avez le choix entre plusieurs versions de Print Artist (md) lors de l'installation. La version minimum nécessite environ 26 Mo d'espace libre sur disque dur, alors que la version maximum en demande environ 251 Mo. L'option d'installation personnalisée vous permet de définir où vos images Print Artist (md) seront stockées.

Même si vous disposez d'un lecteur de CD ou d'un ordinateur peu rapide, vous pouvez néanmoins envisager une installation maximum. Vous noterez alors qu'il vous faudra plus de temps pour accéder aux graphiques restés sur le CD-ROM et les mettre à jour dans le dispositif de saisie des graphiques que pour accéder aux graphiques qui se trouvent sur votre disque dur.

Installation minimum

L'installation minimum est recommandée aux utilisateurs qui n'ont pas beaucoup d'espace disque disponible. Le programme Print Artist (md) sera installé sur votre ordinateur, mais tous les graphiques resteront sur le CD-ROM. Il vous faudra donc un peu plus de temps pour accéder aux graphiques et mettre le dispositif de saisie des graphiques à jour. Si vous choisissez cette option, le CD-ROM de Print Artist (md) 4.0 doit demeurer dans votre lecteur pour que vous puissiez accéder aux graphiques.

Installation maximum

Ce choix permet d'installer sur votre machine tous les fichiers nécessaires à l'exécution de Print Artist (md) ainsi que tous les graphiques inclus dans Print Artist (md). Si vous bénéficiez de l'espace disque disponible, nous vous conseillons cette option. Cette procédure d'installation peut prendre 40 minutes sur les ordinateurs plus lents. Le programme copiera et décompressera tous les fichiers sur votre

disque dur. Une fois le programme installé, vous n'aurez pas besoin de laisser le CD-ROM dans votre lecteur pour exécuter Print Artist (md).

Installation personnalisée

L'installation personnalisée est recommandée aux utilisateurs qui souhaitent séparer des groupes d'images, choisir quels graphiques JPEG et GFX installer et quels graphiques laisser sur CD-ROM. Si vous séparez les images JPEG, en copiant certaines images sur le disque dur et en laissant d'autres images sur le CD-ROM, vous devez conserver le répertoire JPEG dans Configuration des répertoires sur votre disque dur. Vous pouvez ensuite prévisualiser et importer d'autres images JPEG du CD-ROM à l'aide de l'option Importer de Print Artist (md).

MISE A JOUR DE PRINT ARTIST 3.0 A Print Artist (md) 4.0 Gold

Print Artist (md) 4.0 comporte de nouvelles présentations et des milliers de nouveaux graphiques utilisant une palette de couleurs améliorée. Les graphiques, présentations et documents de Print Artist (md) 3.0 peuvent être convertis pour être utilisés dans Print Artist (md) 4.0 à l'aide de l'outil **"Convertir les présentations 3.0 à 4.0"**. L'icône qui permet d'utiliser cet outil se trouve dans le groupe de programmes Sierra. L'outil **Convertir les présentations 3.0 à 4.0** permet également de convertir les graphiques, documents et présentations fournis par les utilisateurs de Print Artist (md).

Consultez l'aide de **"Convertir les présentations 3.0 à 4.0"** à partir de votre **Groupe Sierra** pour obtenir les instructions nécessaires à la conversion de vos fichiers.

UTILISATION DE Print Artist (md)

Paramètres d'affichage Windows

Pour une performance optimale de Print Artist (md), réglez vos paramètres d'affichage Windows sur une résolution de 800 par 600 pixels, en mode 65536 couleurs (16 bits). Ces options sont disponibles à partir de l'icône Affichage de vos Paramètres Windows.

Si vous utilisez Windows 95 et préférez une résolution de 640 par 480 pixels, assurez-vous de régler votre barre des tâches sur Masquer automatiquement, sinon certaines parties de Print Artist (md) pourraient être coupées.

Si vous choisissez de n'utiliser que 256 couleurs, il se peut que votre carte vidéo ralentisse les performances de Print Artist (md).

Limites en matière d'importation

Lorsque vous importez des images EPS, TIF et WMF (ou lorsque vous les collez à partir du presse-papiers), Print Artist (md) vous indiquera parfois que l'image est trop complexe pour pouvoir être importée. Essayez de simplifier l'image en utilisant un autre programme de dessin pour éliminer les courbes et les lignes superflues. De même, diminuez la taille de l'image dans votre programme de dessin avant de réaliser le fichier EPS, TIF ou WMF.

Cartes de visite Avery

En plus des présentations de cartes de visite situées dans les documents de type Fournitures, vous trouverez des présentations pour les cartes de visite Avery prédécoupées dans les documents de type Etiquettes.

Personnalisation des calendriers annuels

Créez vous-même vos calendriers, en personnalisant le texte, les dates ou les graphiques des présentations proposées. Pour personnaliser votre calendrier, il vous suffit de cliquer sur une portion de texte ou de graphique et de la remplacer par le texte ou le graphique de votre choix. En raison des contraintes liées à la mémoire, vous ne pourrez pas entrer de textes ou graphiques nouveaux.

Problèmes de souris

Certains utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes dans l'utilisation de Print Artist (md) pour Windows avec le gestionnaire de souris Microsoft version 9.00. Par exemple, le curseur de la souris passe automatiquement d'un endroit à l'autre lorsque vous ouvrez ou utilisez les palettes. Parfois, le fait de désactiver la commande "Localiser" située dans le Panneau de configuration de la souris élimine ce désagrément. Sinon, le fait de passer à la version 9.01 du gestionnaire de souris devrait permettre de résoudre le problème.

De même, le programme "Animouse", qui tente de prendre le contrôle du curseur de la souris, est incompatible avec Print Artist (md) et ne doit pas être utilisé avec ce logiciel.

POLICES DE CARACTERES

Limites en matière de polices de caractères

Le programme Print Artist (md) possède une limite de 1 200 sommets par polygone. Les polices TrueType ou PostScript de Type 1 n'autorisent qu'un polygone, ce qui signifie que le caractère entier ne doit pas comporter plus de 1 200 points. De plus, les cannelures des courbes des données de polices de caractères sont décomposées en points séparés le long de la courbe. Peu de polices sont incompatibles avec Print Artist (md). Cela est toutefois le cas des polices compliquées présentant des effets de gravure sur bois ou des polices comportant des branches de vigne travaillées entrant et sortant des caractères, qui peuvent être un peu trop complexes.

Ajout et suppression de polices de caractères

Après l'installation initiale, vous pouvez ajouter des polices de caractères à votre système en les copiant directement à partir du CD-ROM de Print Artist (md) 4.0 sur votre système ou en les installant à l'aide du gestionnaire de polices Agfa Print Artist (md). Vous pouvez également supprimer des polices à l'aide du gestionnaire de polices Agfa Print Artist (md) ou en les sélectionnant directement dans le répertoire Système de Windows et en les supprimant. Ouvrez le Panneau de configuration de Windows 95. Pour ce faire, cliquez une fois avec le bouton gauche de la souris sur Démarrer, Paramètres, puis cliquez deux fois sur Panneau de configuration. Dans l'icône Polices, sélectionnez Fichier, puis Installer la nouvelle police. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM dans le menu Lecteurs. Dans Dossiers, sélectionnez le répertoire dans lequel se trouvent les polices de caractères. Windows "extraira" les polices disponibles et vous pourrez sélectionner individuellement les polices que vous souhaitez installer ou choisir "Sélectionner tout" pour sélectionner toutes les polices. Lorsque vos sélections sont définitives, cliquez sur OK pour installer les polices de caractères.

Polices de caractères Print Artist (md) classiques

Le nombre de polices indiqué par le bouton Comptage dans la Configuration des répertoires de Print Artist (md) constitue le nombre de polices Print Artist (md) classiques dont vous disposez. Ce comptage n'intègre pas les quelque 300 nouvelles polices TrueType incluses dans Print Artist (md) 4.0, ni celles qui sont déjà installées sur votre système. Vous pouvez utiliser ces polices dans Print Artist (md). Elles sont accessibles à partir de la palette de polices de caractères. Vous pouvez leur donner tous les effets souhaités.

IMPRESSION

Windows 95 et la zone d'impression imposée par certaines imprimantes laser

Lorsque vos documents ne sont pas centrés sur la page à l'impression, vous pouvez utiliser Print Artist (md) pour corriger ce problème pour tous vos programmes Windows. Lancez Print Artist (md), sélectionnez l'un des signes proposés, puis choisissez Imprimer dans le menu Fichier. Cliquez sur le bouton Zone d'impression, puis sur le bouton Test de la zone imprimable. Windows imprimera une page de test afin que vous en vérifiez l'alignement. Veillez à ce que l'option Utiliser valeurs de la zone imprimable ne soit pas sélectionnée, puis choisissez Annuler dans la boîte de dialogue Configurer la zone imprimable et dans la boîte de dialogue Panneau de configuration de l'impression / Aperçu avant impression. Quittez Print Artist (md), puis cliquez sur le bouton Démarrer et choisissez

Paramètres, Imprimantes. Sélectionnez l'imprimante par défaut à l'aide de votre souris, puis choisissez Propriétés dans le menu Fichier. Cliquez sur l'onglet Papier, puis sur le bouton Zone non imprimable. Mesurez la zone non imprimable de la page de test produite par votre imprimante en vous référant aux instructions portées sur cette même page. Entrez ces dimensions dans la boîte de dialogue Zone non imprimable et cliquez sur OK. Cliquez sur le bouton OK de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante pour sauvegarder vos paramètres de façon permanente. Les paramètres que vous venez de configurer contribueront à faire en sorte que tous vos programmes Windows, y compris Print Artist (md), s'impriment correctement.

Remarques relatives aux imprimantes

Si vous avez un problème de saut de perforation lorsque vous utilisez le gestionnaire Epson 2550 dans Windows 3.1, vérifiez son numéro de version et assurez-vous de disposer de la dernière version. Le tout dernier gestionnaire Epson 2550 de Microsoft (qui est le gestionnaire d'imprimante universel V3.1.4, Epson LW 2550, v2.11) ne présente pas ce problème et permet aussi d'imprimer en 360 x 360.

Si vous utilisez une imprimante Citizen GSX 140, vous devez utiliser le tout dernier gestionnaire Epson 2550 au lieu du gestionnaire Citizen habituel.

Print Artist (md) ne fonctionne pas automatiquement avec les sources d'alimentation de papier non standard (c'est-à-dire les sources dont les caractéristiques ne sont pas de 8,5 x 11, comme, par exemple, les cartes de visite ou les fiches téléphoniques alimentées en continu). Si vous pouvez placer plus d'une carte de visite sur un document de taille standard, il se peut que vous puissiez les aligner manuellement pour qu'elles correspondent au stock de cartes que vous utilisez. Souvent, la longueur d'un stock spécial est divisible en sections égales de 11 pouces(27,94 cm), vous pouvez donc tromper le programme en lui faisant croire qu'il gère une feuille de papier normale et lui faire ainsi réaliser le travail. Dans la configuration du gestionnaire d'imprimante Windows située dans le Panneau de configuration, choisissez "Couper la feuille sur le dispositif d'alimentation" dans la rubrique Taille du papier.

Impression de bannière

Lorsque vous imprimez une bannière, vérifiez vos options d'impression pour vous assurer que les marges sont réglées à leur minimum et que la rotation est sur Automatique. De même, assurez-vous du fait que l'option Utiliser les valeurs de la zone imprimable dans la boîte de dialogue Configurer la zone imprimable n'est pas sélectionnée.

Impression de document classique

Le message "Glisser / Déplacer pour positionner le document" sur la ligne d'état Aperçu avant impression signifie que vous disposez d'un contrôle supplémentaire sur l'endroit de la zone d'impression réelle. Vous pouvez imprimer votre document au centre d'une feuille, contre la marge supérieure de gauche, contre la marge supérieure centrale ou contre la marge supérieure de droite, selon la valeur choisie pour la taille en pourcentage. Plus la taille est importante, moins vous avez d'options.

Gestionnaire d'impression Windows et autres gestionnaires d'impression

Certaines imprimantes prennent plus de temps pour imprimer. Nous vous conseillons de désactiver tout autre gestionnaire d'impression avant de lancer l'impression à partir de Print Artist (md) 4.0. Pour les systèmes Deskjet, à jet d'encre et à bulles d'encre, configurez les options d'impression sur Econofast, ou Rapide ou Supérieur. Pour les imprimantes laser, assurez-vous que vous utilisez bien des images en mode points et non en mode vectoriel.

Copier et coller

Lorsque vous copiez et collez la totalité ou une partie d'un document Print Artist (md), vous placez votre travail dans un presse-papiers qui peut ensuite être collé dans toute application Windows disposant d'une option Coller dans son menu Edition. Ces applications comprennent (sans y être limitées) : les traitements de texte, les feuilles de calcul et les programmes de dessin. Cependant, les

couleurs que vous copiez et collez seront très probablement différentes de celles obtenues dans Print Artist (md), car chaque application possède sa propre palette de couleurs.

Consultez la section "Limites en matière d'importation" ci-dessus pour des informations complémentaires

Si le graphique collé est trop complexe, le collage ne s'effectuera pas, ou vous obtiendrez un message d'erreur à la sauvegarde du document. Si cela se produit, éliminez le graphique collé, simplifiez ou diminuez la taille de l'original dans le programme source et recommencez l'opération.

GLISSER / DEPLACER LES FENETRES

Afin d'éviter les problèmes de dessin dans Print Artist (md), les utilisateurs dont la fonction "Glisser / Déplacer les fenêtres" est activée sous Windows 95 doivent la désactiver lorsqu'ils travaillent dans Print Artist (md). Si vous préférez conserver la fonction "Glisser / Déplacer les fenêtres", Print Artist (md) a prévu un fichier, nommé "FULLDRAG.EXE", qui désactivera cette fonction lorsque Print Artist (md) sera utilisé et le réactivera lorsque vous quitterez le programme. **FULLDRAG.EXE se trouve sur le CD source, dans le répertoire "système". Pour l'installer, glissez et déplacez ce fichier dans le répertoire Sierra\PA4Gold.**

5 - ASSISTANCE CLIENTELE

CENDANT SOFTWARE EUROPE
Parc Tertiaire de Meudon
Immeuble "Le Newton"
25 rue Jeanne Braconnier
92366 Meudon La Forêt Cedex
France

Téléphone : 01 46 01 48 53
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Fax : 01 46 30 00 65

SITE INTERNET

Vous pouvez retrouver la plupart des services du support technique, télécharger un patch ou nous contacter par e-mail.

Connectez-vous sur notre site à l'adresse suivante :

<http://www.coktel.tm.fr>

SUPPORT TECHNIQUE

Si vous rencontrez un problème lors de l'installation ou au cours du lancement de ce logiciel, notre service technique peut vous aider pour :

- configurer correctement votre machine pour lancer le logiciel,
- résoudre les problèmes de compatibilité entre votre matériel et ce logiciel,
- vous informer des éventuelles mises à jour disponibles pour ce programme.

Avant de nous téléphoner, assurez-vous :

- de bien connaître la configuration de votre machine (type de processeur, marque de la carte son, du lecteur de CD-ROM, de la carte vidéo, mémoire...);
- d'avoir noté les éventuels messages d'erreur apparus sur votre écran.

Pour contacter notre service technique :

CENDANT SOFTWARE EUROPE
Parc Tertiaire de Meudon

Immeuble "Le Newton"
25 rue Jeanne Braconnier
92366 Meudon La Forêt Cedex
France

Téléphone : 01 46 01 46 50

Support technique automatisé 7 jours sur 7 et 24 h sur 24
Techniciens accessibles du lundi au vendredi de 10 h à 19 h
Fax : 01 46 30 00 65

TEXTES LEGAUX

Le logiciel et le manuel sont protégés au titre du droit d'auteur. Ils ne peuvent, en tout ou partie, être copiés, photocopiés, reproduits, traduits ou transposés sous forme électronique ou informatique, quelle qu'elle soit, sans accord préalable de Cendant. L'utilisateur de ce produit est autorisé à faire un usage personnel à l'exclusion de tout usage commercial de ce produit, mais n'est pas autorisé à vendre ou transférer de reproduction du manuel ou du code de ce produit de quelque manière que ce soit, ni à louer ce produit à un tiers sans l'autorisation préalable écrite de Cendant.

[Vous ne pouvez utiliser qu'un seul exemplaire de ce produit sur un seul terminal connecté à un seul ordinateur. Vous ne pouvez pas utiliser ce produit en réseau ou l'installer sur plus d'un ordinateur ou d'un terminal d'ordinateur. Toute utilisation est interdite.]

GARANTIE

Cendant garantit pendant 90 (quatre-vingt dix) jours de sa date d'achat que ce logiciel est exempt de vices matériels. Si ce logiciel se révélait être défectueux dans ce délai, Cendant procédera, à son choix:

- 1- soit à la correction du défaut
- 2- soit à l'échange avec un disque équivalent en état de fonctionnement
- 3- soit au remboursement du prix d'achat du logiciel à la réception de la preuve d'achat et du produit défectueux.

LA REPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT TELS QUE PREVUS DANS LA PRESENTE GARANTIE SONT LES SEULS RECOURS DE L'ACHETEUR. CENDANT NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE FORTUIT OU CONSECUTIF AU NON RESPECT D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, EN DEHORS DES CAS PROHIBES PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE LIEE A L'ADEQUATION DE CE PRODUIT POUR UNE UTILISATION PARTICULIERE EST LIMITEE A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE.

Certains états ou pays n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion ou la limitation de certaines garanties implicites ou permettent des limitations quelque soit la durée de la garantie implicite. De ce fait, ces limitations ou exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Copyright / Marques de fabrique

1998 Sierra On-Line, Inc. Marques de fabrique et licences appartenant à Sierra On-Line, Inc. Tous droits réservés.