

## **Inhalt**

**Lizenzvereinbarung**

**Installation der *mediaview* Photo CD Software**

***mediaview* direkt von der Photo CD starten**

**Programmeigenschaften**

**Empfehlungen**

**Bilddateien anzeigen**

**Bilddateien selektieren und Diashows**

**Was ist neu in Version 1.2X**

**Wichtiger Hinweis**

## **Lizenzvereinbarung**

Die Software auf dieser CD ist urheberrechtlich geschützt. **Mediaview** räumt Ihnen das Recht ein, eine Kopie dieser Software auf Ihrem PC zu benutzen. Um weitere Kopien dieser Software auf anderen Computern zu benutzen bedarf es einer weitergehenden Lizenz. Die Software kann Dritten, vorausgesetzt Sie sind mit dieser Lizenzvereinbarung und daß sich keine Kopie der Software mehr in Ihrem Besitz befindet einverstanden, übertragen werden. Diese Lizenzvereinbarung hat Gültigkeit bis zu ihrem Widerruf. Sie können sie durch die Löschung der Software von Ihrem PC und aller Kopien die sich in Ihrem Besitz befinden zu jedem Zeitpunkt beenden. Sie erlischt ebenfalls, wenn Sie einem der Punkte dieser Vereinbarung nicht entsprechen.

## **Installation der *mediaview* Photo CD Software**

Die ***mediaview*** Photo CD Software setzt MICROSOFT Windows 3.1 im Standard Mode oder im Enhanced Mode voraus. Die erforderliche PC Konfiguration ist wie folgt:

### Minimal Konfiguration

386 IBM PC oder kompatibel

4+ MB RAM

4+ MB freier Festplattenspeicher

12 MB Windows Auslagerungsdatei

VGA Adapter & kompatibler Monitor

CD-ROM XA Mode 2 Laufwerk

### Empfohlene Konfiguration

486 IBM PC oder kompatibel

8+ MB RAM

8+ MB freier Festplattenspeicher

24 MB Windows Auslagerungsdatei

24-bit Video Karte & kompatibler Monitor

CD-ROM XA Mode 2 Laufwerk

Eine Farbtiefe mit weniger als 256 Farben, wie z.B. mit dem Windows Standard VGA Treiber, wird nicht empfohlen. Benutzen Sie wenn möglich den 16 bit Farbmodus (Hi-Color) oder den empfohlenen 24 bit True Color Modus.

### Installation mit Hilfe des Programm-Managers

1. Legen Sie die Photo CD in das CD-ROM Laufwerk ein.
2. Wählen Sie über das Menü *Datei* den Befehl *Ausführen* aus, und geben Sie in die Befehlszeile **[L]:\mview\setup** ein, wobei **[L]** das CD-ROM Laufwerk bezeichnet. Klicken Sie auf OK, um das Setup-Programm zu starten.  
ODER  
Öffnen sie den Windows Datei-Manager. Wechseln Sie zum CD-ROM Laufwerk und doppelklicken Sie auf das Verzeichnis MVIEW. Doppelklicken Sie dann auf die Datei SETUP.EXE, um die Installation zu starten.
3. Klicken Sie auf **OK** um mit der Installation der ***mediaview*** Software fortzufahren.
4. Geben Sie das Verzeichnis ein, in das die Software installiert werden soll - als Standardverzeichnis wird C:\MVIEW angegeben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit ENTER. Sind alle Dateien installiert, erhalten Sie eine Meldung, daß die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde. Klicken Sie auf OK , um die Meldung vom Bildschirm zu entfernen.

Siehe ebenfalls:

**mediaview** direkt von der Photo CD ausführen

## **mediaview direkt von der Photo CD ausführen**

Sie brauchen **mediaview** nicht auf Ihre Festplatte zu installieren, um das Programm auszuführen. Sie können die Software direkt von der Photo CD starten.

1. Legen Sie die Photo CD in das CD-ROM Laufwerk ein.
2. Öffnen Sie den Datei-Manager und wählen Sie unter dem Menüpunkt *Datei* den Befehl *Ausführen* aus. Geben Sie in die Befehlszeile **[L]:\mview\mviewd** ein, wobei **[L]** das CD-ROM Laufwerk bezeichnet. Klicken Sie auf OK, um **mediaview** zu starten.  
ODER  
Öffnen Sie den Datei-Manager und wählen Sie das CD-ROM Laufwerk aus das die Photo CD enthält. Doppelklicken Sie auf das Verzeichnis MVIEW und dann auf die Datei MVIEWD.EXE, um die Software zu starten.

Siehe ebenfalls:

Installation der **mediaview** Photo CD Software

## **Programmeigenschaften**

Mit der **mediaview** Photo CD Software können Sie:

- \* Bilder von der Photo CD oder jedem beliebigen anderen Disk Laufwerk laden.
- \* die Bilder der Photo CD auf einem Kontaktabzug ansehen,
- \* ein einzelnes Photo oder ein Set von Photos auswählen und anzeigen,
- \* ein Photo original oder verändert in die Zwischenablage kopieren,
- \* ein Photo als .BMP Datei abspeichern,
- \* eine Diashow ausgewählter Bilder ablaufen lassen,
- \* Bilder auf Ihrem Systemdrucker ausdrucken lassen.

## **Empfehlungen**

Die besten und schnellsten Ergebnisse bei der Darstellung von Photos mit der **mediaview** Photo CD Software erhalten Sie, besonders wenn Ihr verfügbarer Speicherplatz der Minimalkonfiguration entspricht, mit kleineren Bildgrößen (1 oder 1/4). Photo CD Bilder sind in verschiedenen Auflösungen gespeichert. Um ein Bild darzustellen, muß Ihr System mindestens etwas mehr freien Speicherplatz bieten als durch die Größe des Bilds vorgegeben. Die folgende Übersicht zeigt die fünf unterstützten Auflösungen und den ungefähren Speicherplatz, der benötigt wird, um ein Bild in einer bestimmten Auflösung darzustellen.

Faktor	Auflösung	ca. Speicherbedarf
1/16	92 x 128	2.5 MB
1/4	256 x 384	3.0 MB
1	512 x 768	7.5 MB
4	1024 x 536	15 MB
16 *	2048 x 3072	30 MB

\* Wir haben das Laden von Bildern, die um Faktor 16 vergrößert sind, in der Software unterdrückt, da der Ladevorgang selbst auf High End PC's mehrere Minuten dauert. (Selbst das Laden von Bildern die um Faktor 4 vergrößert sind ist eine langwierige Operation auf einem PC.)

Ein Kontaktabzug kann bis zu 5+ MB Speicher in Anspruch nehmen. Um Platz zu sparen, können Sie die Bilder auch ohne den Kontaktabzug laden. Andererseits bietet der Kontaktbogen Ihnen die Möglichkeit der komfortablen Bildauswahl für die Diashow mit der Maus. Falls Ihr System nur die Minimalanforderungen bezüglich Speicherplatz erfüllt, sollten Sie zuerst die Bilder auf dem Kontaktbogen auswählen, und ihn danach unter Erhaltung der selektierten Bilder schließen; Erst dann die Diashow starten.

## **Bilddateien anzeigen**

### **\*Datei Öffnen Menü**

Blättern Sie mit der Datei Öffnen Dialogbox durch Ihr CD-ROM oder jedes beliebige andere Laufwerk um ein Bild (IMG0000.PCD) oder einen Kontaktabzug (OVERVIEW.PCD) zu laden. Kontaktabzüge werden durch das Programm als spezielle Bilddateien erkannt. Für Kontaktabzüge sind einige Menüoptionen (Auflösung, Format, Transformationen) nicht verfügbar.

### **\*Ausführen durch PCD oder BMP Dateierweiterung**

Einige Programme, wie der Datei Manager, sind in der Lage Programme zu starten wenn Sie Ihnen eine Programmdatei mit der speziellen Erweiterung zuordnen. **Mediaview** akzeptiert Dateien mit PCD und BMP Erweiterung.

### **\*Drag und Drop mit dem Datei Manager**

Sie können den Drag und Drop Mechanismus benutzen um Bilddateien die im Dateimanager angezeigt werden in **mediaview** zu laden, mit Hilfe der Maus.

### **\*Letzte Datei**

Im **mediaview** Datei Menü werden die letzten vier ausgewählten Dateien für einen schnellen Zugriff angezeigt.

### **\*Kontaktabzug**

Wenn Sie einen Kontaktabzug geladen haben, können Sie auf eines der Bilder doppelklicken, um es zu laden. Die Bilddateien MÜSSEN sich im .\IMAGES Verzeichnis befinden das im gleichen Verzeichnis steht wie der ausgewählte Kontaktabzug. Sie können mehrere Kontaktabzüge gleichzeitig laden.

### **\*Selektierte Bilder laden**

Dieser Datei Menüpunkt lädt alle selektierten Bilder. Wir empfehlen höchstens mit einem Maximum von drei bis vier Bildern zu arbeiten. Andernfalls wird Ihr PC nur solange arbeiten, bis der verfügbare Speicher verbraucht ist.

## **Bilddateien selektieren und Diashows**

Mit **mediaview** haben Sie die Möglichkeit Diashows mit einer unbegrenzten Anzahl von Bildern durchzuführen. Hierzu müssen Sie die Bilder durch Anklicken auf dem Kontaktabzug auswählen. Benutzen Sie hierzu die rechte Maustaste oder drücken Sie Shift oder Strg wenn Sie die linke Maustaste benutzen möchten. Anhand des Rahmens um das Bild erkennen Sie ob es ausgewählt ist (ROTER Rahmen) oder nicht ausgewählt ist (SCHWARZER Rahmen). Das Programm gibt Erklärungen zu den einzelnen Aktionen in der Statuszeile ab. Um alle Bilder zu selektieren oder zu deselektieren benutzen Sie Strg+A / Strg+D oder die Toolbar Symbole. Mit Strg+D wird alles deselektiert!

Um die Diashow zu starten wählen Sie entweder den entsprechenden Menüpunkt unter dem Menü Datei aus oder drücken Sie das Startsymbol im Toolbar. Sie können aber auch die Leertaste drücken um die Diashow zu starten bzw. zu stoppen. Um zum nächsten Bild zu kommen, doppelklicken Sie auf das Toolbar Symbol oder drücken Sie zweimal auf die Leertaste. Die Bilder werden in der Reihenfolge der Selektion angezeigt. Wenn Sie die Diashow beenden möchten, wählen Sie den Menüpunkt *Diashow zurücksetzen* im Datei Menü.

Die Diashow Zeit beträgt für jedes Bild 10 Sekunden. Diese Zeit kann im Optionen Menü neu eingestellt werden. Wenn Sie die Diashow manuell durchführen, haben Sie jeweils die Möglichkeit das aktuelle Bild zu speichern oder zu drucken. Dieser Service steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung, wenn eine automatische Diashow gestoppt wird.

Siehe ebenfalls:

[Was ist neu in Version 1.2X](#)

## Was ist neu in Version 1.2X

### \* **Vollbild Diashow**

Über das Optionen Menü können Sie jetzt eine Vollbild Diashow wählen. Drucken und Speichern der Bilder wird während der Vollbild Diashow unterdrückt. Um die Diashow zu unterbrechen, drücken Sie ESC. Benutzen Sie die Leertaste um die Diashow zu starten bzw. zu stoppen. Sie können zu anderen Windows Applikationen wechseln mit Alt-Tab, Alt-ESC oder Strg-ESC für die Task-Liste.

### \***Diashow Laufzeit**

Sie können die Diashow Laufzeit jetzt selbst bestimmen. Hierzu geben Sie die Anzahl der Sekunden zwischen 0 bis 65535 ein. Eine Diashow Laufzeit von 0 bedeutet manuelle Ausführung!

### \***Wiederherstellung der Selektionen für Kontaktabzüge**

Die Selektionen der Kontaktabzüge bleiben auf Wunsch erhalten, wenn der Kontaktabzug geschlossen wird. Alle Selektion können jederzeit im Datei Menü mit dem Befehl *Alles deselektieren* (Strg+D) gelöscht werden.

**HINWEIS:** Sollte Ihr PC nicht über mehr als 4+ MB Speicher verfügen, empfehlen wir Ihnen, vor dem Starten der Diashow alle Fenster und den Kontaktabzug unter Beibehaltung der Selektionen zu schließen.

### \***Einstellungen beim Beenden speichern**

Vom *Optionen* Menü aus können Sie durch markieren von *Einstellungen beim Beenden speichern* die Programmeinstellungen in MVIEW.INI für die nächste Programmausführung von **mediaview** abspeichern. Wenn Sie die Einstellungen nicht speichern, werden beim erneuten Start die Standardeinstellungen für Ihre aktuelle Hardware- und Treiberausstattung wieder hergestellt. Haben Sie zum Beispiel einen neuen Bildschirmtreiber ausgewählt, sollte *Einstellungen beim Beenden speichern* ausgeschaltet bleiben.

### \***Verzeichnis der Kontaktabzüge**

Wenn Sie ein einzelnes, lokales CD ROM Laufwerk an Ihrem PC benutzen, wird das Verzeichnis in dem sich der Kontaktabzug (OVERVIEW.PCD) befindet, automatisch von der Software erkannt. Möchten Sie mit Kontaktabzügen auf anderen Laufwerken arbeiten (z.B. CD ROM über Netzwerk), müssen Sie diese über das Menü Datei Öffnen manuell

auswählen. Falls die Option *Einstellungen beim Beenden speichern* markiert wurde, wird das Verzeichnis für die nächste **mediaview** Sitzung gespeichert.

**\*Screen Saver**

Bei der Installation wird der **mediaview** Screen Saver auf Ihr System kopiert. Der Screen Saver arbeitet von der CD oder sucht in dem von Ihnen eingestellten Verzeichnis nach BMP Dateien für die Anzeige. Der Screen Saver wird über die Systemsteuerung/Desktop konfiguriert.

## **Wichtiger Hinweis!**

Prüfen Sie, ob Ihr PC die Minimalvoraussetzungen für die **mediaview** Software, im besonderen RAM - und Virtueller Speicher, erfüllt sind. Um den Virtuellen Speicher zu prüfen, klicken Sie auf das *386 erweitert* Symbol in der *Systemsteuerung* und überprüfen dort, ob der Virtuelle Speicher mindestens 12000 KB beträgt. Sollte Ihr System die Voraussetzungen nicht erfüllen, kann es passieren, das Ihr System während des Ladeprozesses aufgrund von Speichermangel nicht mehr bedienbar ist.

