

ADM

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> ADM		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 8, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	ADM	1
1.1	ADM.guide	1
1.2	ADM.guide/Allgemeines	2
1.3	ADM.guide/Copyright	3
1.4	ADM.guide/Garantie	3
1.5	ADM.guide/Besonderheiten	4
1.6	ADM.guide/Entstehung	5
1.7	ADM.guide/Danksagungen	6
1.8	ADM.guide/Installation und Start	6
1.9	ADM.guide/Hardwarevoraussetzungen	7
1.10	ADM.guide/Installation	7
1.11	ADM.guide/Start von der Shell	8
1.12	ADM.guide/Start von der Workbench	9
1.13	ADM.guide/Grundfunktionen	9
1.14	ADM.guide/Die Adreßliste	10
1.15	ADM.guide/ADMs Fenstersystem	10
1.16	ADM.guide/Gadgets und Menues	11
1.17	ADM.guide/Adreßeintraege	11
1.18	ADM.guide/Eintrag eingeben	12
1.19	ADM.guide/Eintrag aendern	13
1.20	ADM.guide/Eintrag loeschen	13
1.21	ADM.guide/Das Anzeigefenster	13
1.22	ADM.guide/Das Suchfenster	14
1.23	ADM.guide/Dateien laden und speichern	15
1.24	ADM.guide/Datei speichern	15
1.25	ADM.guide/Datei laden	16
1.26	ADM.guide/Der (Serien-)Briefdruck	16
1.27	ADM.guide/Das Briefdruck-System	16
1.28	ADM.guide/Briefformular drucken	17
1.29	ADM.guide/Briefformular bearbeiten und drucken	18

1.30	ADM.guide/Das Briefdruck-Formular	18
1.31	ADM.guide/ENV-Variablen im Formular	19
1.32	ADM.guide/Der Formulardruck	19
1.33	ADM.guide/Postformulare	20
1.34	ADM.guide/Bankformulare	20
1.35	ADM.guide/Ueberweisungsauftrag	21
1.36	ADM.guide/Gutschrift und Zahlschein	21
1.37	ADM.guide/Der Etikettendruck	21
1.38	ADM.guide/Die Modem-Waehlfunktion	22
1.39	ADM.guide/Die Einstellungen	23
1.40	ADM.guide/Druckangaben	24
1.41	ADM.guide/Pfad-Einstellungen	25
1.42	ADM.guide/Modem-Einstellungen	26
1.43	ADM.guide/Markierungs-Einstellungen	27
1.44	ADM.guide/Der ARexx-Port	27
1.45	ADM.guide/ACTIVATE	28
1.46	ADM.guide/ACTIVATEFIRST	29
1.47	ADM.guide/ACTIVATENEXT	29
1.48	ADM.guide/ADDRINMEM	29
1.49	ADM.guide/CHANGEADDRESS	29
1.50	ADM.guide/CLEAR	30
1.51	ADM.guide/DELETEACTIVE	30
1.52	ADM.guide/DIAL	30
1.53	ADM.guide/DISPLAY	31
1.54	ADM.guide/GETADDRESS	31
1.55	ADM.guide/GETDOCNAME	32
1.56	ADM.guide/GETDOCPATH	32
1.57	ADM.guide/NEWADDRESS	32
1.58	ADM.guide/OPEN	33
1.59	ADM.guide/PRINTLABEL	34
1.60	ADM.guide/PRINTLETTER	34
1.61	ADM.guide/QUIT	34
1.62	ADM.guide/SAVE	34
1.63	ADM.guide/SAVEAS	34
1.64	ADM.guide/ScreenManager	35
1.65	ADM.guide/HotKeys	35
1.66	ADM.guide/Registrierung	36
1.67	ADM.guide/Index	37

Chapter 1

ADM

1.1 ADM.guide

ADM

Diese Dokumentation beschreibt AddressMaster, eine Shareware-Adreßverwaltung mit Serienbrief-, Etikett- und Formulardruckfunktionen und ARexx-Port. Das Programm benötigt mindestens OS 2.04.

-- Allgemeines --

Allgemeines

Besonderheiten von ADM

Installation und Start

Installation & Start von ADM

-- Grundlagen --

Grundfunktionen

Bedienung, Gadget- und Menüsystem

Adreßeintraege

Eintrag eingeben, ändern, löschen

-- Funktionen und Fenster --

Das Anzeigefenster

Anzeigen von Adressen

Das Suchfenster

Adressen suchen

Dateien laden und speichern

Datensicherung

Der (Serien-)Briefdruck

Die Brieffunktion (Briefformulare)

```
Der Formulardruck
    Post-, Umschlag- und Bankformulardruck

Der Etikettendruck
    Etiketten drucken

Die Modem-Waehlfunktion
    Anwählen mit dem Modem

-- Die Einstellungen --

    Die Einstellungen
        Konfiguration von ADM

-- ARexx --

    Der ARexx-Port
        ARexx-Befehle

-- Anhang --

    HotKeys
        HotKeys für den Commodity-Support

    ScreenManager
        Tool für Public Screens

    Registrierung
        Registration und Kontaktadresse

-- Index --

    Index
        Index
```

1.2 ADM.guide/Allgemeines

```
    Allgemeines
*****

    Copyright
        Weitergabebestimmungen

    Garantie
        Funktionsgarantie

    Besonderheiten
        ADM's besondere Features!

    Entstehung
```

Entstehungsgeschichte

Danksagungen
Danke!

1.3 ADM.guide/Copyright

Copyright

=====

Das Programm AddressMaster (ADM) ist Shareware. Alle Rechte an Programm, Dateien und Anleitung liegen vollständig beim Autor. Das Programmpaket und dessen Dateien (Hauptprogramm, AdreßUmwandler, Anleitungen sowie Hilfe-, Formular- und ARexx-Dateien) dürfen nicht verändert werden. Desweiteren dürfen weder Dateien aus dem Paket entfernt oder welche hinzugefügt werden.

Das Key--File, das gegen Bezahlung der Registrierungsgebühr erhältlich ist, darf *nicht* weitergegeben werden! Desweiteren ist es verboten, ADM mit einem nicht auf die eigene Person registrierten, gefälschten oder selbsterstellten Key--File zu benutzen. Das Verbreiten von für ADM geeigneten Key--Files ist untersagt.

Für die Weitergabe des das Programmpaket enthaltenden Datenträgers darf maximal die Gebühr, die Fred Fish für eine seiner "Library Disks" erhebt, verlangt werden. Beim Versand und Angebot über Datenbanken darf neben den Telefonkosten keine Download-Gebühr erhoben werden. Das Vermieten sowie der Verkauf des Programms oder des Key--Files ist untersagt.

In AddressMaster steckt wirklich eine Menge Arbeit, und ein Mißbrauch des "guten Glaubens" in Shareware würde weitere Entwicklungen und Updates für das Shareware-Prinzip meinerseits sofort beenden.

1.4 ADM.guide/Garantie

Garantie

=====

Gegen Bezahlung der Registrierungsgebühr (siehe
Registrierung
)

erhält der Käufer die Möglichkeit, das Programm im vollen Funktionsumfang zu nutzen. Zu diesem Zweck wird ihm ein sogenanntes "Key--File" zugeschickt, das neben seiner vollständigen Adresse auch einige Routinen(1) von ADM enthält, die damit ohne Key--File nicht zugänglich sind. Desweiteren erinnert ADM, ohne Key--File gestartet, gelegentlich mit einem Requester daran, daß die Registrierungsgebühr

bei regelmäßiger Benutzung gezahlt werden sollte.

Updates sind - neben dem Erscheinen auf diversen FD-Disks und über DFÜ - beim Autor gegen Leerdisk *und* genügend Rückporto (und eventuell eine geringe Updategebühr) erhältlich. Dies kann auch im Voraus geschickt werden, falls das Update automatisch zugeschickt werden soll.

Für das fehlerfreie Arbeiten des Programms kann keine Garantie gegeben werden; für Schäden, die direkt oder indirekt durch ADM verursacht werden könnten, kann also nicht gehaftet werden. ADM enthält verschiedene Sicherungsroutinen, mit denen auch bei einem unvorhersehbaren bzw. unvermeidbaren Abbruch des Programms eine Sicherheitskopie der im Speicher enthaltenen Dateien gemacht wird, und wurde ausgiebig (und im Test beanstandungslos) auf "Enforcer-Hits" getestet.

Sollten Fehler (Bugs) im Programm entdeckt werden, würde ich mich über einen "Bug-Report" sehr freuen und versuchen, sie baldmöglichst zu beheben.

----- Fußnoten -----

- (1) Einstellungen speichern und laden

1.5 ADM.guide/Besonderheiten

Besonderheiten von ADM

=====

AddressMaster, im folgenden ADM genannt, ist nicht nur irgendeine neue Adreßverwaltung. Es gibt zwar schon einige Programme für den Amiga, die ihrem Zweck, dem Verwalten der eigenen Adressen, ganz gut nachkommen, dafür aber weder über eine leicht erlernbare Standardoberfläche mit Maus- und Tastenbedienung verfügen, wie man sie von OS2.0 gewöhnt ist (=> Basic-Dialekte) noch mit größeren Zeichensätzen zurechtkommen -- die nach dem Eingeben der fünfzehnten Adresse oder gar beim Abspeichern abstürzen. Manche Programme besitzen auch nicht die Fähigkeiten, die die in Europa, vor allem im deutschsprachigen Raum, übliche Adressform wie z.B. Trennung von Postleitzahl und Ort, erfordert.

Mit diesen Mißständen will ADM aufräumen. Deswegen verfügt ADM über

- * eine vollständig deutschsprachige Benutzerführung
 - * eine OS2.04-Oberfläche nach Commodores "User Interface Style Guide"
 - * die Benutzung von OS2.04-Neuerungen wie "OS2.0-Look", EditHooks, Public Screens, Commodity, ...
 - * die Verwendung als Commodity, das von 'WBStartup/' aus gestartet
-

und damit im Hintergrund laufen gelassen werden kann.

- * die Verwendung des eingestellten Zeichensatzes ("font-sensitiv")
- * eine Bedienung per Maus und/oder Tastatur
- * unabhängige Fenster, d.h. es können alle Fenster gleichzeitig geöffnet und bedient werden
- * eine komfortable Suchfunktion mit von AmigaDos her bekannten "Patterns"(1)
- * Adreßfelder für Anrede, FAX, EMail, Bemerkung, Usernummer/ID ...
- * die Definition von Markierungen und die Markierung von Adressen
- * einen umfangreichen ARexx-Port, der Platz für individuelle Erweiterungen bietet
- * eine universelle (Serien-)Briefdruckfunktion mit automatischer Anpassung der Anrede an das Geschlecht des Empfängers
- * eine frei konfigurierbare Etikettendruckfunktion (Format selbstdefinierbar)
- * Formulardruckfunktion für Überweisungen/Zahlscheine und Paketkarten
- * Umschlagdruck in verschiedenen Formaten (C5, C6 lang, C6)
- * eine komfortable Waehlfunktion für Modems
- * einen Converter für andere Dateiformate, z.B. DFA, Addresser, ...

----- Fußnoten -----

(1) Mit sog. "Pattern" koennen in AmigaDos Filenamen abgekürzt werden, z.B. 'Express' mit 'Exp#?'

1.6 ADM.guide/Entstehung

Wie auch andere war ich lange auf der Suche nach vernünftigen Adreßprogrammen, welche auf den Amiga - mal abgesehen von absturzgefährdeten und miserabel zu bedienenden Basic-Krankheiten - nur spärlich vertreten waren. Die einzige brauchbar aussehende Variante war der Addresser, den ich aber auch innerhalb von drei Minuten zum Vollabsturz brachte.

Mit Weiterentwicklung meines Sharewareprogramms "DiskPrint" entwickelten sich auch meine Programmierfähigkeiten, und da mit diesem Programm auch Postarbeit verbunden war, beschloß ich, mir eine universelle Adreßverwaltung mit ARexx-Port und Briefformularfunktionen zu entwerfen, damit nicht bei jedem Brief die Adresse von Hand ins Formular eingetragen werden mußte. Desweiteren

wollte ich schon lange ein Programm schreiben, das den Namen "OS2.0-konform" wirklich verdient, sprich dessen Features wie AppWindows, die Verwendung von größeren Zeichensätzen, Edit-Hooks, Commodities, genormte GadTools-Oberfläche nach Commodores User Interface Style Guide, nutzt - und es sollte mir optional eine vollständige Tastenbedienung bieten. Wolfgang versorgte mich dabei mit unzähligen, geduldigen Bug-Reports, mit neuen Ideen und in mühevoller DPaint-Kleinarbeit zusammengestückelten GUI-Vorschlägen, und so wuchs ADM zu einem umfangreichen Tool.

Trotz ernsthafter Überlegungen, das Programm als Kommerzware vertreiben zu lassen, um mal Geld an der nicht unerheblichen in ADM steckenden Arbeit zu verdienen, entschied ich mich letztendlich doch zugunsten von Shareware, da ich das für das userfreundlichere System halte und der Kontakt zu den Usern auf diesem Weg weit besser ist. Ich hoffe nun, daß dies auch damit belohnt wird, daß die registrierten Keyfiles nicht in Umlauf kommen und sich ein paar ehrliche User registrieren lassen...

1.7 ADM.guide/Danksagungen

Mein besonderer Dank gilt meinem Betatestern Wolfgang, Burckhard, Stefan, Lothar, Joachim, Kai und Frank für die unzähligen Vorschläge und Bugreports, die nicht unwesentlich zu dem heutigen Funktionsumfang von ADM beigetragen haben.

Desweiteren ein Dank an Commodore für das fantastische Amiga-Betriebssystem, das ab Version 2.04 wohl eines der programmiererfreundlichsten und intuitivsten Betriebssystemen ist.

1.8 ADM.guide/Installation und Start

Installation und Start von ADM

Hardwarevoraussetzungen
Mindestkonfiguration

Installation
Installationshinweise

Start von der Shell
...in der Shell

Start von der Workbench
...auf der Workbench

1.9 ADM.guide/Hardwarevoraussetzungen

Hardwarevoraussetzungen

=====

Für einen korrekten Ablauf von ADM in werden benötigt:

- * AmigaOS 2.04 (V37) oder höher (V3.0 wird unterstützt)
- * mindestens 170k FastRam und 50k Chipram (plus Speicher für Adreßdaten)

ADM kann seine Fenster auf der Workbench oder auf einem Public-Screen(1) geöffnet werden. Es stellt sich automatisch auf den eingestellten Zeichensatz ein und wurde unter NTSC (640x200 mit Topaz/8) als auch PAL (714x566 unter diversen Zeichensätzen) getestet. Unter Umständen kann jedoch der Platz auf der Workbench nicht ausreichen, weshalb entweder

- * ein separater PublicScreen mit einem kleineren Font geöffnet werden sollte, wobei dann ADM wie weiter unten beschrieben seine Fenster auf diesem Screen öffnen kann (Siehe dazu
ScreenManager
) ,
- * ein kleinerer Font auf der Workbench eingestellt werden sollte oder
- * eventuell der Overscan-Bereich der Workbench vergrößert bzw. eine größere "AutoScroll"-WorkBench benutzt werden sollte.

----- Fußnoten -----

(1) Ein neuer Screentyp unter OS2.0, den sich verschiedene Programme teilen können

1.10 ADM.guide/Installation

Installation

=====

Zur Installation von ADM kann das Diskettenicon in ein Workbenchfenster der Festplatte bzw. einer Diskette gezogen werden. AmigaDos legt dann ein separates Verzeichnis unter dem Namen der Diskette an, in der alle benötigten Dateien vorhanden sind.

ADM benötigt neben den auf der Original-Workbench enthaltenen keine weiteren Libraries.

1.11 ADM.guide/Start von der Shell

Start von der Shell

=====

ADM bietet beim Start von der Shell verschiedene Optionen. Bei Eingabe von 'AddressMaster ?' wird folgende Syntax gezeigt:

```
FROM, SETTINGS/K, PORTNAME/K, PUBSCREEN/K, POPKEY/K, ICONIFY/S
```

Bei den einzelnen Optionen kann folgendes angegeben werden:

'FROM'

Übergabe einer ADM-Datei. Das Schlüsselwort FROM muß dabei nicht unbedingt angegeben werden.

'SETTINGS'

Liest die angegebene Einstellungsdatei statt ein. Wird diese nicht übergeben, sucht ADM nach der Datei ENVARC:AddressMaster.cfg.

'PORTNAME'

Name für den zu errichtenden ARExx-Port. Kann dieser nicht geöffnet werden, falls er z.B. schon belegt ist, erzeugt AddressMaster stattdessen selber einen Namen.

'PUBSCREEN'

Name des Public Screens, auf dem ADM seine Fenster öffnen und dessen Zeichensatz er verwenden soll. Kann dieser nicht gefunden werden oder wird dieser nicht angegeben, öffnet ADM seine Fenster auf dem "Default- Public-Screen", also im Normalfall auf der Workbench.

'POPKEY'

Übergabe eines "HotKeys", der dazu benutzt werden soll, einen im Hintergrund laufenden ADM zu aktivieren. Im Normalfall, wenn also diese Option nicht angegeben wird, erzeugt ADM folgende Tastenkombination:

```
LCOMMAND [portnummer]
```

(d.h., für den ersten gestarteten ADM ist die Tastenkombination Amiga-Links und 1, für den zweiten Amiga-Links und 1 usw.

Stattdessen kann hier aber eine eigene Kombination übergeben werden, z.B. RALT F5, LSHIFT ESC ö.ä. Siehe dazu

```
HotKeys
```

.

'ICONIFY'

Ist dieses Schlüsselwort angegeben, startet ADM im "Schlafzustand", d.h. das Fenster wird nicht in voller Größe geöffnet. Das Programm kann dann mit dem "HotKey" oder mit dem "Zoom-Gadget" des Fensters aktiviert werden.

Beispielaufruf:

```
AddressMaster Adr.ADM PUBSCREEN "ADM" PORTNAME "ADM.1" POPKEY "ALT DEL"
```

1.12 ADM.guide/Start von der Workbench

Start von der Workbench

=====

ADM kann per Doppelklick des Programmicons oder eines Adressdateiicons auf der Workbench gestartet werden. Im Icon können folgende ToolTypes angegeben werden:

`FILE='

Adreßdatei, die beim Programmstart eingeladen werden soll

`SETTINGS='

Voreinstellungsdatei, die statt ENVARC:AddressMaster.cfg geladen werden soll.

`PORTNAME='

Name des ARexx-Ports.

`PUBSCREEN='

Name des PublicScreens, auf dem ADM seine Fenster öffnen soll.

`CX_POPKEY='

Übergabe eines "HotKeys", der dazu benutzt werden soll, einen im Hintergrund laufenden ADM zu aktivieren. Siehe dazu

Start von der Shell

und

HotKeys

.

`CX_POPUP='

Wird hier 'NO' angegeben, startet ADM im "Schlafzustand", d.h. das Fenster wird nicht in voller Größe geöffnet. Das Programm kann dann mit dem "HotKey" oder mit dem "Zoom-Gadget" des Fensters aktiviert werden.

Genauere Erklärungen zu den Optionen sind dem vorhergehenden Unterkapitel zu entnehmen.

1.13 ADM.guide/Grundfunktionen

Grundfunktionen

Nach dem Start von ADM erscheint das Hauptfenster, in welchem eine Übersicht aller Adreßeintraege vorhanden ist und von welchem alle Funktionen erreichbar sind. Das Hauptfenster ist ein sogenanntes "AppWindow", über dem also Icons von Adreßdateien fallengelassen werden können, die dann automatisch eingeladen werden.

Unten im Fenster werden der Name der geladenen Datei, die Anzahl der

Adressen sowie der Name des ARexx-Ports, soweit dieser beim Programmstart eingerichtet werden konnte, angegeben.

Die Adreßliste

ADMs Fenstersystem

Gadgets und Menues

1.14 ADM.guide/Die Adreßliste

Die Adreßliste

=====

In der Adreßliste im Hauptfenster werden alle geladenen Adressen angezeigt, wobei diese nach dem Nachnamen alphabetisch sortiert sind.

Unterhalb der Adreßliste wird ein Eintrag als aktiviert dargestellt, wobei durch Anklicken eines Eintrags oder durch Scrollen mit den Cursortasten ein anderer Eintrag aktiviert wird. Dieser aktive Eintrag wird dann bei den weiter unten genannten Funktionen (Briefdruck, Formulardruck usw.) weiterverwendet.

Ein Eintrag kann vollständig angezeigt werden, indem er einfach in der Liste doppelgeklickt oder aktiviert und dann per Return angezeigt wird.

In der Liste kann mit den Scrollbalken und/oder den Pfeilgadgets hoch- bzw. runtergefahren werden.

Desweiteren kann in der Liste mit den Cursortasten in Verbindung mit Shift schneller gescrollt und mit Alt an Anfang/Ende der Liste gesprungen werden. Desweiteren kann mit Shift + Buchstabe direkt an den ersten Eintrag mit diesem Anfangsbuchstaben gesprungen werden (z.B. mit Shift-M wird in der Liste an den ersten Eintrag mit "M", z.B. Maier, gesprungen).

1.15 ADM.guide/ADMs Fenstersystem

ADMs Fenstersystem

=====

Die Fenster des ADM sind völlig unabhängig voneinander, d.h. es können alle Fenster gleichzeitig geöffnet sein und diese können (theoretisch) auch alle gleichzeitig bearbeitet werden. Dies ist v.a. deswegen nützlich, da bei höheren Auflösungen bzw. einem Autoscroll-Screen nicht immer das eine Fenster geschlossen werden muss, um an eine Funktion zu kommen, die in einem anderen Fenster liegt.

Das Hauptfenster ist ein "AppWindow", d.h. es können Dateicons in diesem Fenster fallengelassen werden, um diese Dateien einzuladen.

Desweiteren kann durch das Menü- und Shortcutsystem von jedem Fenster aus jede andere Funktion aufgerufen werden, also z.B. vom Edit-Fenster die Briefdruckfunktion oder vom Suchfenster die Einstellungen, wobei keines der schon offenen Fenster geschlossen werden muss. Dazu mehr im nächsten Kapitel.

1.16 ADM.guide/Gadgets und Menues

Gadgets und Menus

=====

Da sich ADM am User Interface Style Guide(1) orientiert, kann es gefahrlos im sogenannten "Trial and Error"-Verfahren durchgetestet werden. Sollte jedoch einmal nicht klar sein, welche Funktion ein bestimmtes Gadget hat, kann durch Anklicken eines Gadgets bei gedrückter Control-Taste oder aktivierter Caps Lock-Taste ein Hilfstext abgerufen werden. Dies kann in Stringgadgets auch durch Drücken der HELP-Taste erreicht werden.

Die verschiedenen Fenster und Funktionen des Programms können nicht nur vom Hauptfenster, in dem die Adreßeinträge aufgelistet sind, sondern von jedem Fenster aus erreicht werden. Die Menü-Shortcuts (Tastaturkürzel) sind dabei mit denen des Hauptfensters identisch, d.h. die Funktion "Eintrag ändern" kann nicht nur vom Hauptfenster mit `ä` erreicht werden, sondern ist auch von **jedem** ADM-Fenster aus mit Rechte Amiga & `ä` verfügbar. Es ist aufgrund dieser "Methode" bei ADM nicht wie bei vielen anderen Programmen nötig, zum Erreichen des einen Fensters das momentan aktive zu schließen.

Deshalb ist es nützlich, sich bei regelmäßiger Benutzung ADMs die Menü-Shortcuts einzuprägen, da dies ein noch flüssigeres Arbeiten ermöglicht.

----- Fußnoten -----

(1) Ein "Reference Manual", das von Commodore erstellt wurde und Richtlinien für das Aussehen und die Verhaltensweise von Programmen ab OS2.0 definiert

1.17 ADM.guide/Adreßeintraege

Adreßeintraege

Eintrag eingeben

Eintrag aendern

Eintrag loeschen

1.18 ADM.guide/Eintrag eingeben

Eintrag eingeben

=====

Wird im Hauptfenster das "Neuer Eintrag"-Gadget angeklickt oder AMIGA-N gedrückt, kann ein neuer Eintrag eingegeben werden. Dazu sind Stringgadgets für Name, Vorname, zwei Adressangaben, PLZ, Ort, Land, Geburtstag, Telefon, zwei EMail-Adressen, Index (ID) sowie zwei Bemerkungen vorhanden. Desweiteren kann die Anrede gewählt oder eine eigene angegeben werden, wobei diese vor allem für die Brieffunktion (s.u.) wichtig ist.

In den Stringgadgets können mit den Cursortasten wie auch mit der TAB-Taste vor- bzw. zurückgeblättert werden. Die Gadgets können mit Shift-Return oder ESC verlassen werden. Mit der Help-Taste wird ein kurzer Infotext über den Zweck des Gadgets gezeigt.

Adressen im Ausland sind dabei allerdings manchmal ein Problem, da Länder wie z.B. Großbritannien oder außereuropäische Länder nicht die bei uns übliche Schreibweise von Postleitzahlen benutzen. In dem Fall sollte ins das PLZ-Feld lediglich der Ländercode (z.B. GB- für Großbritannien) und in das Ort-Feld dafür der gesamte Ortsanschrift (z.B. "Wolverhampton, West Midlands WV7 3NA") eingetragen werden.

Das Index-Feld hat vielerlei Zwecke. Man kann es z.B. zur Kundennummer-Verwaltung oder einfach nur zur Durchnumerierung der Einträge verwenden.

Die Bemerkungsfelder haben noch ein besonderes Feature: Sie können die Bankverbindung enthalten, wobei diese dann von der Bankformulardruckfunktion (s.u.) weiterverwendet wird. Der Eintrag muss dabei folgendes Format haben:

@KTOKontonummer/Bankleitzahl/Bank.

@KTO431836000/60490150/Volksbank Ludwigsburg.

ADM verfügt auch über die Möglichkeit, jede Adresse mit zehn verschiedenen Markierungen zu kennzeichnen, also mit besonderen Attributen zu versehen. Diese Flags können mit F1 bis F10 gesetzt bzw. gelöscht werden. Dies kann z.B. dazu benutzt werden, Privat- und Geschäftsadressen in einer Datei zu verwalten und beim Suchen dann die entsprechende Markierung zu setzen, damit nur Einträge aus einer Gruppe gefunden werden. Siehe dazu

Markierungs-Einstellungen

Desweiteren kann für jeden Eintrag eine externe ASCII-Datei verwaltet werden, in der z.B. Rechnungen, EMail oder sonstige

zusätzliche Informationen verwaltet werden können. Dazu kann im Edit-Fenster die Funktion "ExternInfo-Editor" aktiviert werden. Das Programm erstellt dann eine Datei unter dem schon eingegebenen Namen(1) und ruft dann den in den Einstellungen angegebenen Editor auf. Die Datei wird in dem in den Einstellungen unter "Externdateien-Pfad" angegebenen Verzeichnis abgelegt und kann vom Anzeigefenster aus abgerufen werden.

----- Fußnoten -----

(1) Format: Nachname, Vorname

1.19 ADM.guide/Eintrag aendern

Eintrag aendern

=====

Wird diese Funktion vom Hauptfenster oder vom Menü aus aufgerufen, wird der dort aktive Eintrag zum Ändern im Edit-Fenster eingetragen, während bei einem Aufruf vom Anzeige-Fenster aus der dort angezeigte Eintrag verändert werden kann. Zur Eingabe/Änderung siehe

Eintrag eingeben

.

1.20 ADM.guide/Eintrag loeschen

Eintrag loeschen

=====

Löscht den im Hauptfenster aktiven Eintrag, wobei zuerst noch eine Sicherheitsabfrage erscheint.

1.21 ADM.guide/Das Anzeigefenster

Das Anzeigefenster

Das Anzeigefenster dient nicht nur dazu, Einträge in vollem Umfang anzuzeigen, sondern von ihm aus können Einträge auch verändert, externe ASCII-Dateien angezeigt, Etiketten gedruckt und weitere Einträge gesucht werden.

Dabei kommt es darauf an, ob das Anzeigefenster von der Suchfunktion oder vom Menü bzw. Hauptfenster aus aufgerufen wurde. Bei ersterem kann

dann vom Anzeigefenster aus der vorhergehende bzw. nächste Eintrag gesucht und angezeigt werden (wobei dann entsprechend die Gadgets <--suchen bzw. suchen --> vorhanden sind), während bei letzteren lediglich zum nächsten bzw. vorhergehenden geblättert werden kann.

Der Etikettendruck ist weiter unten erklärt.

1.22 ADM.guide/Das Suchfenster

Das Suchfenster

Im Suchfenster kann nach einzelnen Dateieinträgen, also z.B. nach einem bestimmten Nachnamen oder einem Eintrag im Bemerkungsfeld gesucht werden. Um hier einen Standard zu schaffen, werden die vom AmigaDos her üblichen "Patterns" verwendet (1)

Stellt der Suchbegriff nur den Anfang des zu suchenden Eintrags dar, muß am Ende des Suchbegriffs ein '#?' (2) angehängt werden.

Ein kurzer Überblick über die wichtigsten AmigaDos-"Patterns":

- ? steht für ein einzelnes Zeichen. Beispiel:
M??er steht für Mayer, Meier, Miner
- #? Abkürzung für eine beliebige Folge von Zeichen.
- ~ (Tilde) Kehrt den danach in Klammern stehenden Ausdruck um, d.h. es wird alles gefunden, auf den der Ausdruck nicht zutrifft. Beispiel:
~(Peter) findet alle, die nicht Peter heißen.

Obwohl das Suchbegriff-Stringgadget aktiviert ist, kann mit den Cursortasten (hoch bzw. runter) das Feld, in dem bei jedem Adreßeintrag gesucht werden soll, eingestellt werden, d.h. das Stringgadget muß dazu nicht deaktiviert werden!

Desweiteren können im Suchfenster Markierungen gesetzt werden. Die Suchfunktion findet dann nur die Adressen, bei denen mindestens die hier gesetzten Markierungen gesetzt sind.

Mit Return oder Enter wird der erste Eintrag gesucht.

Konnte der angegebene Suchbegriff nicht gefunden werden, blitzt der Bildschirm kurz auf. Andernfalls wird der gefundene Eintrag im Anzeigefenster angezeigt. Vom Anzeigefenster aus kann nun mit den entsprechenden Gadgets oder den Tasten 'h' bzw. 'v' der nächste bzw. der vorherherige Eintrag gesucht werden.

----- Fußnoten -----

(1) Diese "Namensmuster" sind im AmigaDos-Handbuch in Kapitel 7.4.2 ('AmigaDos Release 2 - Handbuch zur Systemsoftware') erklärt.

(2) Ist ein Programm wie z.B. "WildStar" ('Fred Fish 611') gestartet, kann statt "#?" auch das von Unix/MS-Dos her bekannte Zeichen "*" verwendet werden!

1.23 ADM.guide/Dateien laden und speichern

Dateien laden und speichern

Datei laden

Datei speichern

1.24 ADM.guide/Datei speichern

Datei speichern

=====

Wird im Hauptfenster das "Datei speichern"-Gadget angeklickt bzw. wird der Menüeintrag "Speichern als" (Amiga-A) ausgewählt, wird der ASL-Filerequester(1) geöffnet, in welchem der Dateiname, unter dem gespeichert werden soll, ausgewählt werden kann. Dem Filerequester ist der in den Einstellungen eingetragene Adreßdateienpfad vorgegeben.

Die Datei kann mit der Menüfunktion "Datei Speichern" (oder Amiga-W) auch unter dem Namen gespeichert werden, unter dem sie geladen wurde. Hatte die zu speichernde Datei noch keinen Namen, wird auch bei dieser Funktion der Filerequester geöffnet.

Existiert schon eine Datei unter dem Namen, erfolgt eine Sicherheitsabfrage, die folgende Auswahlmöglichkeiten enthält:

`Überschreiben'

Die vorhandene Datei wird gelöscht und mit den zu speichernden Daten überschrieben.

`Backup'

Die vorhandene Datei wird umbenannt, indem ihr die Endung ``.bak'` angehängt wird. Danach wird eine neue Datei unter dem gewählten Namen erzeugt. Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß immer noch eine Sicherheitskopie der alten Daten vorhanden ist, so daß ein versehentliches Überschreiben der falschen Datei nicht weiter tragisch ist. Ein eventuell vorher vorhandene, gleichnamige Sicherheitskopie wird beim Erstellen der neuen gelöscht.

`Abbruch'

Bricht die Speicherfunktion ab.

----- Fußnoten -----

(1) Dieser kann von Stefan Stuntz's hervorragendem MFR umgepatcht

werden, der vollständig per Tastatur steuerbar ist. Quelle: Fish 705

1.25 ADM.guide/Datei laden

Datei laden
=====

Bei Aktivierung dieser Funktion wird ein Filerequester geöffnet, mit dem die zu ladende Datei ausgewählt werden kann. Diesem wird, wie beim Speichern, der in den Einstellungen eingetragene Adreßdateienpfad vorgegeben.

Eine Datei kann auch auf die einfache Weise geladen werden, indem das Workbench-Icon der Datei ins Hauptfenster(1) fallen gelassen wird.

Befand sich im Speicher eine noch nicht gespeicherte Datei, wird erst nachgefragt, ob diese zuerst gespeichert werden soll.

----- Fußnoten -----

(1) Bei diesem Fenster handelt es sich um ein sogenanntes "AppWindow", in das Icons fallengelassen ("gedroppt") werden können.

1.26 ADM.guide/Der (Serien-)Briefdruck

Der (Serien-)Briefdruck

Das Briefdruck-System

Das Briefdruck-Formular

ENV-Variablen im Formular

1.27 ADM.guide/Das Briefdruck-System

Das Briefdruck-System

=====

ADM verfügt über die sehr nützliche Funktion, selbsterstellte Briefformulare automatisch mit Empfänger(adresse), Datum und Anrede auszufüllen und sie dann an die Textverarbeitung zu übergeben oder direkt auszudrucken. Da man dafür in ADM nur drei Tastendrucke braucht, erleichtert dies den tagtäglichen Briefverkehr sehr, denn oft bringt man erst mal einige Zeit damit zu, ein in der Textverarbeitung

des Programms vorhandenes Formular mit der gewünschten Empfängeradresse auszufüllen. Noch dazu sind die Serienbrieffunktionen der Textverarbeitungen meist ziemlich unkomfortabel, und mit Hilfe des ARexx-Ports sind Serienbriefe und Massendrucksaachen mit ADM wirklich sehr einfach zu bewältigen.

Noch dazu übernimmt ADM dabei die Begrüßungsformel und paßt diese je nach Geschlecht des Empfängers an, d.h. es kann mit einem Tastendruck bzw. Mausclick zwischen einer formellen ("Sehr geehrte Frau ...") oder informellen ("Hallo ...") Begrüßung gewählt werden, egal, ob die angesprochene Person nun männlich oder weiblich ist. Desweiteren kann ADM automatisch das aktuelle Datum einfügen, so daß man sich um korrekt datierte Briefe auch nicht mehr kümmern muß, und fügt auf Wunsch auch den Inhalt von AmigaDos-Environment-Variablen ein, so dass bei z.B. sich täglich verändernden Kleinigkeiten nicht jedesmal das Formular von Hand geändert, sondern nur (evtl. automatisch) in der Shell/einer Batchdatei eine Variable gesetzt werden muß.

Voraussetzung für die Zusammenarbeit zwischen ADM und der Textverarbeitung ist, daß letztere das Laden von Dateien im ASCII-Format unterstützt. Dies beherrscht aber heute eigentlich jedes vernünftige Textprogramm. Im Sharewaresektor habe ich z.B. mit dem Programm "TextPlus" von Fish 484 gute Erfahrungen gemacht.

ADM unterscheidet im Briefdruck zwischen drei grundsätzlichen Modi: direkter Ausdruck eines durch ADM ausgefüllten Formulars, ohne daß von Hand noch etwas verändert werden soll (Serienbrief), oder Bearbeitung eines durch ADM ausgefüllten Formulars (Brief), wobei dessen Ausdruck dann wahlweise über ADM oder über die gestartete Textverarbeitung erfolgen kann. Diese Möglichkeiten sind im folgenden erklärt.

Briefformular drucken

Briefformular bearbeiten und drucken

1.28 ADM.guide/Briefformular drucken

Briefformular drucken

Mit der Funktion "Drucken" im Briefdruckfenster wird ein Filerequester geöffnet, mit dem ein von ADM auszufüllendes Formular ausgewählt werden ann. Dieses wird nach der Bearbeitung durch ADM direkt auf dem Drucker ausgegeben.

Ausfuellen mit ADM, Editieren und Drucken mit dem Editor

Dazu sollte die Funktion "Editieren - Drucken" im Einstellungsfenster ausgeschaltet sein.

Mit der Funktion "Editieren" des Briefdruckfensters wird ein Filerequester geöffnet, mit dem ein von ADM auszufüllendes Formular ausgewählt werden kann. Dieses wird nach der Bearbeitung durch ADM an die in den Pfad-Einstellungen eingestellte Textverarbeitung übergeben. Der Ausdruck sollte dann von dieser aus erfolgen.

Dies ist in Verbindung mit einer Textverarbeitung wie "TextPlus" sinnvoll, da man so dessen Vorteile des Ausdrucks (z.B. tiefgestellte Schrift, Breitschrift, hier auch in Form von ANSI-Codes im Formular) nutzen kann.

1.29 ADM.guide/Briefformular bearbeiten und drucken

Briefformular mit ADM bearbeiten und drucken

Mit der Funktion "Editieren" des Briefdruckfensters wird ein Filerequester geöffnet, mit dem ein auszufüllendes Formular ausgewählt werden kann. Dieses wird nach dem Ausfüllen durch ADM an den in die in den Pfadeinstellungen eingestellte Textverarbeitung übergeben.

Der Text sollte dann nach der Bearbeitung von der Textverarbeitung aus unter dem Namen, unter dem es von ADM an die Textverarbeitung übergeben wurde, im ASCII-Format gespeichert werden. ADM liest dieses Formular nun neu ein und druckt es aus.

1.30 ADM.guide/Das Briefdruck-Formular

Das Briefdruck-Formular
=====

Um die Brieffunktionen benutzen zu können, muß das Briefformular in ASCII(1) vorliegen und Platzhalter enthalten, die von ADM dann durch die Daten der aktuellen Adresse ersetzt werden. Diese sind im Folgenden aufgeführt:

@bg	Begrüßung ("Sehr geehrter Herr ...", ...)
@an	Anrede (Herrn, Frau, Firma, ...)
@vo	Vorname
@na	Nachname
@a1	Adressfeld 1
@a2	Adressfeld 2
@pl	Postleitzahl (PLZ)
@or	Ort
@te	Telefonnummer
@fa	Fax
@la	Land
@e1	EMail 1
@e2	EMail 2

@id	Index (ID)
@b1	Bemerkungsfeld 1
@b2	Bemerkungsfeld 2
@ge	Geburtstag
@da	aktuelles SystemDatum (Format DD.MM.YY)
@fX	ENV-Variable (s.u.)

Siehe auch

ENV-Variablen im Formular

.

----- Fußnoten -----

(1) ASCII = das Standard-Textformat, das nahezu alle Amiga-Editoren und z.B. die Shareware-Textverarbeitung "TextPlus" von Fish 484 benutzen

1.31 ADM.guide/ENV-Variablen im Formular

ENV-Variablen im Formular

=====

Da sich an Standardformularen meistens nur Kleinigkeiten ändern, ist es möglich, ENV-Variablen mit dem DOS-SetEnv-Befehl zu setzen und deren Inhalt dann automatisch ins Briefformular übernehmen zu lassen. Dies ist z.B. bei Rechnungsnummern, bei Versionsnummern von Programmen o.ä. nützlich.

Der Parameter im Briefformular ist hier @fX, wobei das X eine Nummer zwischen 0 und 9 ist. Die entsprechende ENV-Variable muss admX (mit dieser Nummer statt X) heissen.

1.32 ADM.guide/Der Formulardruck

Der Formulardruck

Der Formulardruck dient dazu, vorgegebene Post- und Bankformulare zu bedrucken, die ansonsten immer noch mit dem guten alten Kuli bearbeitet werden müssten.

Postformulare

Bankformulare

1.33 ADM.guide/Postformulare

Postformulare

=====

Der Postformulardruck unterstützt bisher folgende Formate:

- * Brief C5 (etwas größer als A5)
- * Brief C6 (kleiner Standardumschlag, Postkartengröße)
- * Brief C6 lang (kleiner Standardumschlag, länger)
- * Paketkarte
- * Adreßkarte

Auf die Formulare können zusätzliche Angaben zum Inhalt gedruckt werden (Warensendung, Drucksache, Briedrucksache, Nachnahme, Einschreiben, Päckchen). Wenn die leidige Postreform '93 diesen Formaten die rote Karte beschert, wird ADM entsprechend angepaßt.

Zusätzlich kann gewählt werden, ob in Schönschrift (NLQ) oder Schnellschrift gedruckt werden soll und ob der Index (die ID) auch auf dem gedruckten Formular erscheinen soll.

1.34 ADM.guide/Bankformulare

Bankformulare

=====

Hier können Bankvordrucke wie z.B. Überweisungsformulare, Gutschriften oder die Nachnahmeformulare der Post bedruckt werden. Damit diese Funktion korrekt funktioniert, muß im Einstellungsfenster (s.u.) die eigene Kontoverbindung korrekt eingetragen sein.

ADM bietet hierbei ein besonderes Feature: Beim Eingeben von Adressen kann im Bemerkungsfeld die Kontoverbindung eingegeben werden. Diese wird beim Öffnen des Formulardruckfensters automatisch in die entsprechenden Stinggadgets eingetragen.

Dazu muß der Eintrag beim Eingeben der Adresse im Bemerkungsfeld folgendermaßen vorgenommen werden: @KTOKontonummer/Bankleitzahl/Bank.

Beispiel: @KTO431836000/60490150/Volksbank Ludwigsburg.

Zum Ausdruck: Ich habe bisher bei meiner Bank keinerlei Probleme gehabt, wenn die mit dem Drucker aufgedruckten Buchstaben sich nicht an das aufgedruckte Raster halten. Leider scheint es im hohen Norden recht penible Bankangestellte zu geben, weshalb in den Voreinstellungen "Sperrschrift" angeschaltet werden kann, wobei ADM dann versucht, sich so gut wie möglich an das vorgegebene Raster zu halten(1)

Ueberweisungsauftrag

Gutschrift und Zahlschein

----- Fußnoten -----

(1) Leider ist dieses Raster weder auf 10 cpi (Draft) noch auf 12 cpi (Elite) genormt, weshalb ein exaktes Drucken in die Raster nur schwer möglich ist.

1.35 ADM.guide/Ueberweisungsauftrag

Ueberweisungsauftrag

Beim Ausdruck auf ein Überweisungsformular wird die in den Einstellungen eingegebene Bankverbindung (= die eigene) als Auftraggeber und die im Formulardruckfenster angegebene als Empfänger angenommen.

1.36 ADM.guide/Gutschrift und Zahlschein

Gutschrift, Zahlschein und Nachnahme

Beim Ausdruck auf eines dieser Formulare wird die im Formulardruckfenster angegebene als Absender angenommen und die in den Einstellungen eingegebene Bankverbindung (= die eigene) als Empfänger.

1.37 ADM.guide/Der Etikettendruck

Der Etikettendruck

Die Etikettendruckroutine ist als abgewandelte Form der Briefdruckfunktion implementiert, da so viele verschiedene Etikettformate existieren, die in das Programm fest einzubinden recht unsinnig wäre. Im übrigen kann das Aussehen der Etiketten so individuell an die eigenen Ansprüche angepaßt werden. Intern steht lediglich das gängige 89x36mm-Format zur Verfügung.

Deswegen kann wie beim Briefdruck ein Etikettformular mit den oben im Kapitel "Der Serienbriefdruck" angegebenen Platzhaltern erstellt und im Einstellungsfenster ausgewählt werden. Zusätzlich zu den in diesem Kapitel angegebenen Platzhaltern gibt es noch @ab, der die

Absenderangabe, die im Einstellungsfenster angegeben werden kann, repräsentiert.

Den Etikettendruck kann man durch Auswahl des "Etikettendruck"-Menüs, durch Anklicken des gleichnamigen Gadgets im Anzeigefenster oder durch Amiga-U starten. ADM führt dabei keine Sicherheitsabfrage durch!

Das im Programm enthaltene 89x36mm-Etikettformat hat folgenden Aufbau:

```
"\ESC' [4v\ESC' [4w\ESC' [4m@ab\ESC' [2w\ESC' [3v\ESC' [24m",
",
"@an                @id",
"@vn",
"@a1",
"@a2",
"@pl @or",
"@la",
```

1.38 ADM.guide/Die Modem-Waehlfunktion

Die Modem-Waehlfunktion

ADM verfügt über die Möglichkeit, per Modem die im Adreßeintrag vorhandenen Telefonnummern anwählen zu lassen. Dies dient dazu, daß die Nummer vom Bildschirm nicht mehr abgetippt, sondern einfach per Modem (soweit eines vorhanden ist) angewählt wird. Dazu dient das Gadget "Anwählen" im Anzeigefenster.

Damit ADM mit jedem Modem zusammenarbeitet, können in den Einstellungen Device, Unit-Nummer und Wählkommando angegeben werden (siehe

Modem-Einstellungen
.).

Die Schreibweise der Telefonnummer im Telefoneintrag ist dabei frei - sie kann Klammern, Schrägstriche und/oder Leerzeichen enthalten, denn alle Zeichen außer Ziffern werden automatisch entfernt. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen:

- * Enthält der Eintrag ein Pluszeichen ("+"), so wird dies automatisch durch die in den Modem-Einstellungen eingestellte internationale Vorwahl ersetzt. Dies ermöglicht, daß die international verbreitete Schreibweise mit Ländercode (z.B. '+49 7142 44740') verwendet werden kann.
- * Sind im Telefonfeld des Eintrags mehrere, durch einen senkrechten Strich '|' getrennte Telefonnummern eingetragen, wird automatisch gefragt, welche der Nummern gewählt werden soll. Danach wird die Nummer angewählt, wobei ein Requester erscheint, in dem die Anwahl wiederholt (z.B. bei Besetztzeichen) oder vom Modem aufgelegt wird (z.B. bei erfolgter Verbindung).

Sollte das Modem erst gar nicht abheben, liegt höchstwahrscheinlich eine Fehlkonfiguration in den Modem-Einstellungen vor (s.o.).

1.39 ADM.guide/Die Einstellungen

Die Einstellungen

ADM kann weitläufig den eigenen Ansprüchen angepaßt werden. Da die einstellbaren Möglichkeiten nicht alle in ein Fenster gepaßt hätten, wurden sie gruppiert und in verschiedene Fenster ausgelagert. Im "Haupteinstellungsfenster", das vom ADM-Hauptfenster (mit der Adreßliste) aus erreichbar ist, können lediglich die die eigene Person betreffenden Angaben (Absender für Umschlag- und Etikettendruckfunktion, Kontoverbindung) sowie allgemeine Druckangaben (Ausgabedatei ('PAR:'), Verhalten der Briefdruck- und Formulardruckfunktion) gemacht werden. Diese hier angerissenen Angaben sind im folgenden unter

Druckangaben

,

erklärt.

Als zweites muß eingestellt werden, wo ADM Adreß-, Hilfs-, ExternInfo- und Briefformulardateien und ARexx-Scripts sucht sowie welcher Editor und Textanzeiger verwendet werden soll. Dies ist im folgenden unter

Pfad-Einstellungen

, erklärt.

Drittens kann das Modem für die Anwahlfunktion konfiguriert sowie das zu benutzende Device eingestellt werden. Siehe dazu

Modem-Einstellungen

.

Als letztes können die Namen der maximal 10 Markierungen eingestellt werden. Dies ist im folgenden in

Markierungs-Einstellungen

.

Die Änderungen an den Einstellungen werden jeweils mit dem Gadget 'Benutzen' ins Programm übernommen, d.h. die Änderungen werden erst wirksam, wenn dieses Gadget aktiviert wurde! Sollen die Änderungen dauerhaft übernommen werden, muß das Gadget 'Speichern' angeklickt werden. Damit werden alle Änderungen übernommen und in die Voreinstellungsdatei gespeichert.

Druckangaben

Absender, Drucker-Device

Pfad-Einstellungen

Wo befinden sich ADM-Dateien?

Modem-Einstellungen
Angaben zum Modem (Device, ...)

Markierungs-Einstellungen
Markierungen benennen

1.40 ADM.guide/Druckangaben

Druckangaben

=====

Bei den Druckangaben werden Angaben wie z.B. eigener Absender, Kontoverbindung oder das zu verwendende Etikettformat gemacht.

Die Angaben im Einzelnen:

'Druckerausgabe'

Datei, in das die Druckerausgaben (Etiketten, Briefe) geschickt werden sollen. Normalerweise ist hier nur 'PAR:' sinnvoll. Wird in diesem Feld '%s' angegeben, wird dieses beim Ausdruck durch einen vom Programm erstellten Dateinamen ersetzt. Dadurch können alle Ausdrücke von ADM in einem Verzeichnis abgelegt und mit

COPY [Verzeichnis]/ADM#? TO PRT:
in einem Zug ausgedruckt werden.(1)

'Editieren .. Druck'

Ist dies angeschaltet, kann nach dem Bearbeiten eines Briefformulars von der Briefdruckfunktion der Brief von ADM aus gedruckt werden. Bei ausgeschalteter Option wird angenommen, daß der Brief von der Textverarbeitung bzw. dem Editor aus ausgedruckt wird.

'Etikettlayout'

Es kann zwischen dem internen 89x36mm-Format und einem externen Format gewählt werden. Wird hier "externes Format" eingegeben, jedoch kein gültiges Etikettfile im recht danebenliegenden Stringgadget übergeben, wird beim ersten Aufruf des Etikettendrucks ein Filerequester geöffnet, in dem das Etikettfile gewählt werden kann.

'Absender'

Der Absender für den @ab-Parameter im Etikettdruck.

'Absender 1 bis 4'

Der Absender für den Briefumschlagdruck/Postformulardruck.

'Name, Bank, Konto und BLZ'

Die eigene Bankverbindung für den Bankformulardruck.

'Sperrschrift'

Drucken der Bankformulare (siehe
Bankformulare

.) unter Beachtung
des Rasters.

"Speichern" speichert die angezeigten Einstellungen als Voreinstellung ab und übernimmt sie ins Programm. "Use" übernimmt die Änderungen ins Programm, speichert jedoch nicht. "Abbruch" übernimmt die seit dem Aufruf der Einstellungen gemachten Änderungen nicht.

----- Fußnoten -----

(1) Dies erledigt zum Beispiel das Programm JBSpool von Fishdisk #656 mit mehr Komfort

1.41 ADM.guide/Pfad-Einstellungen

Pfad-Einstellungen

=====

Bei den "Pfad-Prefs" müssen Pfadangaben gegeben werden, wo ADM seine Dateien suchen soll und wie Textverarbeitung und Textanzeiger gestartet werden sollen.

* Textverarbeitung

Textverarbeitung, mit dem Briefformulare bearbeitet werden sollen. Soll der Filename der zu bearbeitenden Datei zum Start nicht an das Ende des eingegebenen Strings gehängt werden, muß der Platzhalter '%s' (Prozent-"s") an die gewünschte Stelle gesetzt werden.

Beispiel (ohne Platzh.): TPP:TextPlusProfessional -nd

* Editor

Editor, mit dem Externdateien bearbeitet werden sollen. Soll der Filename der zu bearbeitenden Datei zum Start nicht an das Ende des eingegebenen Strings gehängt werden, muß der Platzhalter '%s' an die gewünschte Stelle gesetzt werden.

Beispiel (mit Platzh.): TURBOTEXT:TurboText %s wait

* Textanzeiger

ASCII-Textanzeiger, mit dem die Externdateien vom Anzeigefenster aus angezeigt werden können. Soll der Filename der anzuzeigenden Datei nicht an das Ende des eingegebenen Strings gehängt werden, muß der Platzhalter '%s' an die gewünschte Stelle gesetzt werden.
Beispiel: c:MuchMore

* Pfad Adreßdateien

Voreingestelltes Verzeichnis, in dem die Adreßdateien abgelegt werden sollen.

* Pfad Briefformulare

Voreingestelltes Verzeichnis, in dem die Briefformulare und Etikett-dateien abgelegt werden sollen.

* Pfad Externdateien

Verzeichnis, in dem die Externdateien abgelegt werden sollen.

* Pfad Hilfsdateien

Verzeichnis, in dem die Hilfsdateien und Etikettdateien abgelegt werden sollen.

* ARexx

Verzeichnis, in dem die ARexxscripts für ADM liegen.

1.42 ADM.guide/Modem-Einstellungen

Modem-Einstellungen

=====

Im Fenster "Modem-Prefs", das vom Einstellungsfenster aus erreichbar ist, kann das Device, die Unit-Nummer und das Wählkommando des Modems sowie die Vorwahl für Auslandsgespräche eingestellt werden.

Die einzelnen Einstellmöglichkeiten sind im folgenden ausführlicher erklärt:

'Device'

Treiber bzw "Software", die sich um den Datenaustausch zwischen Modem und Computer kümmert. Dieses ist, soweit das Modem extern an den seriellen Anschluß des Amiga angeschlossen wurde, im Normalfall das 'serial.device', kann aber bei internen Modemsteckkarten und multiseriellen Erweiterungskarten anders heißen. (z.B. 'modem0.device').

'Unit #'

Die Nummer des über das eingetragene Device angesprochenen Geräts. Ist z.B beim 'serial.device' immer 0, kann aber bei multiseriellen Karten höher sein (wenn z.B. mehr als ein Modem an diese Karte angeschlossen ist).

'Wählkommando'

Kommando, mit dem dem Modem suggeriert wird, daß es die folgende Nummer zu wählen hat. Ist im Normalfall bei Pulswählverfahren 'ATDP', bei Tonwählverfahren 'ATDT', kann aber eventuell variieren, wenn z.B. bei Telefonanlagen eine 0 vorgewählt werden muß oder das Modem einen bestimmten Init-String benötigt.

'Int. Vorwahl'

Hier sollte die internationale Vorwahl der eigenen Telekom eingegeben werden, die bei Wahl ins Ausland benutzt wird. (In Deutschland: '00'). Dies dient dazu, daß im Telefonfeld die

international übliche Schreibweise für Telefonnummern wie z.B. '+49 7142 44740' angegeben werden kann, wobei das Pluszeichen dann bei der Waehlfunktion automatisch durch die hier angegebene internationale Vorwahl ersetzt wird.

1.43 ADM.guide/Markierungs-Einstellungen

Markierungs-Einstellungen

=====

Die Markierungen, mit denen Adressen im Eingabefenster versehen werden können, können in diesem von Einstellungsfenster aus erreichbaren Fenster namentlich definiert werden. Die Markierungen sollten dabei kurz gefaßt werden, erstens der Sinn dieser Markierung auch im Anzeigefenster schnell erfaßbar sein soll, was bei langen Definitionen nicht gegeben ist, und es zweitens bei zu langen Definitionen zu Layoutproblemen im Eingabefenster kommt, da die Breite des Texts in der momentanen Version von ADM noch nicht überprüft wird.

Beispiele für Definitionen wären z.B.

```
UpdateInfo
Beitrag bezahlt
Registriert
```

1.44 ADM.guide/Der ARexx-Port

Der ARexx-Port

AddressMaster richtet beim Programmstart automatisch einen ARexx-Port ein. Dessen Name ist 'ADDRESSMASTER.X', wobei 'X' dabei eine Nummer ist, je nach dem, wieviele AddressMaster-Tasks beim Programmstart schon liefen.

Vom Programmenü aus können ARexx-Scripts einfach gestartet werden, indem das zu startende Script im Filerequester ausgewählt wird.

```
ACTIVATE
    Eintrag # aktivieren

ACTIVATEFIRST
    Ersten Eintrag aktivieren

ACTIVATENEXT
    Nächsten aktivieren

ADDRINMEM
    Anzahl Einträge im Speicher
```

CHANGEADDRESS
Aktiven Eintrag ändern

CLEAR
Speicher löschen

DELETEACTIVE
Aktiven Eintrag löschen

DIAL
Eintrag anwählen

DISPLAY
Aktiven Eintrag anzeigen

GETADDRESS
Adresse aus Speicher holen

GETDOCNAME
Name des akt. Projekts holen

GETDOCPATH
Pfad des akt. Projekts holen

NEWADDRESS
Neue Adresse eintragen

OPEN
Datei laden

PRINTLABEL
Etikett drucken

PRINTLETTER
Briefformular ausfüllen & drucken

QUIT
ADM beenden

SAVE
Datei speichern

SAVEAS
Datei unter geg. Dateiname speichern

1.45 ADM.guide/ACTIVATE

ACTIVATE nummer
=====

Aktiviert Eintrag mit der entsprechenden Nummer. Gibt die Nummer zurück, wenn dieser Adreßeintrag erfolgreich aktiviert werden konnte

oder andernfalls -1.

1.46 ADM.guide/ACTIVATEFIRST

ACTIVATEFIRST
=====

Aktiviert den ersten Adreßeintrag. Gibt die Nummer (1) des Eintrags zurück oder -1, falls sich keine Adreßdaten im Adreßspeicher befinden.

1.47 ADM.guide/ACTIVATENEXT

ACTIVATENEXT
=====

Aktiviert den nächsten Adreßeintrag. Gibt die Nummer des Eintrags zurück oder -1, falls es keine weiteren Einträge gibt.

1.48 ADM.guide/ADDRINMEM

ADDRINMEM
=====

Gibt die Anzahl der im Speicher befindlichen Adressen zurück

1.49 ADM.guide/CHANGEADDRESS

CHANGEADDRESS stemvar
=====

Ändert den momentan aktiven Eintrag mit den in der Stemvariable angegebenen Daten. Dabei löschen leere Felder den vorherigen Inhalt, d.h. es muß zur Änderung von z.B. nur einem Feld im aktuellen Eintrag der vorherige Inhalt mit 'GETADDRESS' geholt werden.

Mögliche Rückgabewerte:

- 0 kein Fehler
- 1 kein Feld in Stem gesetzt
- 2 übergebener Flag-Wert ungültig
- 3 kein Nachname übergeben

Die "zusammengesetzten Symbole" der zu übergebenden Variable

müssen wie folgt heissen:

.SALUTATION	Anrede
.LASTNAME	Nachname
.FIRSTNAME	Vorname
.ADDRESS1	Adreßfeld 1
.ADDRESS2	Adreßfeld 2
.POSTCODE	Postleitzahl (PLZ)
.CITY	Wohnort
.COUNTRY	Land
.BIRTHDAY	Geburtstag
.TELEPHONE	Telefonnummer
.FAX	Faxnummer
.EMAIL1	E-Mail-Adresse 1
.EMAIL2	E-Mail-Adresse 2
.REMARK1	Bemerkungsfeld 1
.REMARK2	Bemerkungsfeld 2
.ID	ID (Nummer)
.FLAGS	Flags als Zahl (0-15)

Siehe dazu auch

```
NEWADDRESS
,
GETADDRESS
.
```

1.50 ADM.guide/CLEAR

```
CLEAR
=====
```

Löscht alle Adreßdaten des Prozesses. 'FORCE' verhindert die Sicherheitsabfrage, falls Daten verändert wurden.

1.51 ADM.guide/DELETEACTIVE

```
DELETEACTIVE
=====
```

Löscht den aktiven (aktuellen) Eintrag. *Achtung:* Bei dieser Funktion erfolgt keine Sicherheitsabfrage!

1.52 ADM.guide/DIAL

DIAL

=====

Wählt den Telefoneintrag der aktuellen Adresse über Modem an. Sind mehrere, durch einen senkrechten Strich "|" getrennte Telefoneinträge im Telefonfeld vorhanden, wird erst erfragt, welche der Nummern gewählt werden soll.

Siehe auch

Die Modem-Waehlfunktion

1.53 ADM.guide/DISPLAY

DISPLAY

=====

Zeigt den aktiven Eintrag an. Siehe auch
Das Anzeigefenster

.

1.54 ADM.guide/GETADDRESS

GETADDRESS stemvar

=====

Legt den Inhalt des aktiven Eintrags in der angegebenen Stemvariable ab. Gibt '-1' bei Auftreten eines Fehlers und ansonsten '0' zurück. (Siehe dazu auch die Funktion

DIAL

).

Die Symbole der Stemvariable lauten im Einzelnen:

.SALUTATION	Anrede
.LASTNAME	Nachname
.FIRSTNAME	Vorname
.ADDRESS1	Adreßfeld 1
.ADDRESS2	Adreßfeld 2
.POSTCODE	Postleitzahl (PLZ)
.CITY	Wohnort
.COUNTRY	Land
.BIRTHDAY	Geburtstag
.TELEPHONE	Telefonnummer
.FAX	Faxnummer
.EMAIL1	E-Mail-Adresse 1
.EMAIL2	E-Mail-Adresse 2
.REMARK1	Bemerkungsfeld 1
.REMARK2	Bemerkungsfeld 2
.ID	ID (Nummer)

```
.FLAGS          Flags als Zahl (0-15)
.LASTCHANGE     Letzte Veränderung am DD-MM-YY
.CREATION       Erstellungsdatum (DD-MM-YY)
```

Siehe dazu auch

```
CHANGEADDRESS
,
NEWADDRESS
.
```

1.55 ADM.guide/GETDOCNAME

```
GETDOCNAME
```

```
=====
```

Diese Funktion gibt den Namen des aktuellen Projekts, d.h. der momentan im Speicher befindlichen Adreßdatei zurück.

(Siehe dazu auch die Funktion
GETDOCPATH
.)

1.56 ADM.guide/GETDOCPATH

```
GETDOCPATH
```

```
=====
```

Diese Funktion gibt den Pfadnamen des Verzeichnisses zurück, in dem das aktuelle Projekt, d.h. der momentan im Speicher befindlichen Adreßdatei liegt.

(Siehe dazu auch die Funktion
GETDOCNAME
.)

1.57 ADM.guide/NEWADDRESS

```
NEWADDRESS stemvar
```

```
=====
```

Erzeugt einen neuen Eintrag mit den in der Stemvariable(1) angegebenen Daten.

Mögliche Rückgabewerte:

- 0 kein Fehler
- 1 kein Feld in Stem gesetzt
- 2 übergebener Flag-Wert ungültig
- 3 kein Nachname übergeben

Die "zusammengesetzten Symbole" der zu übergebenden Variable müssen wie folgt heissen:

.SALUTATION	Anrede
.LASTNAME	Nachname
.FIRSTNAME	Vorname
.ADDRESS1	Adreßfeld 1
.ADDRESS2	Adreßfeld 2
.POSTCODE	Postleitzahl (PLZ)
.CITY	Wohnort
.COUNTRY	Land
.BIRTHDAY	Geburtstag
.TELEPHONE	Telefonnummer
.FAX	Faxnummer
.EMAIL1	E-Mail-Adresse 1
.EMAIL2	E-Mail-Adresse 2
.REMARK1	Bemerkungsfeld 1
.REMARK2	Bemerkungsfeld 2
.ID	ID (Nummer)
.FLAGS	Flags als Zahl (0-15)
.LASTCHANGE	Letzte Veränderung am DD.MM.YY
.CREATION	Erstellungsdatum (DD.MM.YY)

Siehe dazu auch

```
CHANGEADDRESS
,
GETADDRESS
.
```

----- Fußnoten -----

(1) engl. Stem = Stamm; Stemvariablen sind im ARexx-Handbuch zu AmigaDos 2.04 im Kapitel 10.2.13 erklärt. Es handelt sich hierbei um Erweiterungen, sogenannte "zusammengesetzte Symbole, von Variablen

1.58 ADM.guide/OPEN

```
OPEN filename [FORCE]
=====
```

Öffnet eine Adreßdatei. Wird ein Filename angegeben, wird diese Datei geladen. Andernfalls wird ein Filerequester geöffnet.

FORCE erzwingt das Laden (keine Sicherheitsabfrage, falls Daten verändert wurden)

1.59 ADM.guide/PRINTLABEL

PRINTLABEL [formname]
=====

Diese Funktion druckt ein Etikett für den angegebenen Eintrag aus. Wird ein der volle Name einer Etikettformulardatei übergeben, wird dieses benutzt; ansonsten wird das interne 89x36mm-Format benutzt.

1.60 ADM.guide/PRINTLETTER

PRINTLETTER formname [1|2|3|Anrede]
=====

Diese Funktion füllt und druckt das (mit vollem Pfad angegebene) Briefformular, das mit den Daten aus dem aktiven Eintrag ausgefüllt wird, aus. Als zweiter Parameter kann dieser Funktion die Anrede für den Platzhalter @an übergeben werden. Wird hier die Zahl 1 angegeben, wird die eingebaute unpersönliche Anrede ("Sehr geehrte(r) ..."), bei der das Geschlecht entsprechend angepaßt wird, benutzt, bei "2" die zweite ("Hallo @an"), bei "3" die dritte ("Sehr geehrte Damen und Herren". Ansonsten wird die angegebene Anrede übernommen. Wird keine Anrede angegeben, wird für den Platzhalter @an nichts eingesetzt.

1.61 ADM.guide/QUIT

QUIT [FORCE]
=====

Beendet das Programm. FORCE erzwingt Programmende (keine Sicherheitsabfrage, falls Daten verändert wurden)

1.62 ADM.guide/SAVE

SAVE
=====

Speichert die Adreßdatei unter dem Namen, unter dem sie geladen wurde. Wurde die Datei neu angelegt, wird ein Filerequester geöffnet.

1.63 ADM.guide/SAVEAS

SAVEAS filename
 =====

Speichert die Adreßdaten. Wird der Filename nicht angegeben, wird ein Filerequester geöffnet.

1.64 ADM.guide/ScreenManager

Das Hilfsprogramm ScreenManager

ADM unterstützt ja beim Programmstart die Übergabe des Namens eines sogenannten "Public Screens". Public Screens sind "öffentliche" Screens, d.h. sie können von jedem Programm, das deren Verwendung unterstützt, benutzt werden und können ihre Fenster darauf öffnen.

Dies hat den Vorteil, daß man einen Public Screen für ADM anlegen kann, der einen Zeichensatz und eine Auflösung benutzt, die nicht der der Workbench entsprechen.

Zum Öffnen von solchen Public Screens dient der "ScreenManager" von Bernhard Möllemann. Er befindet sich im Unterverzeichnis 'Hilfsprogramme/ScreenManager'.

Die Bedienung ist in der dem ScreenManager beiliegenden Anleitung genau erklärt; ich will hier lediglich kurz Beispiele für den Aufruf des ScreenManagers nennen, die mir in Verbindung mit dem ADM als sinnvoll erscheinen.

Aufruf im CLI:

```
Screenmanager Open ADM Mode HL Planes 2 Closegad
```

Öffnet einen Screen mit Namen ADM in der Auflösung 'HIRES INTERLACED' mit 4 Farben, deren Farbwerte von der Workbench übernommen werden. Der Screen besitzt ein Close-Gadget, mit dem der Screen nach Beendigung von ADM geschlossen werden kann. Nach diesem Aufruf ADM folgendermaßen starten:

```
AddressMaster PUBSCREEN ADM
```

```
ScreenManager Close ADM
```

Schließt den Public Screen mit Namen ADM.

1.65 ADM.guide/HotKeys

HotKeys

Es folgt eine Auflistung der "HotKeys", mit denen die Tastenkombination zur Aktivierung von ADM als Commodity zusammengestellt werden kann. Unbedingt zu beachten ist dabei, daß der an ADM übergebene Shortcut nicht schon im System von einem anderen Commodity benutzt wird, da der entsprechende Tastendruck von diesem nicht an ADM weitergeleitet wird und ADM deshalb von Tastendruck nie etwas erfährt.

Die Tastenkürzel sind nach Gruppen sortiert:

* Qualifier

LShift, RShift, CapsLock, Control, LAlt, RAlt,
LCommand, RCommand, NumericPad, Repeat, RelativeMouse,
Shift, Caps, Alt, UpStroke

* Tasten

Comma, Space, BackSpace, Tab, Enter, Return, Esc,
Del Up, Down, Right, Left
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10
Help
...sowie alle normalen druckbaren Zeichen, die dann
für sich selbst stehen. Bei Buchstaben ist dabei die
Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung
zu beachten!

* Events

MidButton, RButton, LeftButton
RawKey, RawMouse, Event, PointerPos,
Timer, NewPrefs, DiskRemoved, DiskInserted

Die Events sind, abgesehen von den Maustasten, kaum sinnvoll, auch wenn es ganz lustig sein kann, wenn sich ADM beim Einlegen einer Diskette aktiviert - einen praktischen Nutzen hat es jedoch kaum.

1.66 ADM.guide/Registrierung

Registrierung

ADM ist Shareware. Dies bedeutet, daß nach einem ausgiebigen Test des Programms an mich ein Obulus entrichtet werden sollte, um mich für meine Programmierarbeit zu entlohnen und um an die volle Funktionsvielfalt des Programms zu gelangen.

Gegen Bezahlung der Gebühr erhält man das "Key--File", das auf den eigenen Namen registriert ist(1) und nach der Installation die gesperrten Funktionen von ADM freigibt.

Die Registrierungsgebühr beträgt

DM 25,- inkl. Disk und Rückporto bzw.

DM 20,- plus Disk und Rückporto

Für eine gedruckte Anleitung müssen zusätzlich DM 10,- beigelegt werden.

Für Schreibfaule befindet sich im Verzeichnis 'Dokumentationen/' eine ASCII-Datei namens 'Registration', das nur ausgedruckt und mit den nötigsten Daten (Adresse) ausgefüllt werden muß.

Meine Kontaktadresse ist:

Jan Geißler

Hermann-Rombach-Str. 17
D-7120 Bietigheim-Bissingen
Tel. (07142) 43604 bzw. 44740

FidoNet: Jan Geissler@2:2407/106.5
UseNet: jan@digit.stgt.sub.org

----- Fußnoten -----

(1) Es enthält die vollständige Adresse mehrfach verschlüsselt

1.67 ADM.guide/Index

Index

=====

Überweisung bedrucken
Ueberweisungsauftrag

Absender eingeben
Druckangaben

Adreßkarte bedrucken
Postformulare

Allgemeines
Allgemeines

Anzeigefenster
Das Anzeigefenster

Bankformulardruck
Bankformulare

Besonderheiten von ADM
Besonderheiten

Briefdruck-Formular

	Das Briefdruck-Formular
Briefdruck-System	Das Briefdruck-System
Copyright	Copyright
Datei laden	Datei laden
Datei speichern	Datei speichern
Die Adreßliste	Die Adreßliste
ENV-Variablen im Formular	ENV-Variablen im Formular
Eigene Adresse einstellen	Druckangaben
Einstellungen	Die Einstellungen
Eintrag ändern	Eintrag aendern
Eintrag anzeigen	Das Anzeigefenster
Eintrag eingeben	Eintrag eingeben
Eintrag löschen	Eintrag loeschen
Eintrag suchen	Das Suchfenster
Etikett drucken	Der Etikettdruck
Fenstersystem	ADMs Fenstersystem
Formular-Platzhalter	Das Briefdruck-Formular
Gadgets	Gadgets und Menues
Garantie	Garantie
Grundfunktionen	

Grundfunktionen

Gutschrift bedrucken
Gutschrift und Zahlschein

Hardwarevoraussetzungen
Hardwarevoraussetzungen

Installation
Installation

Konfiguration
Die Einstellungen

Kontoverbindung einstellen
Druckangaben

Laden
Datei laden

Markierungen definieren
Markierungs-Einstellungen

Menüsystem
Gadgets und Menues

Modem konfigurieren
Modem-Einstellungen

Modem-Wählfunktion
Die Modem-Waehlfunktion

Nachnahmeformular bedrucken
Gutschrift und Zahlschein

Paketkarte bedrucken
Postformulare

Pfad-Einstellungen
Pfad-Einstellungen

Postformulardruck
Postformulare

Serielles Device einstellen
Modem-Einstellungen

Shellparameter
Start von der Shell

Speichern
Datei speichern

Start von der Shell
Start von der Shell

Start von der Workbench

Start von der Workbench

Suchfenster

Das Suchfenster

Umschläge bedrucken

Postformulare

Weitergabebestimmungen

Copyright

Workbenchparameter

Start von der Workbench

Wählfunktion

Die Modem-Waehlfunktion

Zahlschein bedrucken

Gutschrift und Zahlschein
