

CD-Rom collection Vol.8

** はじめに **

まず、ムービー(動画)を見る為にツールをインストールしなければなりません。

PC98系、DOS/Vマシン系でインストール方法が異なります。
以下の手順に従って下さい。

●PC98系の方のインストール手順

もしあなたのマシンがCANBEメニューを持つ機種の場合、以下のa)~j)を行って下さい。(下記の説明でわからない場合はメーカーにお問い合わせ下さい)

- a) 「CANBEメニュー」の「98ランチの設定」を開いて下さい。
- b) 右上の「操作モード切り替え」を「98ランチ」から「プログラムマネージャー」にセットします。
- c) 同画面の右下の「オプション設定ボタン」をクリックします。
- d) 「オプションの設定」画面の中の「アプリケーション起動時に98ランチを表示しない」をチェックする。
- e) 「OK」ボタンをクリックする。
- f) 更に前に画面に戻るので、そこでも「OK」ボタンをクリックする。
- g) 「98ランチ機能設定の終了」で「Windowsの再起動をする」をクリックする。
- h) メニューバー(「AP切替」「メニューへ」「節電」と並んでいるバーの事)の「AP切替」をクリックする。
- i) 「アプリケーションの切替」画面でプログラムマネージャー以外の全てのアプリケーションを各選択しアプリケーションの終了ボタンを押して終了させます)

(1) Windows3.1の方はファイルマネージャーから、CD-ROMにある"collect.EXE"をダブルクリックして実行して下さい。
WINDOWS95の方はCD-ROMをセットしたら自動起動します。

(2) 初期画面で、Windows3.1の方は、Windows3.1ボタンを、WINDOWS95の方は、WINDOWS95ボタンを押して下さい。

(3) 次に、すでに QTW(Quick Time for Windows の略) というツールが以前にインストールされていたならば画面の「スタート」をまだインストール前または不明のときは画面の「インストール」をクリックして下さい

●DOS/Vマシン系の方のインストール手順

もしあなたの機種がFMVかDISKPOWERでFMメニューを持つ機種の場合、以下のa)を行って下さい。(下記の説明でわからない場合はメーカーにお問い合わせ下さい)

a) WINDOWS3.1の方はスタートアップからFMメニューを一時はずして再起動する。(はずしかたはマニュアルまたはメーカーにお問い合わせください。)

WINDOWS95の方はスタート/プログラム/スタートアップよりFMメニューを一時はずして再起動して下さい。(はずしかたはマニュアルまたはメーカーにお問い合わせください。)

(1) Windows3.1の方はファイルマネージャーから、CD-ROMにある"collect.EXE"をダブルクリックして実行して下さい。
WINDOWS95の方はCD-ROMをセットしたら自動起動します。

(2) 初期画面で、Windows3.1の方は、Windows3.1ボタンを、WINDOWS95の方は、WINDOWS95ボタンを押して下さい。

(3) 次に、すでにQTW(Quick Time for Windowsの略)というツールが以前にインストールされていたならば画面の「スタート」をまだインストール前または不明のときは画面の「インストール」をクリックして下さい

本CD-ROMを正しく使用する為に、以下の手順で起動して下さい。

●手順1・準備

ディスプレイは、Windows3.1の方は256色に、Windows95の方はフルカラー(24ビット)に設定して下さい。

スクリーンセイバー、壁紙等を現在使用していれば設定を「なし」にする。
(設定の方法はマニュアルをご覧ください)

また、NECのPC98の方でCanBeメニューの方は以下のa)~i)を行って下さい。
(下記の説明でわからない場合はメーカーにお問い合わせ下さい)

- a) 「CANBEメニュー」の「98ランチの設定」を開いて下さい。
- b) 右上の「操作モード切り替え」を「98ランチ」から「プログラムマネージャー」にセットします。
- c) 同画面の右下の「オプション設定ボタン」をクリックします。
- d) 「オプションの設定」画面の中の「アプリケーション起動時に98ランチを表示しない」をチェックする。
- e) 「OK」ボタンをクリックする。

- f) 更に前に画面に戻るので、そこでも「OK」ボタンをクリックする。
- g) 「98ランチ機能設定の終了」で「Windowsの再起動をする」をクリックする。
- h) メニューバー（「AP切替」「メニューへ」「節電」と並んでいるバーの事）の「AP切替」をクリックする。
- i) 「アプリケーションの切替」画面でプログラムマネージャー以外の全てのアプリケーションを各選択しアプリケーションの終了ボタンを押して終了させます。

●手順②● ソフトの起動

Windows3.1の方はファイルマネージャーから、CD-ROMにある "collect.EXE" をダブルクリックして実行してください。
WINDOWS95の方はCD-ROMをセットしたら自動起動します。

（WINDOWS95で自動起動しない方はエクスプローラまたはマイコンピュータから CD-ROMにある "w95.exe"を実行する。）

文字に大文字と小文字の区別はありません。

■ それでもうまくいかない場合にお読みください ■

・「アプリケーションエラー」発生時の確認事項

以下を再度確認して下さい。

- ・メモリーは8メガ以上確保してありますか？
- ・スクリーンセイバーや壁紙を「なし」に設定しましたか？
- ・ディスプレイは、Windows3.1の方は256色になっていますか？
Windows95の方はフルカラーになっていますか？
- ・他のアプリケーションソフトはすべて閉じてありますか？
- ・FMVの方はFMメニューをスタートアップからはずしてみてください。
(はずしかたは当CD-ROMのサポート外ですのでマニュアルがメーカーにご質問ください)
- ・以下の機種の一部についてグラフィック表示用のソフトウェアにバグがありCD-ROMが正常動作しないことが確認されています。
その為に起動用ソフトを入手する必要があります。
ソフトの入手に関してはパソコンメーカーのインフォメーションセンターにお問い合わせ下さい。

NECの98の「CanBe」シリーズで型名に Cb・Cx・Cf・Cs2・Ce・Ce2・Xa・Xe・Bs・Bp が付く機種

** 動作環境 **

本体／MS-Windows 3.1、または Windows 95 が動作可能な機種

〔CPU80486 33MHz以上のマシンを推奨〕

システム/MS-Windows 3.1、または Windows 95

空きメモリ/有効メモリ値 8 MB以上

モニター/640×480以上〔Windows 3.1の場合は256色表示モード。256以下の表示色では動作保証できません。尚、Windows 95の場合はフルカラー推奨です。〕

CD-ROMドライブ/倍速ドライブ以上

サウンドボード/必須

- CDソフトにより、動作環境は異なる場合があります。
また Windows95上で文字の向きがおかしい場合、フォントを標準のものに設定し直してからご覧ください。
〔フォントの設定方法はマニュアルをご覧ください。〕

** 起動時の注意 **

CDソフトにより、動作環境は異なる場合があります。

また、同時に起動しているソフトによっては動作が不安定になる場合がありますので、なるべく他のソフトを終了させてからご使用ください。

スクリーンセーバー、壁紙などは使用しない設定にしてください。

同時に起動しているソフトによっては動作が不安定になる場合がありますので、なるべく他のソフトを終了させてからご使用ください。

使用するマシンのCPUの速度によっては、テキストのスクロールと音声の同期がずれることがあります。

** 動作に関する注意 **

1. CD-ROMのドライブが読めない

他のCD-ROMも読めない場合、本体の動作確認が必要です。
メーカーに問い合わせる等の確認を行って読める状態にして下さい。

2. 「Director™」のメッセージが出る。

インストールが為されていないか、インストールの操作が不完全です。
もう一度「*** インストール ***」の説明の通りインストールを行って下さい。

3. 「Version Conflict™」のメッセージが出る。

インストールしたツールのバージョンが違う為のメッセージです。
そのままOKをクリックして進めてください。

4. 「Script error:Xlib file not found」または「スクリプトエラー: Xlib 書簡がありません」のメッセージが出る。

これはエラーではありません。「Continue」または「OK」ボタンをクリックして処理を継続して下さい。

5. ドライブCに関するエラーメッセージが出る。

これもエラーではありません。98系のある機種に出てくる確認でありフォーマット済みのフロッピーをドライブCにあらかじめ入れておいて確認に対してはクリックしていただくで先に進みます。

6. Collect.EXEをダブルクリックしてもゲームが開始しない。
または最初の画面は出るが後が続かない。

・メモリは充分でしょうか？

8M以下であればメモリを増設する必要があります。
8M以上であれば以下の設定を行い、メモリの有効利用をして下さい。

- a. ウィンドウズのメインからコントロールパネルを開く。
- b. 「エンハンスドモードの設定」をさらに開いて「スワップファイルの設定」ボタンをクリックします。
- c. そこでの設定が「常設」になっていなければ「変更」ボタンを押して「常設」にして再起動して下さい。

またウィンドウズ上ではスクリーンセーバや、他のウィンドウを同時に開いたり使用したりするのを止めてファイルマネージャーだけを開いた状態で collect.EXE をダブルクリックして下さい。

7. OFFICE95をインストールされている方で256色に設定済みでも発色がおかしくなる場合が確認されています。その場合は、WINDOWS95の方は「スタート」メニューの「スタートアップ」より「OFFICE」関連の項目を何か別のフォルダに一時移動して再起動してください。(はずしかたはマニュアルまたはメーカーにお問い合わせください。)
WINDOWS3.1の方はスタートアップから別のグループに移動して再起動してください。

** その他の注意 **

・一部のパソコンに不具合のものが 있습니다。

CPUにペンティアムを使用していたり、グラフィックボードにシラスロジックのボードを使用している、またはFDドライブを使用している等の一部にCD-ROMを認識しなかったり、一般保護違反エラーを出すものがあります。

その場合はパソコンのメーカーにご相談下さい。

また弊社にご連絡の場合は次の内容をあらかじめお調べになって下さい。

1. パソコンのメーカーと機種名
2. 搭載しているメモリの容量(8メガ以上ある事)
3. ハードディスクの残り容量(余裕がありますか?)
4. スクリーンセーバや他のメニューツールを利用しているか
5. コンベンショナルメモリの数値
MS-DOSからMEMと打って出る数値をメモして下さい。
6. エラーメッセージが出る場合その内容
またどの場面で行うのかを具体的にお知らせ下さい。

※ Quick Time は Apple 社の登録商標です。
Windows は マイクロソフト社の登録商標です。