

Handbuch zu 'Klick & Start für Windows'

Inhaltsverzeichnis:

Seite 2	Was ist 'Klick & Start' für Windows ? Gewährausschluß Systemvoraussetzungen	
Seite 3	Installation	
Seite 4	Das Hauptmenü	- Die Menüfenster - Die Buttonleiste
Seite 5	'Klick & Start' automatisch beim Starten von Windows aktiv in den Hauptspeicher laden	
Seite 6	Button 'Einstellungen'	
Seite 7	Button 'Icon-Start' Button Information/Hilfe	- Hilfe & Kurzbeschreibung - Handbuch anzeigen/drucken - Bestellschein anzeigen/drucken - Softwareproduktinformation - Information MarketSoftprogramme - Vollversionsregistrierung
Seite 8	Einschränkung der Testversion	

Was ist 'Klick & Start für Windows' ?

'Klick & Start' ist ein Softwareprogramm mit einem völlig neuartigen Konzept zum Starten von Programmen und Überwachen der Programmumgebungen.

Mit 'Klick & Start' haben Sie:

- **einen blitzschnellen direkten Zugriff auf Ihre oft genutzten Windowsprogramme** (das ständige Öffnen von Programmfenstern und die Suche nach einzelnen Programmen entfällt)
- **einen direkten Zugriff auf alle geöffneten Programme und Tasks** (selbst versteckte Tasks, welche nicht im Windows-System sichtbar sind, werden gezeigt)
- **einen sofortigen einfachen Überblick aller aktiven im Hauptspeicher befindlichen Programme** (das umständliche Suchen nach einer bestimmten Anwendung bei zahlreich geöffneten Windowsfenstern entfällt)
- **eine Datei sofort geöffnet ohne den Umweg erst das Anwenderprogramm separat starten zu müssen**
- **die Möglichkeit Ihre Windows-Fenster per 'Klick' aufzuräumen** (störende Fenster werden auf Icon-Symbolgröße am unteren Bildschirmrand aufgereiht)
- **Windows blitzschnell beendet, einen Neustart durchgeführt oder ein System-Reboot vorgenommen**
- **die PC-Systemressourcen sofort im Überblick**

Mit 'Klick & Start' "zappen" Sie schnell und komfortabel zwischen den einzelnen geöffneten Anwendungen hin und her. Das Programm eignet sich somit hervorragend für Anwender, welche ständig von einer Anwendung zur anderen wechseln.

Das Programm hat einen äußerst geringen Speicherplatzbedarf und benötigt daher nur wenig Hauptspeicherressourcen. Per Klick auf die selbstzuwählende mittlere oder rechte Maustaste springt das Programm in den Vordergrund und kann sofort bedient werden.

Gewährausschluß

Alle Ergebnisse, Programmausgaben, Tips und sonstige Programmaussagen erfolgen ohne Gewähr. Bei der Erstellung von Datenträger und Anleitung wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Funktionen oder Informationen und deren Folgen weder juristische noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Verleger und Herausgeber dankbar.

Bitte beachten Sie auch unsere allg. Geschäftsbedingungen in der Datei LIEFBED.WRI.

Systemvoraussetzungen

PC:	IBM-kompatibler Rechner (ab 80386-Prozessor)
Betriebssystem:	MS-DOS ab 3.3 - Windows ab Version 3.1 oder Windows '95
Grafikkarte:	Windowsfähige Grafikkarte
Hauptspeicher:	Mindestens 2 MB (Prg. benötigt lediglich 75 KB (0,08 MB))
Festplatte:	Mindestens 1 MB freie Speicherkapazität

Installation:

Voraussetzung für die Installation von Klick & Start für Windows ist die bereits ordnungsgemäß installierte grafische Benutzeroberfläche Microsoft Windows 3.1/Windows '95 (oder neuere Version). Die Installation erfolgt menügesteuert und benötigt nur wenige Minuten.

Folgende Schritte sind durchzuführen:

- 1. Starten Sie Windows
- 2. Öffnen Sie DATEI und AUSFÜHREN
- 3. Legen Sie die Diskette in Ihr 3,5" Laufwerk (A bzw. B)
- 4. Geben Sie nun "A:SETUP" (bzw. "B:SETUP") ein und bestätigen Sie mit ENTER.

Die Installationsroutine führt nun folgende Schritte aus:

- Abfrage nach dem Zielpfad (Auswählen oder Vorschlag mit ENTER bestätigen)
- Kopieren aller Programmdateien auf die Festplatte in das Verzeichnis "C:\KLSTART" oder Ihr gewähltes Verzeichnis.
- Anlegen der Programmgruppe "Klickstart" im Programmanager von Windows
- Anlegen des Icons zum Öffnen des Programms
- 5. Bestätigen Sie das Ende der Installation
- 6. Aktivieren Sie die Programmgruppe "Klickstart"
- 7. Starten Sie 'Klick & Start für Windows' durch Doppelklicken des Icons
- 8. 'Klick & Start' ordnet sich nun am unteren Bildschirmrand als Iconsymbol auf und kann per Mausklick aktiviert werden

Das Hauptmenü

Die Menüfenster:

<u>Fenster 'Programme'</u>	In diesem Fenster werden alle Programmtitel angezeigt welche Sie selbst in 'Klick & Start' zum sofortigen schnellen Öffnen angelegt haben. Diese Programme befinden sich nicht im Hauptspeicher, sofern sie nicht im Fenster 'Aktive Anwendungen' angezeigt werden.
<u>Fenster 'Aktive Anwendungen'</u>	Dieses Fenster zeigt Ihnen alle aktuell im Hauptspeicher geöffneten Programme.
<u>Fenster zugehörige Fenster'</u>	Dieses Fenster zeigt ihnen sämtliche geöffneten Tasks des im Fenster 'Aktive Anwendungen' markierten Programms.

Button-Leiste:

<u>Programm starten</u>	Startet das markierte Programm im Fenster 'Programme'
<u>Einstellungen</u>	Öffnet das Fenster 'Einstellungen'. Siehe Seite 6
<u>Ressourcen</u>	Zeigt die vom Computer bereits verwendeten Systemressourcen
<u>Anwdg. starten</u>	Startet die markierte Anwendung im Fenster 'Aktive Anwendungen'
<u>Anwdg. beenden</u>	Beendet die markierte Anwendung im Fenster 'Aktive Anwendungen'
<u>Anwdg. zu Symbol</u>	Schließt die markierte Anwendung im Fenster 'Aktive Anwendungen' auf ein Iconsymbol
<u>Fenster öffnen</u>	(Erst Aktiv wenn im rechten Fenster Tasks aufgeführt sind) Öffnet den unterlegten Task
<u>Fenster schließen</u>	(Erst Aktiv wenn im rechten Fenster Tasks aufgeführt sind) Schließt den unterlegten Task
<u>Fenster aufräumen</u>	Räumt alle aktiven Anwendungen auf, indem es die geöffneten Programme nur noch als Iconsymbol darstellt
<u>Windows beenden</u>	Beendet Windows
<u>Windows-Neustart</u>	Führt einen Windows-Neustart aus
<u>System-Reboot</u>	Bootet den Rechner neu
<u>Information/Hilfe</u>	Öffnet das Information/Hilfe-Fenster. Siehe Seite 7
<u>K&S schließen</u>	Beendet 'Klick & Start'
<u>Icon-Start</u>	Öffnet das Iconstart-Fenster. Siehe Seite 6

Klick & Start automatisch beim Starten von Windows aktiv in den Hauptspeicher laden

Wenn Sie 'Klick & Start' immer aktiv im Hauptspeicher von Windows geladen haben möchten, ist es am sinnvollsten das Programm in die Programmgruppe 'AUTOSTART' zu kopieren, da jede Anwendung welche sich in dieser Programmgruppe befindet automatisch beim Laden von Windows in den Hauptspeicher geladen wird.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Ihrem Windowshandbuch. (Suchregistername:"Autostart").

Button 'Einstellungen'

Nach Mausklick auf den Button 'Einstellungen' erhalten Sie eine weitere Auswahlmaske mit den Button 'Programmliste', 'KLK-Aktivierung' und 'Schließen'
Hier die Funktionen der Button im Einzelnen:

definierten

'Programmliste': - Mit Mausklick auf diesen Button öffnet sich das Fenster 'Programmliste'. In dieser Liste können Programme und Dateien zum direkten Starten selbst definiert werden. Die

Programme erscheinen dann nach dem Speichervorgang im linken Hauptmenüfenster von 'Klick & Start'. Zur Programmeingabe gehen Sie bitte wie folgt vor:

Progr.-Name: Eintrag des Programmnamens für das linke Hauptmenüfenster.
Prog.-Pfad: Eintrag des Pfadnamens der Datei. Kann auch mit dem Button 'Prog. suchen' definiert werden.
z.B.: C:\WORD\WORD.EXE
Icon-Pfad: Pfadname des Icon-Symbols.
z.B.: C:\WORD\WORD.ICO
Bemerkung: Eintrag einer Bemerkung möglich

Über die Button 'Eintrag vorher' und 'Eintrag nachher' kann die Reihenfolge des Eintrags ausgewählt werden.

'Eintrag entfernen' löscht den farbig unterlegten Programmeintrag

'Schließen' beendet das Fenster 'Programmliste'.

'KLK-Aktivierung': - Über diesen Button können Sie die Aktivierung von 'Klick & Start' bestimmen. Sie haben die Möglichkeit die linke, mittlere (falls vorhanden) oder die rechte Maustaste zum Aktivieren von 'Klick & Start' zu bestimmen. Weiterhin besteht die Möglichkeit zu entscheiden ob das Programm durch Doppelklick oder Einfachklick aktiviert werden soll.

'Klick

Mit 'Generell' oder 'auf Windows-Hintergrund' entscheiden Sie ob

& Start' nach Mausklick in den Vordergrund oder in den Hintergrund des aktiven Programmes geladen werden soll.
Mit 'Einrichten' speichern Sie Ihre Auswahl.

Start-Fenster: - In diesem Fenster können sie die Auswahl treffen welche Maske 'Klick & Start' bei der Aktivierung zeigt. Der Eintrag 'Klick & Start' ist Standard und zeigt bei Aktivierung das 'Klick & Start'-Menü. Bei Wahl des 'Icon-Fenster' wird 'Klick & Start' mit dem Iconfenster angezeigt.
Mit 'Keines' kann die Aktivierung von 'Klick & Start' aus dem Hintergrund deaktiviert werden. Mit der Auswahl 'Keines' ist das Programm nur nicht wie jedes andere übliche Programm startbar und kann nicht mehr über eine zugeordnete Maustaste in den Vordergrund geholt werden. Dies ist Beispielweise dann sinnvoll, wenn der PC-Anwender alle Maustasten für die Nutzung eines separaten Programmes benötigt und er 'Klick & Start' nicht aktivieren möchte.

'Schließen': - Beendet die Auswahlmaske 'Einstellungen' und kehrt in das Hauptmenü zurück.

Button 'Icon-Start'
Übersichts

Nach Mausklick auf den Button 'Icon-Start' erhalten Sie ein

fenster Namens 'Icon-Start'. Hier können sämtliche Programme und Dateien gestartet werden, welche in der 'Programm-Liste' ein Icon zugewiesen wurde.

Button 'Information/Hilfe'

oder

Nach Mausklick auf den Button 'Information/Hilfe' erscheint die Hilfe von 'Klick & Start' auf dem Bildschirm. Auf der rechten Fensterhälfte erhalten Sie dann noch Informationen zu MarketSoftprogrammen

können Sie das Handbuch oder einen Bestellschein ausdrucken.

Handbuch anzeigen/drucken: - Anzeige bzw. Druckmöglichkeit des Handbuchs

Bestellschein anzeigen/drucken - Anzeige bzw. Druckmöglichkeit des Bestellscheines

Softwareproduktinformation - Anzeige bzw. Druckmöglichkeit von Informationsseiten zu den von MarketSoft vertriebenen Softwareprogrammen

Information über MarketSoftprogramme - Informationstafel zu weiteren Programmen aus dem Hause MarketSoft

Vollversionsregistrierung - Sollte die Vollversion des Programms nicht direkt bei MarketSoft erworben worden sein, können Sie mit dieser Option Ihr Programm bei MarketSoft registrieren lassen

Einschränkung der Testversion:

Zeitlich aktivierter Hinweisbildschirm

Es können lediglich 5 anstatt 50 Programmeinträge im rechten Fenster verwaltet werden