

Miesto na zadanie hesla správcu. Z bezpečnostných dôvodov budú znaky, ktoré sem napíšete, nahradené hviezdikami (*).
Mali by ste si zapísať heslo správcu, pretože ho budete musieť zapísať vždy pri zmene nastavení Poradcu pre obsah.

Zapína a vypína systém hodnotenia. Systém hodnotenia môžete zapnúť alebo vypnúť iba vtedy, ak máte práva správcu.

Zobrazí zoznam kategórií problematického obsahu v systéme hodnotenia, ktorý je platný na vašom počítači. Ak chcete zmeniť systém hodnotenia pre používateľa, kliknite na kategóriu v tomto zozname. Pod kategóriou sa objaví aktuálna úroveň jej obmedzenia. Túto úroveň môžete zmeniť posunutím jazdca.

Zobrazí zoznam kategórií problematického obsahu v systéme hodnotenia, ktorý je platný na vašom počítači. Ak chcete zmeniť systém hodnotenia pre používateľa, kliknite na kategóriu v tomto zozname. Pod kategóriou sa objaví aktuálna úroveň jej obmedzenia. Túto úroveň môžete zmeniť posunutím jazdca.

Určuje úroveň problematického obsahu (napríklad nahota, násilie alebo nevhodný jazyk), ktorý umožní na tomto počítači zobrazovať. Používatelia nebudú môcť zobrazovať obsah, ktorý je hodnotený vyššie, než je určená úroveň.

Ak jazdec na nastavenie hodnotenia nie je viditeľný, skontrolujte, či ste v zozname vybrali kategóriu.

Určuje úroveň problematického obsahu (napríklad nahota, násilie alebo nevhodný jazyk), ktorý umožní na tomto počítači zobrazovať. Používatelia nebudú môcť zobrazovať obsah, ktorý je hodnotený vyššie, než je určená úroveň.

Ak jazdec na nastavenie hodnotenia nie je viditeľný, skontrolujte, či ste v zozname vybrali kategóriu.

Popisuje úroveň problematickeho obsahu (napríklad nahota, násilie alebo nevhodný jazyk), ktorý môže používateľ zobraziť (obsah s určeným hodnotením).

Popisuje použitý systém hodnotenia v prípade, ak nie je vybratá žiadna kategória.

Popisuje úroveň problematickeho obsahu (napríklad nahota, násilie alebo nevhodný jazyk), ktorý môže používateľ zobraziť (obsah s určeným hodnotením).

Popisuje použitý systém hodnotenia v prípade, ak nie je vybratá žiadna kategória.

Určuje, či iní ľudia, ktorí používajú tento počítač, môžu zobrazovať obsah, ktorý nebol hodnotený.

Ak je toto políčko začiarknuté, používatelia môžu zobrazit' problematický obsah takej stránky WWW, ktorú jej autor nehodnotil vami používaným systémom hodnotenia. Ak toto políčko nie je začiarknuté, používatelia nebudú môcť zobrazovať nijaké neohodnotené stránky WWW, bez ohľadu na stupeň bezpečnosti ich obsahu.

Kliknite na toto tlačidlo, ak chcete zobrazit' zoznam systémov hodnotenia inštalovaných na tomto počítači, ak ho chcete zmenit' alebo do neho chcete pridať nový systém hodnotenia.

Kliknite na toto tlačidlo, ak chcete posunúť systém hodnotenia o jeden riadok nižšie. Posunutie systému hodnotenia v poradí nižšie spôsobí, že jeho obmedzenia sa uplatnia až po všetkých systémoch hodnotenia, ktoré sú uvedené v zozname nad ním.

Kliknite na toto tlačidlo, ak chcete posunúť systém hodnotenia o jeden riadok vyššie. Posunutie systému hodnotenia v poradí vyššie spôsobí, že jeho obmedzenia sa uplatnia pred všetkými systémami hodnotenia, ktoré sú uvedené v zozname pod ním.

Kliknite na toto tlačidlo ak chcete zobrazit' lokalitu WWW obsahujúcu informácie o systémoch hodnotenia a návod ako nastaviť program Internet Explorer tak, aby sa obmedzili typy obsahu, ktoré môžu vidieť aj ostatní.

Kliknite na toto tlačidlo, ak chcete zobrazit' zoznam systémov hodnotenia nainštalovaných na tomto počítači, ak ho chcete zmenit' alebo do neho chcete pridať nový systém hodnotenia.

Kliknite na toto tlačidlo, ak chcete zmeniť heslo správcu.

Sem môžete napísať nové heslo správcu.

Poznámka: V hesle správcu sa rozlišujú malé a veľké písmená. Skôr ako začnete písať heslo, skontrolujte, či je vypnutý režim CAPS LOCK.

Určuje, či používatelia, ktorí poznajú heslo správcu, môžu napísať heslo na zobrazenie stránok siete WWW, ktoré môžu obsahovať problematický obsah.

Ak toto políčko nie je začiarknuté, zobrazí sa správa, že stránku WWW nie je možné zobrazit' a nebudete môcť ani zadať heslo správcu, aby sa stránka zobrazila.

Sem môžete napísať svoje staré heslo. Z bezpečnostných dôvodov budú znaky, ktoré píšete, nahradené hviezdičkami (*).

Sem môžete napísať nové heslo. Z bezpečnostných dôvodov budú znaky, ktoré píšete, nahradené hviezdikami (*).

Sem môžete znova napísať heslo. Ak to, čo napíšete, zodpovedá heslu v políčku **Nové heslo**, systém Windows zmení heslo. Z bezpečnostných dôvodov budú znaky, ktoré píšete, nahradené hviezdičkami (*).

Zobrazí zoznam systémov hodnotenia, ktoré sú nainštalované na vašom počítači.

Kliknite na toto tlačidlo, ak chcete do tohto zoznamu pridať systém hodnotenia.

Odstráni z tohto zoznamu vybratý systém hodnotenia.

Sem můžete napísať heslo správcu. Z bezpečnostných dôvodov budú znaky, ktoré píšete, nahradené hviezdíčkami (*).

Sem môžete napísať názov hodnotiaceho úradu.

Kliknite na toto tlačidlo, ak chcete zobrazit' stránku siete WWW vášho aktuálneho poskytovateľa hodnotení.

Pridá adresy siete Internet (URL) do zoznamu lokalít, ku ktorým je prístup vždy, bez ohľadu na ich ohodnotenie.

Pridá adresy siete Internet (URL) do zoznamu lokalít, ku ktorým nikdy nie je prístup, bez ohľadu na ich ohodnotenie. Táto funkcia je užitočná, keď chcete zabrániť prístupu na lokality WWW, ktoré nepoužívajú menovky hodnotenia a teda na ne nemajú vplyv nastavenia na karte **Spresniť**.

Odstráni adresu siete Internet (URL) zo zoznamu schválených a neschválených lokalít WWW.

Zadajte adresy siete Internet (URL), ku ktorým chcete mať prístup vždy alebo naopak nikdy, bez ohľadu na ohodnotenie týchto lokalít. Táto funkcia je užitočná, keď chcete zabrániť prístupu na lokality WWW, ktoré nepoužívajú menovky hodnotenia a teda na ne nemajú vplyv nastavenia na karte **Spresniť**.

Zobrazí zoznam lokalít WWW, ku ktorým je umožnený prístup vždy alebo naopak nikdy, bez ohľadu na nastavenia na karte **Spresniť**.

Ak chcete ovládať prístup k lokalitám WWW, vyberte súbor pravidiel PICS (PICSRules). Tieto súbory používajú systém hodnotenia vyvinutý prostredníctvom platformy pre výber obsahu siete Internet (Platform for Internet Content Selection – PICS), aby sa dal vyfiltrovať obsah, ktorý môže byť zobrazovaný. Toto filtrovanie má vplyv len na tie lokality WWW, ktoré obsahujú menovky PICS. Táto funkcia je užitočná pre rodičov, ak chcú obmedziť obsah siete Internet, ktorý môžu prezerať ich deti. Ak chcete zamedziť prístup ku konkrétnym lokalitám WWW, ktoré nepoužívajú menovky hodnotenia, kliknite na kartu **Schválené lokality** a tieto lokality pridajte do zoznamu neschválených lokalít WWW.

Zobrazí zoznam nainštalovaných súborov pravidiel PICS (PICSRules). Ak je Poradca pre obsah zapnutý, program Internet Explorer blokuje prístup k akejkoľvek lokalite WWW s obsahom, ktorý nespĺňa limity nastavené v súboroch pravidiel PICS. Program Internet Explorer prehľadáva zoznam pravidiel zhora nadol. Najviac obmedzujúce pravidlá je najlepšie umiestniť na začiatok, pretože odfiltrujú najviac lokalít WWW. To je spôsob, pri ktorom program Internet Explorer strávi menej času prehľadávaním zoznamov pravidiel pre lokality WWW, ktoré budú v každom prípade zablokované. Toto filtrovanie má vplyv len na tie lokality WWW, ktoré obsahujú menovky PICS. Ak chcete zamedziť prístup ku konkrétnym lokalitám WWW, ktoré nepoužívajú menovky hodnotenia, kliknite na kartu **Schválené lokality** a tieto lokality pridajte do zoznamu neschválených lokalít WWW.

Odstráni obmedzenia obsahu ovládané súborom pravidiel PICS, ktorý ste vybrali tlačidlom **Importovať súbor pravidiel PICS (Import PICSRules File)**.

Poradca pre obsah

Sieť Internet umožňuje nevídaný prístup k širokému spektru informácií. Niektoré informácie však nemusia byť vhodné pre všetkých. Nechcete napríklad pripustiť, aby si vaše deti prezerali lokality WWW obsahujúce násilie alebo sex.

Program Internet Explorer s Poradcom pre obsah umožňuje kontrolovať typ obsahu v sieti Internet, ktorý je prístupný z vášho počítača. Ak zapnete Poradcu pre obsah, je možné zobraziť iba ohodnotený obsah, ktorý spĺňa alebo prekračuje vaše kritériá. Poradcu pre obsah si môžete prispôsobiť.

Poradca pre obsah umožňuje:

- Ovládať prístup k nastaveniam Poradcu pre obsah. Zadaním hesla môžete zapnúť Poradcu pre obsah a zobraziť jeho nastavenia. Toto heslo budete potrebovať pri každej zmene nastavení Poradcu pre obsah, preto si ho zapamätajte alebo zapíšte na bezpečné miesto.
- Zobraziť a prispôsobiť nastavenia hodnotení tak, aby ste určili, čo považujete za vhodný obsah v každej zo štyroch oblastí: jazyk, nahota, sex a násilie.
- Prispôsobiť typ obsahu, ktorý môžu iní používatelia zobraziť s vaším povolením a bez neho. Nastavenia obsahu môžete priradiť pre každý prípad samostatne.
- Nastaviť zoznam lokalít siete WWW, ktoré ostatní nemôžu zobraziť nikdy, bez ohľadu na ohodnotenie obsahu lokality.
- Nastaviť zoznam lokalít WWW, ktoré ostatní môžu zobraziť vždy, bez ohľadu na ohodnotenie obsahu lokality.
- Zobraziť a zmeniť systém hodnotenia a používané hodnotiace úrady.

Poradca pre obsah je pri prvom zapnutí nastavený na najkonzervatívnejšie (najmenej pohoršujúce) nastavenia. Tieto nastavenia môžete prispôsobiť tak, aby spĺňali vaše požiadavky.

Nie všetok obsah siete Internet je hodnotený. Ak vyberiete možnosť povoliť iným používateľom zobrazenie neohodnotených lokalít na vašom počítači, potom sa môže stať, že niektoré z týchto lokalít budú obsahovať nevhodný materiál. Ak na druhej strane neumožníte iným ľuďom zobrazovať neohodnotenú lokality WWW, mnohé stránky WWW nebudú, bez ohľadu na ich obsah, prístupné.

{button ,AL("A_RATING_SETUP;A_RATING_OVERRIDE;A_APPROVED_SITES")} [Príbuzné témy](#)

Zapnutie Poradcu pre obsah a nastavenie obmedzení

- 1 Kliknite na ponuku **Štart (Start)**, ukážte na položku **Nastavenia (Settings)** a potom kliknite na položku **Ovládací panel (Control Panel)**.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu **Možnosti siete Internet (Internet Options)**.
- 3 Kliknite na kartu **Obsah**.
- 4 V časti okna **Poradca pre obsah** kliknite na tlačidlo **Zapnúť**.
Ak už máte zapnutého Poradcu pre obsah, kliknite na tlačidlo **Nastavenie** a napíšte heslo správcu.
- 5 Kliknite na kategóriu v zozname a posunutím jazdca nastavte hranice, ktoré chcete použiť.
- 6 Opakujte tento postup pri každej kategórii, ktorú chcete obmedziť, a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
- 7 Ak ste ešte nevytvorili heslo správcu na vašom počítači, dostanete výzvu, aby ste tak urobili.

Tipy

- Heslo správcu by ste si mali niekam zapísať. Budete ho potrebovať pri každej zmene nastavení Poradcu pre obsah.
- Ak chcete ochrániť iných pred návštevou lokalít WWW s problematickým obsahom, ktoré nepoužívajú menovky hodnotenia, kliknite na kartu **Schválené lokality** a zmeňte príslušné nastavenia.

{button „AL("A_RATING_OVERVIEW;A_RATING_OVERRIDE;A_APPROVED_SITES")"} [Príbuzné témy](#)

Umožnenie iným používateľom, aby prezerali stránky s vyhradeným alebo neohodnoteným obsahom

- 1 Kliknite na ponuku **Štart (Start)**, ukážte na položku **Nastavenia (Settings)** a potom kliknite na položku **Ovládací panel (Control Panel)**.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu **Možnosti siete Internet (Internet Options)**.
- 3 Kliknite na kartu **Obsah**.
- 4 V časti okna **Poradca pre obsah** kliknite na tlačidlo **Zapnúť**.
Ak už máte zapnutého Poradcu pre obsah, kliknite na tlačidlo **Nastavenie** a napíšte heslo správcu.
- 5 Ak chcete iným umožniť zobrazenie stránok s vyhradeným obsahom, kliknite na kartu **Všeobecné** a potom začiarknite nasledovné políčko: **Správca môže zadaním hesla povoliť používateľom prezeranie vyhradeného obsahu**.
Ak chcete iným umožniť zobrazenie stránok s vyhradeným obsahom, kliknite na kartu **Všeobecné** a potom začiarknite nasledovné políčko: **Používatelia môžu prezerat' lokality, ktoré nemajú ohodnotenie**.
- 6 Kliknite na tlačidlo **OK**.
- 7 Ak ste ešte nevytvorili heslo správcu na vašom počítači, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili.

{button ,AL("A_RATING_OVERVIEW;A_RATING_SETUP;A_APPROVED_SITES")} [Príbuzné témy](#)

Určenie lokalít WWW, ktoré ostatní môžu zobrazovať vždy alebo nikdy

- 1 Kliknite na ponuku **Štart (Start)**, ukážte na položku **Nastavenia (Settings)** a potom kliknite na položku **Ovládací panel (Control Panel)**.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu **Možnosti siete Internet (Internet Options)**.
- 3 Kliknite na kartu **Obsah**.
- 4 V časti okna **Poradca pre obsah** kliknite na tlačidlo **Zapnúť**.
Ak už máte zapnutého Poradcu pre obsah, kliknite na tlačidlo **Nastavenie** a napíšte heslo správcu.
- 5 Kliknite na kartu **Schválené lokality**, napíšte adresu lokality WWW (URL) a potom vyberte, či ju chcete sprístupniť vždy alebo naopak nikdy.
Opakujte tento postup pre každú lokalitu WWW, pre ktorú chcete nastaviť prístup.
- 6 Kliknite na tlačidlo **OK**.
- 7 Ak ste ešte nevytvorili heslo správcu na vašom počítači, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili.

{button ,AL("A_RATING_OVERRIDE;A_RATING_SETUP;A_RATING_OVERVIEW")} [Príbuzné témy](#)

