

La Guida è disponibile su tutti gli oggetti di questo gruppo. Fare clic su  nella parte superiore della finestra di dialogo, quindi sull'oggetto su cui si desidera ottenere informazioni.

Elenca gli account impostati nel computer.

Scegliere questo pulsante per aggiungere un nuovo account.

Rimuove l'account selezionato dall'elenco.

Scegliere questo pulsante per modificare le proprietà dell'account selezionato.

Imposta l'account selezionato come predefinito.

Specifica il nome utilizzato per fare riferimento a questo account nell'elenco degli account.

Specifica il nome breve associato al proprio indirizzo di posta elettronica. Quando si invierà un messaggio, questo nome verrà visualizzato nella casella **Da** dei messaggi in uscita.

Specifica il proprio gruppo o la propria organizzazione.

Specifica l'indirizzo di posta elettronica che dovrà essere utilizzato per inviare messaggi a questo account. Tale indirizzo deve essere specificato utilizzando il formato nome@società, ad esempio giudici@microsoft.com

Specifica che le risposte ai messaggi inviati dovranno essere spedite a un indirizzo di posta elettronica diverso e fornisce una casella in cui digitare l'indirizzo desiderato.

È ad esempio possibile inviare dei messaggi utilizzando l'account G@microsoft.com e specificare che si desidera ricevere le risposte all'account Giudici@msn.com

Se non si è digitata alcuna informazione all'interno di questa casella, le risposte verranno spedite all'account da cui sono stati inviati i messaggi originali.

Specifica se questo account di posta elettronica verrà utilizzato come account predefinito quando si inviano dei messaggi.

Specifica se quando verranno rilevati i nuovi messaggi e verranno inviati i messaggi in uscita saranno inclusi anche i messaggi inviati a e da questo account.

Specifica che ogniqualvolta vengono rilevati nuovi messaggi, verrà eseguita una ricerca nei newsgroup di cui è stata effettuata la sottoscrizione. Il numero di messaggi non letti verrà visualizzato accanto al nome del newsgroup corrispondente.

Specifica il nome del server SMTP per i messaggi in uscita. Questo tipo di informazione viene fornito dal provider di servizi Internet o dall'amministratore della LAN.

Specifica il nome del server per i messaggi in arrivo. Questo tipo di informazione viene fornito dal provider di servizi Internet o dall'amministratore della LAN.

Specifica il protocollo da utilizzare per il server della posta in arrivo.

Specifica se per accedere al server occorrerà immettere il nome dell'account e la password o se verrà utilizzato il sistema di autenticazione tramite password di protezione.

Specifica che per accedere al server occorrerà utilizzare il nome dell'account e la password.

Specifica il nome del proprio account. Il nome dell'account in genere corrisponde alla parte dell'indirizzo di posta elettronica a sinistra del simbolo @.

Casella in cui digitare la password assegnata dal provider di servizi Internet. Per motivi di protezione, nella casella non verranno visualizzati gli effettivi caratteri digitati ma un numero corrispondente di asterischi (\*).

Specifica che per accedere a questo server sarà possibile utilizzare il sistema di autenticazione tramite password di protezione.

Se si seleziona questa opzione, quando ci si conletterà a questo server è possibile che venga chiesto di effettuare l'accesso.

Se viene chiesto di specificare un nome utente e una password, in genere occorrerà immettere i dati forniti dal provider di servizi Internet o dal provider di contenuti che gestisce il server a cui si sta tentando di accedere quando si è effettuata l'iscrizione a tali servizi.

Specifica che la connessione a questo server verrà effettuata tramite una rete locale (LAN, Local Area Network).

Specifica che sarà necessario connettersi a questo server manualmente prima di poter inviare, ricevere o aggiornare messaggi.

Specifica che la connessione a questo server verrà effettuata tramite Accesso remoto utilizzando un modem.

Elenca le connessioni di Accesso remoto già impostate nel computer.

Indica le impostazioni relative alla connessione di Accesso remoto selezionata.

Scegliere questo pulsante per creare una nuova connessione di Accesso remoto.

Specifica se dopo aver terminato di inviare e ricevere messaggi la connessione via modem verrà interrotta.

Specifica il numero della porta a cui ci si conetterà sul server SMPT della posta in uscita. Questo numero in genere è 25.

Specifica il numero della porta a cui ci si conetterà sul server della posta in arrivo. Questo numero in genere è 110 per i server POP3 e 143 per i server IMAP.

Ripristina i numeri delle porte predefinite dei server.

Specifica se quando ci si conatterà a questo server verrà utilizzato il protocollo di protezione SSL (Secure Sockets Layer).

Per sapere se questo server richiede l'utilizzo del protocollo SSL, contattare l'amministratore o il provider di servizi Internet del server.

Specifica l'intervallo di tempo per cui verrà attesa una risposta dal server prima di interrompere il tentativo di inviare o ricevere messaggi di posta elettronica.

Se si dispone di una connessione veloce con il server, trascinare il dispositivo di scorrimento verso **Min.**

Se si dispone di una connessione lenta o se il server è spesso occupato, trascinare il dispositivo di scorrimento verso **Max** per concedere al server il tempo sufficiente per rispondere.

Specifica se verrà memorizzata nel server una copia di tutti i messaggi inviati e ricevuti. Se il provider di servizi Internet non consente di salvare i messaggi nel server, verrà visualizzato un messaggio di avviso.

Se si deselecta questa casella di controllo, i messaggi in arrivo verranno eliminati dal server dopo essere stati trasferiti nel computer dell'utente. I messaggi in uscita non vengono salvati nel server, ma verranno salvati nel computer se si è opportunamente configurata un'apposita opzione nel programma di posta elettronica.

Specifica se i messaggi memorizzati nel server verranno eliminati trascorso il numero di giorni indicato.

Alcuni provider di servizi Internet prevedono delle limitazioni per il numero di messaggi che è possibile memorizzare nel server o addirittura non consentono di salvare messaggi nel server. Se si deseleziona questa casella di controllo, il server in uso potrebbe eliminare automaticamente i messaggi trascorso un certo periodo di tempo oppure quando viene superato il numero massimo consentito.

Specifica che i messaggi rimossi dalla cartella Posta eliminata nel proprio computer verranno eliminati anche dal server. Alcuni provider di servizi Internet prevedono delle limitazioni per il numero di messaggi che è possibile memorizzare nel server o addirittura non consentono di salvare messaggi nel server.

Specifica che i messaggi lunghi verranno suddivisi in parti più piccole di dimensioni non superiori a quella indicata. Dal momento che alcuni server meno recenti non sono in grado di gestire i messaggi superiori a 64 KB, suddividendo i messaggi lunghi in parti più piccole è possibile essere certi che i messaggi vengano trasmessi e ricevuti correttamente.

Specifica se ci si conetterà automaticamente a questo server ogni volta che si avvierà il lettore di news.

Specifica l'intervallo di tempo per cui verrà attesa una risposta da questo server prima di annullare il download di newsgroup o di messaggi di newsgroup.

Se si dispone di una connessione veloce con il server, trascinare il dispositivo di scorrimento verso **Min.**

Se si dispone di una connessione lenta o se il server è spesso occupato, trascinare il dispositivo di scorrimento verso **Max** per concedere al server il tempo sufficiente per rispondere.

Specifica se quando si scaricherà l'elenco dei newsgroup o dei nuovi nomi di newsgroup da questo server verranno incluse anche le descrizioni dei newsgroup. Se questo server gestisce un alto numero di newsgroup, deselegionando questa casella di controllo si ridurrà il tempo necessario per il download. Non tutti i newsgroup dispongono di una descrizione.

Specifica il server e fornisce una casella in cui è possibile digitarne il nome.

Specifica il nome che verrà utilizzato per identificare questo servizio negli elenchi dei servizi di elenchi in linea e della Rubrica.

Specifica il nome o l'indirizzo IP del server che gestisce il servizio di elenchi in linea. Questo tipo di informazioni viene fornito dal servizio di elenchi in linea.

Specifica se per accedere a questo servizio di elenchi in linea sarà necessario immettere il nome utente e la password. Questo tipo di informazioni in genere viene fornito dal servizio di elenchi in linea.

Deselezionare questa casella di controllo se il servizio di elenchi in linea non richiede il nome dell'account né la password.

Specifica che questo server richiede l'autenticazione tramite password di protezione per l'accesso.

Se si seleziona questo pulsante di opzione, quando ci si conatterà a un server di elenchi in linea è possibile che venga chiesto di effettuare l'accesso.

Se viene chiesto di specificare un nome utente e una password, i dati da immettere in genere verranno forniti dal servizio di elenchi in linea.

Specifica il nome utilizzato per l'accesso o il nome dell'account, che in genere corrisponde alla parte dell'indirizzo di posta elettronica a sinistra del simbolo @.

Casella in cui digitare la password assegnata al proprio account da questo servizio di elenchi in linea. Per motivi di protezione, in questa casella non verranno visualizzati i caratteri effettivi digitati ma un numero corrispondente di asterischi (\*).

Specifica se i nomi dei destinatari dei messaggi in uscita verranno controllati con questo servizio di elenchi in linea per verificarne la correttezza. Se si deseleziona questa casella di controllo, sarà comunque possibile utilizzare il servizio di elenchi in linea per cercare dei nomi, ma i nomi dei destinatari dei messaggi in uscita non verranno verificati automaticamente.

Consente di impostare l'intervallo di tempo per cui la Rubrica dovrà cercare un nome nel servizio di elenchi in linea. Per modificare l'impostazione trascinare il dispositivo di scorrimento.

Casella in cui digitare il numero massimo di corrispondenze che verrà restituito quando si effettua una ricerca in questo servizio di elenchi in linea.

Casella in cui digitare la sezione principale del servizio di elenchi in linea in cui cercare i nomi. Come sezione principale è possibile specificare un Paese, un'organizzazione o un altro tipo di raggruppamento.

Questo tipo di informazioni viene richiesto solo da alcuni server.

Nel caso sia richiesto, i dati da immettere verranno forniti dal servizio di elenchi in linea.

Specifica il numero della porta a cui ci si conetterà sul server di elenchi in linea. Questo numero in genere è 389.

Specifica il numero della porta a cui ci si conatterà sul server delle news. Questo numero in genere è 119.

Specifica la cassetta postale contenente tutte le proprie cartelle sul server.

Se il server IMAP utilizzato è un server Cyrus, le proprie cartelle saranno contenute nella cartella Posta in arrivo.

Se il server IMAP utilizzato è un server UNIX, la propria posta in genere verrà memorizzata in un'apposita home directory dell'utente, quale:

~nomeutente/Posta

Non terminare il percorso della cartella principale con un carattere indicante la gerarchia delle cartelle. Ad esempio, ~nomeutente/Posta è un percorso valido, mentre ~nomeutente/Posta/ non lo è.

Scegliere questo pulsante per stabilire l'ordine in base a cui verranno utilizzati i servizi di elenchi in linea per convalidare i nomi di posta elettronica.

Specifica che l'ID digitale selezionato verrà aggiunto ai messaggi in uscita.

Scegliere questo pulsante per selezionare un ID digitale già disponibile da aggiungere ai messaggi in uscita.

Scegliere questo pulsante per visualizzare ulteriori informazioni sugli ID digitali.

Scegliere questo pulsante per ottenere un ID da un'autorità di certificazione.

Specifica che verranno visualizzate solo le cartelle sottoscritte.

Specifica che con questo servizio di elenchi in linea verrà utilizzata una query di ricerca semplice, che potrebbe fornire risultati migliori.

Specifica che se una connessione LAN viene interrotta, occorrerà utilizzare un modem per connettersi al server.  
Impostare la connessione via modem nella casella **Usa la seguente connessione di Accesso remoto**.

