

Farklý veya yeni bir klasördeki geçerli klip veya gösteriye bir kısayol kaydetmek için bunu tıkladın.

Klasörleri Sýk Kullanýlanlar klasörünüzde listeler.

Ýçinde klip veya gösteri için kýsayol oluþturmak istediðiniz klasörü týklatýn. Yeni bir klasöre kýsayol eklemek için, **Yeni Klasör**'ü týklatýn.

Geçerli klip veya gösterinin adýný Sýk Kullanýlanlar klasöründe göründüü gibi görüntüler. Bu adý deðiþtirebilirsiniz.
Farklý veya yeni bir klasöre bir kýsayol eklemek için, **Oluþturulacađý Yer**'i týklatýn.

Kýsayollarý güncel klip veya gösterilere saklamak üzere yeni bir klasörün adýný belirtmek için bunu týklatýn.

Geçerli klibin sýk kullanýlanlar listenize ekleneceđini belirtir. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdır.
Gösteri, ortam dosyasý açýldýđýnda sýrayla çalyýpan bir veya birden fazla klipler topluluđudur.

Geçerli gösterinin sýk kullanýlanlar listenize ekleneceđini belirtir. Gösteri, ortam dosyasý açýldýđýnda sýrayla çalypan bir veya birden fazla klipler topluluđudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdır.

Açmak istediğiniz dosyayı bulmak üzere bilgisayarınızdaki veya yerel ağınızdaki klasörlere göz atmak için bunu tıklayın.

Açmak istediğiniz ortam akýbý veya ortam dosyasýnýn tam adresini (URL) veya yolunu yazmanız için boş alan sađlar. Ayrıca listedeki oku týklatarak, daha önceden açýlmýp ortam dosyaları listesinden seçim yapabilirsiniz.

Klasörleri ortam Sýk Kullanýlanlar klasörünüzde listeler. Seçili öðeleri tapýmak istediðiniz klasörü týklatýn. Daha fazla seçenek görmek için, klasörün yanýndaki (+) iparetini týklatýn.

Sýk Kullanyýlanlar listesinden seçili öðeleri siler.

Seili đeleri yeni bir klasre tapýmak iin bunu týklatýn.

Seili klas6r6 veya 6đeyi aar.

Bu iletipim kutusunu kapatýr.

Apaðýdaki listeden bir veya daha fazla öðe seçin ve sonra düzenlemek için **Tapý**, **Yeniden Adlandýr** veya **Sil'i** týklatýn.

Seili đeyi yeniden adlandırmak iin bunu tykatn. Sonra yeni ad yazn.

Sk kullanılan bir đenin adn deđiřtirmek, bu đeyi setiđinizde alacak olan ortam ieriđini deđiřtirmez.

Klipteki iparetçileri listeler. Bir kitaptaki bölümler gibi, iparetçiler de klibin bölümlerini tanımlar. **Süre** sütunu, klipte her bölümün süresini dakika ve saniye olarak belirtir.

Klibin bağlamasýný istediðiniz iparetçiyi seçin.

Windows Media Player'ın, çalıştırıldığınız programdan bağımsız olarak diğer pencerelerin önünde görüntülenip görüntülenmediğini belirtir.

Windows Media Player'ýn, yeni bir klip çalmaya baýladýdýnda en son seçtiðiniz **Yakýnlaptýr** ayarlarýný kullanýp kullanmayacaðýný belirtir. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdýr.

Yürüt, Duraklat, Dur ve **Ses Denetimi** gibi Windows Media Player denetimlerinin, **Tam Ekran** seçeneğini kullandığınızda görünüp görünmeyeceğini belirtir. Bir ortam dosyası tam ekranda yürütüldüğünde, görüntüleme kartı ve ortam dosyası destekliyse, Windows Media Player'ın video alanı ekranınızın tüm görüntüleme alanını kullanır.

Bu seçenekler, yürütülen her bir ortam dosyası için yeni bir Windows Media Player penceresi açmak isteyip istemediğinizi veya yürütülen her bir ortam dosyası için aynı Windows Media Player penceresini kullanmak isteyip istemediğinizi belirtir.

Bu seçenekler Windows Media Player penceresinin görünümünü denetler.

Her ortam dosyasý açtýđýnýzda, yeni bir Windows Media Player penceresi açýlýr. Bu, birden çok Windows Media Player pencerelerinin ayný anda açýlabileceđi anlamýna gelir.

Bu ayar, **Dosya** menüsünden açtýđýnýz veya Sýk Kullanýlanlar kýsayolunu kullanarak açtýđýnýz ortam dosyalarýna uygulanmaz. Bu iki yöntemden birini kullanarak açýlan dosyalar, her zaman geçerli Windows Media Player penceresini kullanacaktır.

Not

Düpbük hýzla (28.8 Kbps) Internet bađlantýsý üzerinden akýcý ortam yürütmek için birden çok Windows Media Player pencereleri açma, bilgisayarýnýzýn bađarýmýný olduđu kadar ortamýn kayýttan yürütmesini de ters etkileyebilir.

Windows Media Player penceresi açýkken bir ortam dosyasý açarsanız, yeni ortam dosyasýnýn varolan Windows Media Player penceresinde yürütüleceđini belirtir. Bu, bir ortam dosyasý açýksa ve siz ikinci ortam dosyasýný açarsanız, ilk ortam dosyasýnýn kapanacađý ve ikinci ortam dosyasýnýn varolan pencerede yürütüleceđi anlamýna gelir.

Kullanýlacak olan görünümü belirtir. Görünüm, yürütücü ortamýnda görünecek olan bileþenlerin bir düzenlemesidir.

Video alanýna ek olarak, Standart görünüm Windows Media Player'ýn aþaðýdaki bileþenlerini içerir: denetimler, Ara çubuðu, Git çubuðu, durum çubuðu ve açýklama alaný. **Özel Görünümler** sekmesini týklatarak, En Kısa ve Sýkýþtırýlmýþ görünümlerini özelleþtirebilirsiniz. Yürütücüyü Standart görünümüne geçirmek için, **Standart**'ý týklatýn. Standart görünümünde, alt yazý dýþýnda, yürütücünün tüm bileþenleri görüntülenir.

Yürütülen klibin yazarýný görüntüler. Tüm klipler bu bilgileri içemez.

Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdır.

Yürütülen klibin telif hakký bilgilerini görüntüler. Tüm klipler bu bilgileri içermez.
Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdır.

Yürütülen klbin tanımýný görüntüler. Tüm klipler bu bilgileri içermey.

Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdır.

Yürütülen klibin yolunu görüntüler.

Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen klibi temsil eden simgeyi görüntüler.
Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen klibin etiketini görüntüler.

Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen klip için derecelendirme görüntüler. Tüm klipler bu bilgileri içermez.
Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen klip için baýlýk görüntüler. Tüm klipler bu bilgileri içermey.

Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdır.

Ýstasyon için baþvuru adresini görüntüler. Tüm istasyonlar bu bilgileri içermez.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarýnýn program yayýnlama þeklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri saðlar.

Ýstasyon için açýklayýýý bilgi görüntüler. Tüm istasyonlar bu bilgileri içermey.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarýnýn program yayýnlama þeklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri saðlar.

Ýstasyon için bađlantý elektronik posta adresi görüntüler. Tüm istasyonlar bu bilgileri içermez.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarýnýn program yayýnlama þeklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sađlar.

Yürütülen istasyonun yolunu görüntüler.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarýnýn program yayýnlama þeklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sađlar.

Ýstasyon için baþvuru telefonunu görüntüler. Tüm istasyonlar bu bilgileri içermez.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonların program yayınlama þeklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar.

Yürütülen istasyonu temsil eden simgeyi görüntüler.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarýnýn program yayýnlama þeklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sađlar.

Yürütülen istasyon için bir etiket görüntüler. Tüm istasyonlar bu bilgileri içermez.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonların program yayınlama beklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar.

Yürütülen istasyon için bir ad görüntüler. Tüm istasyonlar bu bilgileri içermez.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonların program yayınlama beklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar.

Klip veya istasyonun oluřturulduđu tarihi g r nt ler.

 stasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlar n n program yay nlama  eklinde benzer bi imde  oklu ortam bilgileri sa lar. Klip, tek bir ses, video veya  oklu ortam dosyas d r.

Yürütülen klip veya istasyonu temsil eden simgeyi görüntüler.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarýnýn program yayýnlama þeklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sađlar. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdýr.

Yürütülen klip veya istasyon için bir etiket görüntüler.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarýnýn program yayýnlama þeklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri saðlar. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdýr.

Yürütülen klibin boyutunu (bayt olarak) görüntüler. İstasyonlar veya canlı akıplar için **Boyut, Bilinmiyor** olarak ayarlanır.

Açýk olan klibin veya dosyanýn türünü görüntüler, örneđin, Advanced Streaming Format (ASF) veya Audio Visual Interleave (AVI) gibi.

Yürütülen klip veya istasyonun uzunluđunu (süre olarak) görüntüler. Canlı içerikler için, **Ortam Uzunluđu**, **Canlı** olarak ayarlanır.

İstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarıнын program yayınlama beklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sağlar. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Bir klip veya istasyonun video içeriðinin yükseklik ve geniðliðini (piksel olarak) görüntüler. Yalnızca ses dosyaları için, **Video boyutu**, **Video Yok** olarak ayarlanır.

Bu seçenekler kayıttan yürütme sesini, sol ve sağ hoparlör arasındaki dengeyi denetler.

Bir ortam dosyasýnýn siz durdurana veya yürütmekten vazgeçene kadar yeniden yürütüleceđini belirtir. Bir ortam dosyasý bu ayarý deđiptirebilir.

Ortam dosyasýnyn, yúrútme bittiðinde geri sarýp sarmayacaðýnny belirtir. Bir ortam dosyasý bu ayarý deðiirtirebilir.

Sol ve sađ hoparlör arasýndaki dengeyi ayarlar.

Bu seçenekler, ortam dosyasının kaç kere yürütüleceğini ve yürütme bittiğinde geri sarıp sarmayacağını denetler. Bir ortam dosyası bu ayarları değiştirebilir.

Ortamýn kaç kez yürütüleceđini belirtir. Bir ortam dosyasý bu ayarý deđiptirebilir.

Yürütücünün video alanı boyutunu belirtir. Varsayılan ayar, klibin özgün boyutu olan %100'dür. **Yakınlaptır** ayarını deđıptirdiđinizde, yürütücü penceresi video alanına uymak için yeniden boyutlandırılır.

Kayýttan yrtme sesini ayarlar. Sesi ykseltmek iin kaydrcyy saa, azaltmak iin ise sola kaydrn.
Sesi ayrca, yrtc penceresindeki **Ses Denetimi**'ni tklatarak veya srkleyerek de ayarlayabilirsiniz.

Yürütülen gösterinin yazarının görüntüleri. Tüm gösteriler bu bilgileri içermez.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalışan bir veya birden fazla klipler topluluğudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen gösteri için telif hakkı bilgilerini görüntüler. Tüm gösteriler bu bilgileri içermez.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalışan bir veya birden fazla klipler topluluğudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen gösterinin açıklamasını görüntüler. Tüm gösteriler bu bilgileri içermez.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalışan bir veya birden fazla klipler topluluğudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen gösterinin yolunu görüntüler.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalıştırılan bir veya birden fazla klipler topluluğudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen gösteriyi temsil eden simgeyi görüntüler.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalışan bir veya birden fazla klipler topluluğudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen gösteri için bir etiket görüntüler. Tüm gösteriler bu bilgileri içermez.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalışan bir veya birden fazla klipler topluluğudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen gösteri için derecelendirme görüntüler. Tüm gösteriler bu bilgileri içermez.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalışan bir veya birden fazla klipler topluluğudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Yürütülen gösteri için bağık görüntüler. Tüm gösteriler bu bilgileri içermez.

Gösteri, ortam dosyası açıldığında sırayla çalışın bir veya birden fazla klipler topluluğudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

Farklý türdeki ortam dosyalarýný yürütmek üzere yüklenen süzgeçleri listeler. Bu süzgeçler için varsayılan ayarlar, bir çok durumda en iyi kayýttan yürütme başarýmýný sađlamak için seçilmiştir. Bu süzgeçlerle ilgili ayarları **Deđiptir**'i týklatarak deđiştirebilirsiniz.

Seili szge ile ilgili ayarlarý deđiptirmek iin bunu tklatn. Bu szgeler iin varsaylan ayarlar, bir ok durumda en iyi kayttan yrtme bařarmn sađlamak iin seildi.

Yürütülen klip veya istasyonu temsil eden simgeyi görüntüler.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarýnýn program yayýnlama þeklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sađlar. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdýr.

Yürütülen klip veya istasyon için bir etiket görüntüler.

Ýstasyon, hemen hemen televizyon ve radyo istasyonlarýnýn program yayýnlama þeklinde benzer biçimde çoklu ortam bilgileri sađlar. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdýr.

Yürütülen klip için kullanımda olan sýkýptýrýcýlarý listeler. Bir sýkýptýrýcý, ortam içeriđini gönderirken sýkýptýrmak ve alýnýrken açmak için kullanılan bir düzendir. Bir sýkýptýrýcý, ortam içeriđinin hýzlý aktarýmýný sađlar.

Yürütülen klip için kullanýmda olan süzgeçleri listeler. Süzgeç, verileri okuyan ve/veya bir takım çıktıylar üreten yazılım bileşenidir. Windows Media Player, süzgeçleri veri almak ve sanki ortam içeriđiymiş gibi yürütmek için kullanır. Seçili bir süzgeçle ilgili özellikleri, **Özellikler**'i tıklayarak görüntüleyebilir veya deđiştirebilirsiniz.

Seçili sýkýptýrýcý hakkýnda ayrýntýlarý görmek için bunu týklatýn. Tarayýcýnýz, sýkýptýrýcýyla ilgili URL'yi açacaktýr böylece sýkýptýrýcý geliptiricisi tarafýndan sađlanan bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Seili szge ile ilgili zellikleri grntlemek ve deđiptirmek iin bunu tklatn.

Bu seçenekler, bu görünümü kullandığınızda, Windows Media Player'ın hangi parçasının görülebileceğini denetler. Yki ayrı görünüm özelleştirebilir ve bu görünümlere açıklayıcı adlar atayabilirsiniz.

Bu görünümü kullandığınızda, denetimlerin görünüp görünmeyeceğini belirtir. Denetimler görünür durumda iken, yürütücünün video alanının altında görünür ve optik disk yürütücüsünde veya video kaset yürütücüsünde olduğu gibi çalışırlar. Bu denetimler şunlardır: **Yürüt, Duraklat, Durdur, Önceki Ym, Sonraki Ym, Geri Sar, Hızlı Yleri Sar, Öizleme, Sessiz, Ses Denetimi ve Ara.**

Bu görünümü kullandığınızda yürütücünün görüntüleme alanının görünür olup olmadığının belirtir. Görüntü alanı aşağıdakileri sağlar: Gösteri bağılığı, Klip bağılığı, Yazar ve Telif hakkı bilgileri.

Bu görünümü kullandığınızda Git çubuğunun görünür olup olmadığı belirtilir. Git çubuğu, daha çok bir kitaptaki bölümler veya optik diskteki seçimler gibi, ortam dosyasındaki iparetçilerin listesini sağlar. Ortam dosyalarının tümü iparetçi içermez. Listedeki bir iparetçi seçtiğinde, Windows Media Player, ortam dosyasının bu iparetçiyle ilgili bölümünü yürütmeye başlar.

Bu görünüme ait bir ad yazmanız için boş alan sađlar. Bu ad, **Görünüm** menüsünde görünecektir.

Görünümü altý çizili harf kullanarak **Görünüm** menüsünden görmek için, bu harften sonra "ve simgesi" ("&") koyun. Örneđin, Yalnızca Ses görünümünde bulunan bir altý çizili harfin "y" olmasını istiyorsanız, **&Yalnızca Ses** yazın.

Bu görünümü kullandığınızda Arama çubuğunun görünür olup olmadığının belirtir. Arama çubuğu, ortam dosyasında yürütmenin başlayacağı yeri seçmenize izin verir.

Bu görünümü kullandığınızda yürütücü penceresinde durum çubuğunun görünür olup olmadığınız belirtir. Durum çubuğu, yürütücü penceresinin altında görünür ve yürütücünün etkinlik durumunu, kayıttan yürütmenin kalitesini, kalan süreyi ve yürütülen ortam dosyasının toplam süresini, alt yazı kullanılıp kullanılmayacağını ve ses türünü (mono veya stereo) görüntüler.

Bu istatistikler, kaynaktan bilgisayarýnýza aktarýlan ortam dosyasýnýn video kýsmýnýn kalitesi hakkýnda bilgi sunar.

Geçerli video klibinin kayýttan yürütmesinde atlanan kare sayýsýný belirtir. Bir kare, bir video klibi oluşturan bir çok sýralý resimlerden meydana gelen duraðan bir resimdir.

Video klibin kodlandýdy saniyedeki kare sayýsýny belirtir. Bir kare, bir video klibi olupturan bir çok sýralý resimlerden meydana gelen bir duraðan resimdir. Daha yüksek kare hýzy genellikle daha kaliteli resimler üretir.

Video klibin kayýttan yrtld saniyedeki kare sayýsýný belirtir. Bir kare, bir video klibi oluturan bir ok sýralý resimlerden meydana gelen bir duraan resimdir.

Bu istatistikler, kaynaktan bilgisayarýnýza, ortam dosyasýnýn aktarýlma kalitesi hakkýnda bilgi sunar.

Yürütülen ortam dosyasýný geri yüklemek için kullanýlan iletiþim kurallarýný belirtir. Ýletiþim kuralý, bilgisayarlar arasýnda bilgi alýþ verişini sađlayan biçimler ve yordamlar kümesidir.

Geçerli ortam dosyasýnda kullanýlan (varsa) hata düzeltme yöntemini belirtir.

Geçerli ortam dosyasý için saniye başýna alýnan veriyi (bit olarak) belirtir.

Kaynaktan bilgisayarınıza, geçerli ortam dosyasının aktarılması sırasında alınan veri paketlerinin sayısını belirtir.

Ortam dosyası bilgisayarınıza, paket olarak adlandırılan, küçük parçalar halinde aktarılır. Paket alınmazsa; Windows Media Player, paket kurtarılan veya Ortam Yürütücüsü alma işlemi zaman aşımına uğrayana kadar, paketi kaynaktan birçok kez ister.

Kaynaktan bilgisayarýnýza, geerli ortam dosyasýnýn aktarılmasy sırasýnda kurtarılan veri paketlerinin sayýsýný belirtir.

Kaynaktan bilgisayarınıza, geçerli ortam dosyasının aktarılması sırasında kaybolan veri paketlerinin sayısını belirtir.

Ortam dosyası bilgisayarınıza, paket olarak adlandırılan, küçük parçalar halinde aktarılır. Paket alınmazsa; Windows Media Player, paket kurtarılsana veya Ortam Yürütücüsü alma işlemi zaman aşımına uğrayana kadar, paketi kaynaktan birçok kez ister. Kurtarılamayan paket kayıp olarak kaydedilir. Kayıp paket video veya ses kayıttan yürütmelerinizde atlamaya neden olabilir.

Son 30 saniye içinde alınan paketlerin oranını belirtir.

Ne kadar ortam dosyasýnýn yürütüldüðünü belirtir.

Bu görünümü kullandığınızda yürütücü penceresinde Gezinti çubuğunun görünür olup olmadığının belirtir. Gezinti çubuğu, bir bölümde daha önceden yürütmüş olduğunuz ortam dosyalarının kolaylıkla yürütebilmeniz için **Geri** ve **Yeri** düğmeleri ve ortam dosyalarına geniş alanlı erişim sağlayan **Ortam Kılavuzu** düğmesini içerir.

Windows Media Player, dosyaları yalnızca seçtiğiniz çoklu ortam içeriği biçimlerinde yürütecek. Seçili bir onay kutusu gri olarak görüldüğü zaman Windows Media Player dosya türünün kısmen sahibi olduğu anlamındadır ve dosyayı kayıttan yürütemeyebilir.

Biçimin geçerli dosya adı uzantıları dahil **Kullanılabilir biçimler** listesinde seçilen ortam dosyası biçimlerini tanımlar.

Kullanýlabilir biçimler listesindeki tüm biçimleri seçmek için bunu tıklayın.

Internet Explorer Radio yerine Windows Media Player'dan yürütülecek istediğiniz tüm Internet Explorer 5 radyo istasyonlarını belirtir.

Internet Explorer Radio'yu başka pencere açmadan Internet Explorer 5 radyo istasyonlarını dinlemek için kullanabilirsiniz. Ancak, Internet Explorer Radio tarayıcıda bulduğunuz bazı radyo istasyonlarını yürütemez. Internet Explorer Radio'yu kullanıyorsanız ve bu oluyorsa, Windows Media Player mümkünse istasyonu yürütür.

Internet Explorer Radio'yu kullanmak için, Internet Explorer'daki **Görünüm** menüsünü tıklayın, **Araç Çubukları**'nı işaret edin ve sonra **Radyo**'yu tıklayın. Bu araç çubuğunu tarayıcının araç çubuğu alanına ekler.





Grafik donanýmýnýz için istediđiniz hýzýn derecesini belirtir. Tam hýz en hýzlýsý olup dosya türlerinin çođu için bu önerilmektedir. Yürüttüđünüz dosyada sorun varsa ve bunun nedeni olarak video hýzýndan kuþkulanýyorsanız, sorunun kalktýđý en yuksek hýzý kullanýn.

Microsoft Windows Media Player'a Giriş

Microsoft Windows Media Player, en sık kullanılan biçimlerdeki ses, video ve karışık ortam dosyalarını almak için kullanabileceğiniz tek bir ortam yürütücüsüdür.

Yeni, canlı, güncel haberleri veya sevdiğiniz spor takımını hakkındaki yayınlarını dinlemek veya görüntülemek, Web bölgesindeki bir müzik videosunu izlemek, bir konsere veya seminere "katılmak" veya yeni bir filmi izlemek için, Windows Media Player'ı kullanın.

Windows Media Player'ı daha kapsamlı, basit ve etkin bir çoklu ortam sürücüsü yapan özelliklere bir göz atın.

-  [Çok çeşitli dosya türlerinin basitleştirilip yürütmesi](#)
-  [Tercihlerinize uyacak şekilde kolaylıkla düzenleme](#)
-  [Yüksek kaliteli çoklu ortam tecrübesi](#)
-  [Ortam içeriğine hızlı erişim](#)

Yüksek kaliteli çoklu ortam tecrübesi

Windows Media Player, çoklu ortam türleri içeren bir dosyayı yürütürken bile sürekli görüntüleme sağlar. Buna ek olarak, audio parçalarını izler ve en iyi görüntü alma ve kayıttan yürütme işlemleri için ayarlamaları otomatik olarak yapar.

Tercihlerinize uyacak şekilde kolaylıkla düzenleme

Windows Media Player, görünmesini istediğiniz özellikleri ve denetimleri belirtebileceğiniz kadar esnektir. Video penceresinin boyutunu kolayca değiştirebilir, hatta tam ekrana genişletebilirsiniz.

Çok çeşitli dosya türlerinin basitleştirilmiş yürütmesi

Daha önceleri, her ortam dosyası biçimi, yüklemeniz ve yapılandırmanız gereken kendine uygun bir yürütücü gerektirirdi. Yeni Ortam Yürütücüsü ile, yerel çoklu ortam dosya türlerine ek olarak, Internet veya yerel ağdan akıcı ortam dosyaları yürütebilir; bunların hepsi tek ve kullanımı kolay bir yürütücü ile yapılır. Windows Media Player ayrıca Windows Media Packager tarafından oluşturulan paket ortam dosyalarını da yürütebilir.

{button ,AL("media_formats")} İlgili Konular

Ortam içeriđine hýzlý eripim

Sýk Kullanylanlar menüsü, ilginç konulara hýzlý bađlantýlar ve en çok kullandýđýnýz programlama ve ortam dosyalarýna bađlantýlar eklemenizi sađlar. Daha fazla ortam dosyasýna eripim kazanmak için, Gezinti çubuđunda **Ortam Kýlavuzu** veya **Müzik** düđmesini týklatýn. Radyo istasyonlarýna eripmek için, **Radyo** düđmesini týklatýn.

Windows Media Player tarafından desteklenen ortam biçimleri

Ortam dosyalarının ağıdaki türleri Microsoft Windows Media Player tarafından yürütülebilir. Ağıda listelenen uzantılardan birine sahip olan saklanmış bir dosyayı ya dosya simgesini ya da Web sayfasındaki bağlantısını çift tıklayarak açtığınızda, Windows Media Player başlar.

Microsoft Windows Media biçimleri

Dosya adı uzantıları: .avi, .asf, .asx, .rmi, .wav

Moving Pictures Experts Group (MPEG)

Dosya adı uzantıları: .mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, mp3, .mpa, .mpe

Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Dosya adı uzantıları: .mid, .rmi

Apple QuickTime®, Macintosh® AIFF Kaynağı

Dosya adı uzantıları: .qt, .aif, .aifc, .aiff, .mov

UNIX biçimleri

Dosya adı uzantıları: .au, .snd

Note

- Belirli bir ortam biçiminin özelliklerini görmek veya değiştirmek için, dosyayı bu ortam biçimini kullanarak yürütmeye başlatın, **Görünüm** menüsünü tıklayın ve sonra **Ayarlar**ı tıklayın.

{button ,AL("play_media_files")} [Ylgili Konular](#)

akýcý ortam

Aðda iletilen, yürütmeden önce tümünü yüklemek için beklemek yerine Ortam Yürütücüsü'nün az bir gecikme ile yürütmeye başlayabileceği ses, video veya çoklu ortam dosyası. Akýcý ortam dosyasý bilgisayarýnýza ileildiğinde, dosyanın bir kısmı kayıttan yürütme başlamadan önce belleğe kaydedilir. Dosya yürütülürken, Windows Media Player, yürütmek için akýbýn diğer parçalarını saklar.

Windows Media Player ayrıca, ağ durumlarını izleyerek en iyi alıþý ve yürütmeyi sağlamak için otomatik olarak ayarlamalar yapan akýllý veri akýbýný da destekler.

paketlenmip

Windows Media Packager kullanýlarak pifrelenmip sadece ses olan .asf veya .wma uzantýlý dosya. Paketlenmip dosyanýn pifresi yalnýzca kullanýcýnýn uygun pifre çözüme anahtarý varsa çözülebilir. Kullanýcý, içerik sađlayýcýsý ile kayýt olduđuunda bir lisans ile birlikte anahtarlar sađlanýr.

Web'de yürütölmek üzere ortam dosyasý bulma

Çoðu zaman, Web sayfasýndaki bir baðlantýyý týklatarak akýcý ortam dosyalarýný yürütörsöünüz. **Sýk Kullanýlanlar** menüsü, ilginç konular içeren Web sayfalarýna yapýlmýþ bir çok baðlantýyý içedir. Daha fazla ortam dosyasýna eriþim kazanmak için, Gezinti çubuðunda **Ortam Kýlavuzu** veya **Müzík** düðmesini týklatýn. Radyo istasyonlarýna eriþmek için, **Radyo** düðmesini týklatýn.

{button ,AL("play_media_files")} [Ýlgili Konular](#)

Ortam dosyaları yürütme

► Yürütmek istediğiniz ortam içeriğini içeren Web sayfasındaki bir bağlantıyı tıklayın ya da masaüstünde veya Windows Gezini'ndeki bir ortam dosyasını çift tıklayın.

İpuçları

- Yürütmek istediğiniz akıcı ortam dosyası veya saklanan çoklu ortam dosyasının URL'sini veya yolunu biliyorsanız, **Dosya** menüsünden **Aç**ı tıklayın ve sonra URL'yi veya yolu yazın. Veya bir dosya aramak için, **Gözet**ı tıklayın.
- Açık bir akıcı olmayan ortam dosyasını kaydetmek için, **Dosya** menüsünden **Farklı Kaydet**'i tıklayın ve sonra dosyayı kaydetmek istediğiniz yolu ve adı yazın. Dosya akıcı ortam dosyasıysa, **Farklı Kaydet** kullanılamaz.

{button ,AL("finding_media_files_on_web;media_formats;played_earlier") } [İlgili Konular](#)

Video alanýný boyutunu deđirtme

Video alanýný yeniden boyutlandýrmak için aþaðýdakilerden birini yapýn:

- Yürütücü penceresinin kenar veya köþesini iþaretleyin ve herhangi bir yöne sürükleyin.
- **Görünüm** menüsünde, **Yakýnlaþtır**'ý týklatýn ve sonra bir ayar týklatýn: **%50**, **%100** veya **%200**. Videonun özgün boyutu %100'dür.
- **Görünüm** menüsünde, videoyu tüm ekranda görüntülemek için **Tam Ekran**'ý seçin. Önceki video boyutuna dönmek için ESC tuþuna basýn.

{button ,AL("video_area_open_to_size")} [Ýlgili Konular](#)

Video alanýný otomatik olarak belirli bir boyutta açma

Ne zaman yeni bir klip açýlsa, Windows Media Player yürütücü penceresini seçtiðiniz en son yakýnlaþtırma ayarýna otomatik olarak yeniden boyutlandýrýr. Yeni bir klip açýldýðýnda yürütücünün video alanýný özel bir boyutta açmasýný istiyorsanız, aþaðýdakilerden birini yapýn:

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Seçenekler**'i týklatýn.
- 2 **Yürütücü** sekmesinde **Yürütücüyü otomatik yakýnlaþtır** onay kutusunu temizleyin.
- 3 **Kayıttan yürütme** sekmesinde, kullanmak istediðiniz **Yakýnlaþtır** boyutunu seçin.

{button ,AL("change_video_size")} [Ýlgili Konular](#)

Sesi ayarlama

- ▶ Sesi yükseltmek ve azaltmak için klavyedeki YUKARI OK VE AŞADI OK tuplarını kullanın veya yürütücü penceresinde görünüyorsa, ses denetimi kaydırıcısını sürükleyin ya da tıklayın.
- ▶ Sesi kapatmak için, CTRL+M tuplarına basın veya yürütücü penceresinde görünüyorsa **Sessiz** düğmesini tıklayın.

Yürütücü penceresinin görünümünü deđiştirme

Seçtiđiniz görünüm, yürütücünün hangi bileşeninin yürütücü penceresinde görüneceđini belirler. Windows Media Player üç görünümün seçeneđini verir: Standart (özelleştirilemeyen), Sıkıptıyrılmıyb ve Kıysa.

► **Görünüm** menüsünde, kullanmak istediđiniz görünümü tıklayın.

{button ,AL("components_of_player_window")} [Ylgili Konular](#)

Yürütücü penceresinin görünümünü deđiştirme

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Seçenekler**'i tıklayın.
- 2 **Özel Görünümler** sekmesini tıklayın.
- 3 Sıkıptırmıyp ve ýsa görünülerde istediđiniz bilepenleri tıklayın.

{button ,AL("view_select;components_of_player_window")}

[Ýlgili Konular](#)

Alt yazý görüntüleme

► **Görünüm** menüsünden, varsa, **Resim Yazýları**'ný týklatýn. Tüm ortam dosyaları alt yazý sađlamaz. Resim yazýsýný devre dýpý býrakmak için, **Resim Yazýsý**'ný yeniden týklatýn.

Not

- Resim yazýsý etkinse, yürütücü penceresi, video alanýnda resim yazýsý metnine boş alan sađlamak için, dikey olarak genişletilir. Ancak, video boyutu azalabilir.

Ortam dosyasýný yeniden yürütme

1 **Görünüm** menüsünde, **Seçenekler**'i tıklayın.

2 **Kayıttan Yürüt** sekmesinde, **Yürüt**'ü tıklayın ve sonra dosyayı kaç kez yürütmek istediðinizi yazın.

Kayıttan yürütmeyi durdurana veya Windows Media Player'ý kapatana kadar dosyayı yeniden yürütmek için, **Sonsuz yinele** seçeneðini seçin.

Açýk bir ortam dosyasýný Sýk Kullanýlanlar listesine ekleme

- 1 **Sýk Kullanýlanlar** menüsünde, **Sýk Kullanýlanlara Ekle**'yi týklatýn.
- 2 Ýsteseniz ortam dosyasý için yeni bir ad yazýn.
- 3 Bunu özel bir klasöre yerleptirmek isterseniz, **Oluþturma yeri**'ni týklatýn ve sonra klasörü týklatýn.

{button ,AL("organize_favorites;play_favorites")} [Ýlgili Konular](#)

klip

Tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasıdır.

gösteri

Ortam dosyasý açýldýdýnda sýrayla çalyýan bir veya birden fazla klipler topluluđudur. Klip, tek bir ses, video veya çoklu ortam dosyasýdır.

Klasörlerdeki sýk kullanýlan ortam dosyalaryný düzenleme

- 1 **Sýk Kullanýlanlar** menüsünde, **Sýk Kullanýlanlary Düzenle**'yi týklatýn.
- 2 Yeni bir klasöre gereksiniminiz varsa, **Yeni Klasör Oluştur**'u týklatýn, bir klasör adý yazýn ve ENTER'a basýn.
- 3 Tapýmak istediðiniz dosyayý týklatýn, **Klasöre Tapý**'yý týklatýn ve sonra istediðiniz klasörü týklatýn.

{button ,AL("play_favorites")} [Ýlgili Konular](#)

Sýk kullanylan ortam dosyasýný yûrûtme

- Sýk kullanylanlar menüsünde, yûrûtmek istediðiniz dosyayý týklatýn.

{button ,AL("organize_favorites;add_to_favorites")} [Ýlgili Konular](#)

Windows Media Player'ý MS-DOS istem veya komut satýrýndan çalyptýrma

► **mplayer2** yazýn. Yürütücü penceresi açýlýr.

► Yürütücü penceresi açýlýr açýlmaz özel bir ortam dosyasý yürütmeyi baýlatýrsanız, **mplayer2** komutundan sonra ortam dosyasý yolunu veya URL'sini yazýn. Örneðin:

mplayer2 *http://websunucusu/dizin/dosya adý*

mplayer2 *sürücü:/dizin/dosya adý*

Ortam Yürütücüsü'nün en son sürümünü elde etme









- 1 **Yardıı** menüsünde, **Yürütücü Yükseltimi için Denetle**'yi tıkladı. (Bu denetimin gerekleđmesi için, İnternet'e aık bađlantıyıızın olması gerekir.)
- 2 Daha yeni bir sürümü varsa, bunu yüklemek için, **İimdi Yükselt**'i tıkladı.

Not

- Ortam Yürütücüsü, belirli aralıklarla yeni sürümleri otomatik olarak arar. Yükseltme olduđu saptanırsa yükseltme iletiđim kutusu görünür; yükseltmek için **İimdi Yükselt**'i tıklatabilirsiniz. Daha sonra bu iletiđim kutusunun yeniden ıkmasııı istemiyorsanız, yükseltme iletiđim kutusundaki **Herhangi bir yükseltme için beni uyar** onay kutusunu temizleyin.
- Ortam Yürütücüsü'nün yeni bir sürümü olmasııa rađmen siz yükseltmemeyi seçtiyseniz, **Yükseltme** menüsü, anımsatııı olarak menü ubuđunuza eklenir.

Yürütücü denetimlerini kullanma

Yürütücü denetimleri geçerli görünümde yer alıyorsa, yürütücü penceresinde video alanının altında görünür. Yürüttüğünüz dosyaya bağlı olarak, bazı denetimler olmayabilir.

Bu denetim	Bunu yapar
	
Yürüt	Açık ortam dosyasının yürütmeye başlar. Varsayılan olarak, bir dosya açıldığında otomatik olarak yürütülmeye başlar.
	
Duraklat	Açık ortam dosyasının duraklatır. Kaldığı yerden devam etmek için, Yürüt 'ü tıklayın.
	
Dur	Geçerli dosyanın kayıttan yürütmesini durdurur. Dur dosyayı veya sunucuya bağlantınızı kapatmaz.
	
Önceki Ym	Geçerli <u>klip</u> başlangıcına döner veya başlangıçtaysa önceki klibin başlangıcına döner. Yalnızca klip bir <u>gösterinin</u> bir parçasıysa kullanılabilir.
	
Geri Sar	Geçerli klibi geri sarar. Yalnızca saklanan (canlı değil) ortam türleri ile kullanılabilir. Geri Sar düğmesini bıraktığınızda, Ortam Yürütücüsü yeniden yürütmeye başlar.
	
Hızlı İleri Sar	Klip boyunca ileri sarar. Yalnızca saklanan (canlı değil) ortam türleri ile kullanılabilir. Hızlı ileri sar düğmesini bıraktığınızda, Ortam Yürütücüsü yeniden yürütmeye başlar.
	
Önceki Ym	Sonraki klibin başından yürütmeye başlar. Yalnızca bir gösteri açıksa kullanılabilir.
	
Önizleme	Gösteri içindeki her bir klibin kısa bir bölümünü yürütür. Genellikle, her klip 10 saniye yürütülür fakat her bir gösterinin farklı önizleme



süresi olabilir.

Sessiz

Dosyanýn ses içeriđini keser.
Sesi yeniden duymak için,
Sessiz'i týklatýn. **Sessiz**
düđmesi, bilgisayarýnýzýn yüklü
ses kartý veya ses sürücüsü
yoksa, kullanýlamaz.



Ses Denetimi


Görüntülediđiniz içeriđin ses
düzeyini denetler.
Bilgisayarýnýzýn yüklü ses kartý
veya ses sürücüsü yoksa, ses
kaydýrýcý kullanýlamaz. Ses
kaydýrýcý, içerik ses içermiyorsa,
görünmez.

{button ,AL("components_of_player_window")} [Ýlgili Konular](#)

Durum satýrýný anlama

Durum satýrý, yürütücünün geçerli etkinliđini (bađlanýyor, yürütölüyor, duraklatýldý veya ara belleđe alýnýyor gibi) ve alma kalitesini gösterir. Durum satýrý aynı zamanda bir klipte kalan süreyi ve toplam süreyi (uygulanabilirse), ses durumunu (mono, stereo veya ses yok) ve içeriđin alt yazý içerip içermediđini de belirler.

Geçerli etkinlik ve kayýttan yürütme kalitesini belirleyen durum simgeleri ađađýda açıklanmýptýr. Yürütücü penceresinde durum simgesini iparetlerseniz, bir ileti karbýlama kalitesini ve geçerli bit ve çerçeve hýzýný görüntüler.

Bu simge	Bu anlama gelir
	Ortam Yürütücüsü seçili ortam dosyasýný açýyor.
	Ortam Yürütücüsü istenen sunucuya bađlanýyor.
	Ortam Yürütücüsü <u>ara belleđe alýyor</u> (ortam içeriđi, yürütölmek üzere saklanýyor). Ara belleđe alma, ortam dosyalarýnýn kayýttan yürütmesinde atlamalarý engeller.
	Ortam Yürütücüsü, en yüksek video bant geniðliđini veya iletilen video içeriđinin %100'ünü alabilir. Video kalitesi mükemmeldir.
	Ortam Yürütücüsü, düþük video bant geniðliđini (daha az kilobit/sn.) veya iletilen video içeriđinin %80-99'unu alýr. Video kalitesi uygun.
	Ortam Yürütücüsü, düþük video bant geniðliđinin yalnızca bir bölümünü veya iletilen video içeriđinin yaklaþýk %60-79'unu alýr. Video kalitesi zayıftýr.
	Ortam Yürütücüsü, video içeriđinin çok az bir bölümünü (%40-59) aldýđý için, yalnızca ses içeriđini yürütür.
	Ortam Yürütücüsü, ortam dosyasýnýn içeriđinin %40'dan az bir bölümünü alýr ve bu nedenle dosyayý yürütülemez.

Yürütücü penceresinin bileşenleri nelerdir

Seçtiğiniz **görünüm** ve yürüttüğünüz dosya yürütücü penceresinde görünecek bileşenleri belirler. Aşağıdaki bileşenler görüntülenebilir:

- **Gezinme çubuğu**, bir bölümde daha önceden yürütmüş olduğunuz ortam dosyalarını yürütmek için **Geri** ve **Yeri** düğmeleri ve ortam dosyalarına geniş alanlı erişim sağlayan **Ortam Kılavuzu**, **Müzik** ve **Radio** düğmelerini içerir.
- **Video alanı** Yürütülen dosyanın video içeriğini görüntüler. Bu reklam alanı içerebilir.
- **Resim yazısı alanı** Ortam dosyasında varsa, alt yazıyı görüntüler. Bu alan yalnızca **Görünüm** menüsünde **Resim Yazısı**'nı seçtiyseniz ve Internet Explorer 4.0 veya üstünü yüklediyseniz belirir.
- **Arama çubuğu** Geçerli **klibin** ilerlemesini belirler. İçerik, Arama çubuğunu kullanılabılır yaparsa, klipte yürütmeyi başlatmak için yer seçmek üzere ilerleme göstergesini sürükleyebilirsiniz.
- **Denetimler** **Yürüt**, **Duraklat**, **Durdur**, **Önceki Ym**, **Sonraki Ym**, **Geri Sar**, **Hızlı Yeri Sar**, **Önizleme**, **Sessiz** ve **Ses Denetimi** denetimleri, optik disk yürütücüsündeki denetimler gibi aynı şekilde çalışır.
- **Git çubuğu** Daha çok bir optik diskteki izler gibi, ortam dosyasındaki iparetçilerin listesini görüntüler. Tüm ortam dosyaları iparetçi içermez. Listedeki bir iparetçi seçtiğinde, Windows Media Player, ortam dosyasının bu iparetçiyle ilgili bölümünü yürütmeye başlar.
- **Görüntüleme alanı** Ortam dosyasında varsa, aşağıdaki bilgileri içerebilir: gösteri başlığı, klip başlığı, yazar ve telif hakkı.
- **Durum satırı** Yürütücünün geçerli durumunu (örneğin, başlanıyor, ara belleğe alınıyor, yürütülüyor veya duraklatıldı), karışılma kalitesini, yürütülen dosyada kalan zamanı ve toplam süreyi (uygulanabilirse) ve ses ve alt yazı simgelerini görüntüler.

{button ,AL("using_controls;status_bar")} [İlgili Konular](#)

Gösterideki öðeleri önizleme

Gösteri, ortam dosyasý açýldýdýnda sýrayla yürütülen bir veya birden fazla klip listesidir. Her ortam dosyasý gösteri içermez.



Yürüt menüsünde, gösterideki her klibin kısa bir bölümünü yürütmek için **Önizleme**'yi tıkladığınız. Genellikle, her klip 10 saniye yürütülür fakat her bir gösterinin farklı önizleme süresi olabilir.

Ýpuçları

- Bir gösteriyi ayrıca, yürütücü penceresindeki denetimlerde **Önizleme**'yi tıkladarak da önizleyebilirsiniz.
- Gösterideki önceki ve sonraki kliplere gitmek için, denetimlerdeki **Önceki Ým** ve **Sonraki Ým** düğmelerini tıkladığınız (veya **Yürüt** menüsündeki **Önceki Ým** ve **Sonraki Ým** öðelerini tıkladığınız). Bu eylem gösterideki kliplerin önizlemesini durdurur.

{button ,AL("navigate_marked_sections;seek_bar")}[Ýlgili Konular](#)

Ortam dosyasýndaki íparetli bölümlere gitme

Bazen ortam dosyalarý, optik diskteki izler gibi íparetçiler içerir. Listedenden bir íparetçi seçtiðinizde, Windows Media Player íparetçiyle ilgili ortam dosyasýnýn bölümünü yürütmeye baþlar.

- 1 **Yürüt** menüsünde, **Git**'i týklatýn.
- 2 Yürütmeye baþlamak istediðiniz bölümü belirleyen íparetçiyi çift týklatýn.

Ýpucu

- Git çubuðu yürütücü penceresinde görünürse, Git çubuðundaki oklarý týklatarak íparetçiler listesini açabilirsiniz.

{button ,AL("seek_bar;preview")} [Ýlgili Konular](#)

Arama çubuđunu kullanma

Arama çubuđu, geçerli görünüm ve ortam dosyasının içindeyse, yürütücü penceresinde denetimlerin altında görünür. Arama çubuđu, geçerli kliğin ilerlemesini belirler.



Yürütmeyi başlatmak istediğiniz yeri seçmek için ilerleme göstergesini arama çubuđunda sürükleyin. Kipte ileri ve geri hareket edebilirsiniz.

Not

- Arama çubuđu, bazı ortam dosyalarında ve ortam içeriđi canlıysa, kullanılamaz.

{button ,AL("navigate_marked_sections;preview")} Ylgili Konular

görünüm

Yürütme penceresinde görünen bileşenlerin bir düzenlemesi. Bileşenler video alanı, Arama çubuğu, Git çubuğu, denetimler, görüntü alanı ve durum satırındır.

Standart görünümdeki bileşenler geçerli bileşenlerdir ve değiştirilemezler. Diğer iki görünüm, gereksinimleriniz ve tercihleriniz doğrultusunda değiştirilebilir.

Klavye ve kısayolları kullanma

Buna basın	Bunu yapmak için
ARA ÇUBUĞU	Açık bir ortam dosyasını yürütme veya duraklatma.
NOKTA	Yürütücüyü durdurma.
PAGE UP	Geçerli klibi yeniden başlatma veya önceki klibi yürütme (Önceki Ým)
PAGE DOWN	Yürütme listesindeki sonraki klibi yürütme (Sonraki Ým)
ESC	Tam ekran modundan önceki boyuta dönme ve yürütücüyü durdurma veya yürütücüyü durdurma.
SOL OK	Basılı tutarak geri sarma. Geri sarma, siz tuşu bıraktığınızda durur.
CTRL + SOL OK	Sürekli geri sarma. Geri sarma, siz başka bir denetim seçene kadar sürer.
SAD OK	Basılı tutarak hızlı ileri sarma. Hızlı ileri sarma, siz tuşu bıraktığınızda durur.
CTRL + SAD OK	Sürekli hızlı ileri sarma. Hızlı ileri sarma, siz başka bir denetim seçene kadar sürer.
ALT + SOL OK	Bu oturumda yürüttüğünüz önceki ortam dosyasını açma.
ALT + SAD OK	Bu oturumda yürütülen dosyalar listesinden sonraki ortam dosyasını açma.
M veya CTRL+M	Sesi açma veya kapatma.
YUKARI OK	Sesi açma.
AŞAĞI OK	Sesi kapatma.
ALT+ENTER	Tam ekran kipi kullanma veya tam ekran boyutundan önceki boyuta dönme.
ALT+1	Videoyu %50 boyutuna getirme.
ALT+2	Videoyu %100 boyutuna getirme.
ALT+3	Videoyu %200 boyutuna getirme.
CTRL+1	Standart görünüm kullanma
CTRL+2	Sıkıştırılmış görünüm kullanma.

CTRL+3	Kýsa görünüm kullanma.
CTRL+Home	Birçok çoklu ortam dosya türüne erişim sağlayan bir Web sitesini açma.
CTRL+F	Web tabanlı radyo istasyonlarına erişim sağlayan bir Web sitesini açma.
CTRL+G	Kayıttan yürütmenin başlayacağı iparetçiyi seçme.
CTRL+O	Bir dosya açma.
CTRL+T	Ortam Yürütücüsü'nü diğer pencerelerin üstüne koyma.
CTRL+U	Birçok müzik türüne erişim sağlayan bir Web sitesini açma.
CTRL+V	Yürütme listesindeki her bir klibin bir bölümünü önizleme.
ÜSTKRKT+F10	Yçindekiler menüsünü açma

{button ,AL("accessibility")} [Ylgili Konular](#)

Ortam Yürütücüsü'nde erişilebilirlik özelliklerini kullanma

Aşağıdaki özellikler engelli kişiler için Ortam Yürütücüsü'nü daha kolay kullanılır yapar:

- **Klavye erişimi**

Klavyeyi veya fareyi kullanarak Tüm Windows Media Player özelliklerine erişim kazanabilirsiniz. Klavye erişimi hakkında daha fazla bilgi için, [Klavye kısayolları kullanma](#) konusuna bakın.

- **Alt yazı ekleme**

Microsoft SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange) biçiminde alt yazıları veya komut dosyaları oluşturulmuş alt yazıları doğrudan video alanında görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, [Alt yazı görüntüleme](#) konusuna bakın.

- **Önceden tanımlı basitleştirilmiş görünümler**

Windows Media Player, bileşenin iki basitleştirilmiş görünümünü yürütücü penceresine ekler. Bu görünümleri, gereksinimlerinize ve tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, [Yürütücü penceresinin görünümünü değiştirme](#) konusuna bakın.

- **Yeniden boyutlandırılabilir yürütücü penceresi**

Video penceresinin boyutunu kolayca değiştirebilir hatta tam ekrana genişletebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, [Video alanı boyutunu değiştirme](#) konusuna bakın.

ara bellede alma

Ara bellede alma gerekleptiğinde, Ortam Yürütücüsü ortam dosyasının bir bölümünü bellekte saklar ve sonra uygun zamanda yürütür. Genellikle Ortam Yürütücüsü bir ortam dosyası açtığında, kısa bir süre için ara bellede alır ve sonra dosyayı yürütmeye başlar. Ortam yürütücüsü dosyayı yürütürken, dosyanın diğer bölümleri biraz sonra yürütölmek üzere ara bellede alınır. Ara bellede alma, ortam dosyalarının kayıttan yürütölmesinde atlamaları ve duraklamaları engeller.

Oturumda daha önce yürüttüğünüz ortam dosyalarını yürütme



Yürütücü penceresinin üst yanındaki Gezinme çubuğunda, Ortam Yürütücüsü'nün geçerli oturumunda daha önce yürüttüğünüz dosyalar listesinden **Yeri** veya **Geri** düğmelerini tıklayın.

Not

- **Geri** düğmesi, siz Ortam Yürütücüsü'nün geçerli oturumunda çoklu dosya yürütene kadar kullanılamaz. **Yeri** düğmesi, siz **Geri** düğmesini kullanana kadar kullanılamaz.

{button ,AL("finding_media_files_on_web;play_media_files")} [Ylgili Konular](#)

Windows Media Player'a Giriř

Microsoft Windows Media Player, en sýk kullanýlan biçimlerdeki ses, video ve karýpýk ortam dosyalarýný almak için kullanabileceđiniz tek bir araçtır. Dosyayý yürütürken, Windows Media Player'ýn denetimleri CD yürütücüsünükiler gibi çalıbpýr.

- Yürütücüyü kapatmak için, yürütücü penceresinde sađ týklatýn ve sonra **Kapat**'ý týklatýn.
- Bu Windows Media Player'ýn özel sürümüdür. Standart Windows Media Player kullanmak için, **Bařlat** menüsünden **Çalıptýr**'ý týklatýn ve sonra **mplayer2.exe** dosyasýný yazýn.

Akıllı veri akıpnı anlama

Akıllı veri akıpnı, Microsoft Windows Media'nın ađ durumunu otomatik olarak algılayan ve video veri akıpnı en iyi kalite için ayarlayan teknolojisidir. Bu teknoloji, Internet bađlantıların herhangi bir belirli bađlantı için dođru çýktý açýsýndan yüksek oranda olasılıklar içermesi ve olasý bađlantı hýzın genip bir aralıktaki olması nedeniyle geliptirilmipdir. Bu deđipkenlik, akan ortamın alınıpnında silici etki yaratabilir. Akıllı veri akıpnı, çoklu bit oranlarında pifrelenen içeriđe bađlıdır. Bu, Windows Media Player'a kullanılabılır ađ bant aralıđý dalgalandıđında geđip yapmak için video akıpnı çepitliliđi sađlar. Akıllı veri akıpnı, oynatıcıya içeriđi iletirken ađadıdaki stratejileri kullanır:

Akıllı veri akıpnı içeriđi yürütücüye alırken ađadıdaki stratejileri izler:

- 1 Bađlantıda sunucu ve istemci geđerli olan kullanılabılır bant aralıđını otomatik olarak algırlarlar, sonra sunucu uygun bit oranında video akıpnı seđer ve iletir.
- 2 Aktarım sırasında, kullanılabılır bant aralıđı düberse, sunucu otomatik olarak deđipikliđi algırlar ve daha düpk bant aralıđı veri akıpnına geđer. Bant aralıđı artarsa, sunucu daha yüksek bant aralıđı veri akıpnına geđer.
- 3 Bant aralıđının video veri akıpnı desteklemediđi durumlarda, akıllı veri akıpnı sürekli ses veri akıpnı sürdürmeyi dener ve ara bellek nedeniyle oluđan kesilmeleri azaltmak için video çerçevesi oranını azaltır. Bit oranı hala çok yüksekse, sunucu video çerçevesi yollamay keser, sadece ses veri akıpnı yapar. Ses kalitesi düpmeye bađlarsa, istemci kaliteyi korumak için veri akıpnının bölümlerini yeniden yapılandırmayı dener.

Paketlenmiř içeriđi oynatma

Digital Rights Management (DRM), içeriđi güvenliđe alma ve eriřimi iwin hakları yönetme teknolojisidir. Pifrelenmiř ve güvenliđi sađlanmıř Windows Media içeriđi, paketlenmiř iwerik olarak bilinir. Windows Media Player, geiwerli bir lisans olmadıkça paketlenmiř içeriđi oynatamaz. Windows Media Player paketlenmiř bir dosyayı aıtıđında, ilk önce içeriđi oynatmak iwin gerekli olan hakkı sađlayan bilgisayarda lisans olup olmadıđını denetler. Bilgisayarda geiwerli bir lisans yoksa, tarayıcı aıılır ve iwerik sađlayıcının Web sitesinde lisans kayıt sayfasına gider. Kayıt bilgisini tamamladıktan sonra lisans verilir ve sonra Windows Media Player içeriđi oynatır.

Paketlenmiř içeriđi lisans süresi dolana kadar oynatabilirsiniz. Lisans yüklemesi sırasında kullanımı kopullarından haberdar edilirsiniz. İwerik sađlayıcısının lisansı nasıl ayarladıđına bađlı olarak lisans, süresiz olabilir, belirli bir zaman dilimi iwin geiwerli olabilir veya oynatım sayısına bađlı olabilir. Bununla birlikte, içeriđi bařka bir bilgisayara kopyalarsanız veya dosyanın bir kopyasını bařkasına vererseniz, kayıt o bilgisayar iwinde geiwerli olacaktır. Lisanslar ve pifre iwerme anahtarları kopyalanabilir ve farklı bilgisayarlar arasında paylaşılabılır.

Windows Media Player paketlenmiř içeriđi oynattıđında ařađıdaki öđeleri göreceksiniz:

- İwerik bařlıđı.
- Tasarımcının adı.
- Telif hakkı uyarısı.
- Reklam görüntüsü.
- Video görüntüleri.
- İweriğin korunduđunu ve kanuna aykırı olarak deđiřtirilmediđi belirten yasallık simgesi.

Ek olarak, pencerenizin farklı alanlarını tıkladmak daha önceden tanımlanmıř olan Web sitelerine gitmek iwin Web tarayıcınızı aıar. Örneđin, reklam görüntüsünü tıkladmak iwerik sađlayıcısının Web sitesini aıabilir ve bařlıđı tıkladmak tasarımcının Web sitesine gidebilir.

Video yeniden oynatým ayarlarýný deðiþtirme

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Ayarlar**'ý gösterin sonra **Microsoft MPEG-4 Video Ayrýþtırýcýsý**'ný seçin.
- 2 Resim kalitesini arttırmak için, **CPU** kaydırýcýsýný daha yüksek ayara kaydırýn. Bilgisayarýnýzýn iþletim yeteneđini fazla zorlamadýđýnýzdan emin olun.
- 3 Videonun parlaklýđýný deðiþtirmek için **Parlaklýk** kaydırýcýsýný 0'a kaydırarak parlaklýđý azaltýn veya 100'e kaydırarak arttırýn. Parlaklýk, video içeriđindeki beyaz oranýný yansýtýr.
- 4 Videonun karþýtlýđýný deðiþtirmek için, **Karþýtlýk** kaydırýcýsýný 0'a kaydırarak karþýtlýđý azaltýn veya 100'e kaydırarak arttırýn. Karþýtlýđý arttırmak videonun daha keskin görünmesine neden olur; Bununla birlikte, çerçeveler daha keskin detaylar içerir. Karþýtlýđý azaltmak videonun daha yumuşak görünmesini sağlar ancak bazı detaylar kaybolabilir.
- 5 Videonun renk doygunluđunu deðiþtirmek için, **Doygunluk** kaydırýcýsýný 0'a kaydırarak doygunluđu azaltýn veya 100'e kaydırarak arttırýn. Doygunluk artarsa renkler daha canlý olur. Azalan doygunluk videoyu gri ölçeđe yaklaþtırýr.
- 6 Videonun renk tonunu deðiþtirmek için, **Renk tonu** kaydırýcýsýný 0'a kaydırmak renk tonunu renk ölçeđinin yeþil sonuna taþýr, 100'e kaydırmak renk ölçeđinin eflatun sonuna taþýr. Renk tonunu deðiþtirmek farklı etkiler gerçekteþtirir; renk tonunu beklentilerinizden hafifçe farklı olan tonları düzeltmek için kullanýn.
- 7 Yapmak istediðiniz deðiþiklikleri gerçekteþtirdikten sonra geçerli olan video veri aktarýmýna uygulamak için **Uygula**'yı týklatýn.

Not

- Video yeniden oynatým ayarları yalnızca içerik Microsoft MPEG4 video codec ile pifirelenmiþse kullanýlabilir.

Microsoft Audio Decoder ayarlarını deđiptirme

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Ayarlar**'ı gösterin sonra **Microsoft Ses Pifre Çözücüsü**'nü seçin.
- 2 Frekans aralıđını içeriđin gereksinimlerine uygun hale getirmek için kaydırıcıları ayarlayın. Bas sesleri ayarlamak için frekans aralıđını azaltın; tiz sesleri ayarlamak için frekans aralıđını arttırın. Yukarıdaki **Spectrum** grafiđi sinyallerin göreceli kuvvetini gösterir.
- 3 Geçerli ses veri aktarımı için ayarları uygulamak amacıyla **Uygula**'yı tıklayın veya varsayılan deđerlere geri dönmek için **Sıfırla**'yı tıklayın.

Not

- Ses yeniden oynatım ayarları yalnızca içerik Window Media Audio codec ile pifrelenmişse kullanılabilir.

Windows Media yeniden oynatým ayarlarýný deðiþtirme

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Ayarlar**'ý gösterin sonra **Windows Media Kaynak Süzgeçi**'ni seçin.
- 2 Windows Media Player'ýn içeriði yeniden oynatmadan önce ara belleðe aldýðý veri miktarýný deðiþtirmek için, **Ara Bellek**'i týklatýn ve sonra ara belleðe almak istediðinizi veri miktarýný saniye cinsinden giriniz. 3 saniyelik veriyi ara belleðe almak için **Varsayılan ara belleðe alma**'yı týklatýn.
- 3 İletipim kuralý bölümünde Windows Media dosyalarýný almak için hangi iletipim kuralýný kullandýðýnýzý seçin. Ýçeriðe baðlandýðýnýzda, Windows Media Player baðlantý hata iletisi almadan önce kullanýlabilir tüm iletipim kuralları ile baðlantý kurmayı dener.
- 4 Etkinleþtirilmiþ HTTP üzerinden baðlantý kuruyorsanız, proxy sunucusu ayarlarýný el ile yapabilirsiniz. Proxy sunucusu kullanmýyorsanız, proxy sunucusu ayarları devre dýþý býrakýlabilir. Proxy sunucusu ayarlarýný bilmiyorsanız, Windows Media Player tarayýcýnýz tarafından kullanýlan proxy sunucusu ayarlarına eriþebilir.
- 5 Geçerli içeriðe deðiþiklikleri uygulamak için **Uygula**'yı týklatýn.

Not

- Windows Media Ses ayarları yalnızca Windows Media içeriði oynatýyorsanız geçerlidir.

MPEG Layer-3 Pifre Çözücüsü ayarlarını deđiptirme

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Ayarlar**'ý gösterin sonra **MPEG Layer-3 Pifre Çözücüsü**'nü seçin.
- 2 .mp3 dosyasının yeniden oynatılmasıyla ilgili istatistikleri görmek için **Ýstatistik** sekmesini týklatın.
- 3 Aşağıdaki yeniden oynatım özelliklerini deđiptirmek için **Kalite** sekmesini týklatın:
 - **Sýlýk**. Yeniden oynatılan sinyal sýklýđý yüzdesini deđiptirir, **Tam**, **Yarým** veya **Çeyrek** seçeneklerinden birini seçin.
 - **Çözünürlülük**. **16 Bit** veya **8 Bit**'i seçerek ses derinliđinin miktarını deđiptirir.
 - **Stereo Modu**. Stereo kanallarının nasıl alınacađını seçer, Tam **Stereo** veya **Downmix**.
 - **CPU Türü**. Dosyayı yeniden oynatmak için hangi bilgisayar işlemcisi türünü kullandýđını seçer, **Pentium** veya **80486**.
- 4 Geçerli ses veri akýbına ayarları uygulamak için **Uygular**'ý týklatın veya varsayılan deđerlere dönmek için **Sýfýrlar**'ý týklatın.










Not

- Bazı bilgisayarlarda .mp3 dosyalarının pifrelerini çözmek CPU oldukça bađımlýdır. Böyle bir durumda, ses yeniden oynatım kalitesi dübüktür ve bazı bölümleri atlar. Bu sekmedeki ayarları azaltarak, CPU'nuzdaki işletim yükü azaltılır ve ses yeniden oynatım kalitesi arttırılır. Bu ses yeniden oynatım ayarları yalnızca içerik MPEG Layer-3 Ses codeci ile pifrelenmişse geçerlidir.

Windows Media Player Sorun Gidericisi

Bu sorun giderici, Windows Media Player'ý kullanýrken karþýlaþacaðýnýz sorunlarý tanýmlamanýza ve çözümlenize yardým eder. Sorunu çözmek için önerilen adımlarý görmek üzere sorunu týklatmanýz yeterlidir.

Yanlýþ olan nedir?

	<u>Video alaný yepil veya parlak yepil ya da pembe bantlar veya bloklar halinde</u>
	<u>Ses çok hýzlý yürütölüyor</u>
	<u>Bir dosyayý açmaya çalyþtýðýmda yürütücü yanýt vermiyor gibi</u>
	<u>Durum çubuðunda "Yoðun Að Akýþý" veya "Alýnmýyor" bilgisi var</u>
	<u>Sýk sýk ara belleðe alma ve ayný anda kayýttan yürütme ile karþýlaþýyorum</u>
	<u>Ses duymuyorum</u>
	<u>Ses içeriðini alabiliyorum ancak video içeriðini alamýyorum</u>
	<u>Video donmuþ görünüyor ancak müzik çalyyor</u>
	<u>Belirli dosya türlerine veya konumlarýna baðlanamýyorum</u>

Bir dosyayı açmaya çalışıldığında yürütücü yanıt vermiyor gibi

Sorunuza bir çare bulmak için aşağıda listelenen nedenleri inceleyin.



Yürütücü ara belleğe alıyor olabilir



Alma kalitesi, veri iletmek için çok zayıf olabilir



Yürütücü grafik veya sıkıştırma dosyalarını, veya diğer dosyaları yüklüyor olabilir

Yürütücü ara belleğe alıyor olabilir

- 1 **Görünüm** menüsünden, **Standart**'ın seçili olduğundan emin olun.
- 2 Yürütücü penceresinin altındaki durum çubuğundaki durumu denetleyin.
- 3 Durum "Ara belleğe alınıyor" ise, yürütücü ortam dosyasının bir bölümünü belleğe alıyordur. Ara belleğe alma işlemi tamamlanana kadar bekleyin, daha sonra dosya yürütülmeye başlar.

Not

- Genellikle Windows Media Player bir ortam dosyası açarsa, kısa bir süre için ara belleğe alır ve sonra dosyayı yürütmeye başlar. Kayıttan yürütme sırasında, Windows Media Player ortam dosyasının daha sonra yürütülecek olan bölümlerini ara belleğe alır. Ara belleğe alma, ortam dosyalarının kayıttan yürütülmesinde atlamaları ve duraklamaları engeller.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın

Hayır. Başka ne yapılabilir

Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Alma kalitesi veri iletmek için çok zayıf olabilir

- 1 **Görünüm** menüsünden, **Standart**'ın seçili olduğundan emin olun.
- 2 Durum çubuğunun sol köşesinde bulunan alma durumu simgesini tıklayın.
- 3 Araç Ypucu "Yoðun Að Akýpý" veya "Alma Yok" bekinde bilgi veriyorsa, Windows Media Player, dosyayı yürütmek için yeterli veri alamıyor demektir.



Bir dosyayı yürütemeyecek kadar az veri almanın nedenlerini gözden geçirmek için burayı tıklayın

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabılır



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Yürütücü grafik veya sıkıştırma dosyalarını veya diğer dosyaları yüklüyor olabilir

- 1 **Görünüm** menüsünden, **Standart**'ın seçili olduğundan emin olun.
- 2 Yürütücü penceresinin altındaki durum çubuğunu denetleyin.
- 3 Durum, Windows Media Player'ın yüklendiğini gösteriyorsa, yükleme tamamlanana kadar beklemelisiniz.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın.



Hayır. Başka ne yapılabiliyor



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Durum çubuğunda "Yoğun Ağ Akıbbı" veya "Alınmıyor" bilgisi var

Yürütücü, dosyayı yürütmek için yeterli veri alamıyor. Sorunuza bir çare bulmak için aşağıda listelenen nedenleri tıkkatın.



Internet veya yerel alan ağındaki trafik yoğunluđu



Ağ veya sunucudaki geçici sorunlar



Bađlantı hızınız yürütmeye çalıştığınız ortam dosyasını destekleyemeyecek kadar düşük



Yanlış bant genişliđi kullanan ortam dosyası seçtiniz

Internet veya yerel alan ađnýzdaki trafik yođunluđu



Internet veya ađdaki yođun trafik ortam dosyasýnýn iletimini kesebilir. Ortam dosyasýný almayý bađka bir zaman deneyin.

Bu iřlem sorununuzu řözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Bađka ne yanlıđ olabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden bađlatmak için burayı tıklayın.

Ađ veya sunucudaki geęici sorunlar



Ađ veya sunucudaki geęici sorunlar, ortam dosyasýnýn iletimini kesebilir. Ortam dosyasýný almayý baþka bir zaman deneyin.

Bu iþlem sorununuzu özdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapıp olabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Bağlantı hızınız yürütmeye çalıştığınız ortam dosyasını destekleyemeyecek kadar düşük



Örneğin, 28.8 Kbps modem kullanıyor olabilirsiniz fakat ortam dosyası daha yüksek bağlantı hızı için tasarlanmıştır. Bunun tek çaresi daha hızlı bir modem kullanmaktır.

Diğer nedenlere de bakmak istiyor musunuz?



Evet. Diğer sorunlara göz atmak için burayı tıklayın



Hayır. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Evet. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Yanlýp bant geniþliði kullanan ortam dosyasý seçtiniz

Genellikle, Web bölgesinden bir ortam dosyasý seçtiðinizde, seçim yapabileceðiniz iki veya daha fazla modem hýz ayarý vardýr. Modeminiz için yanlýp hýz ayarý seçmiþ olabilirsiniz.

- 1 Modem hýzýnýzý denetleyin.
- 2 Web sayfasýndan uygun modem ayarýný seçerek, ortam dosyasýný yeniden açmayý deneyin.

Bu iþlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Hayýr. Baþka ne yanlýp olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden baþlatmak için burayý týklatýn.

Sýk sýk ara belleđe alma ve ayný anda kayýttan yürütme ile karþýlapýyorum

Sorunuza bir çare bulmak için aþaðýda listelenen nedenleri týklatýn.



Internet veya yerel alan ađýnýzdaki trafik yođunluđu



Ađ veya sunucudaki geçici sorunlar



Bađlantý hýzýnýz yürütmeye çalyptýđýnýz ortam dosyasýný destekleyemeyecek kadar dübük



Ara belleđe alma süresi çok kıysa



Yanlıp bant geniþliði kullanan ortam dosyasý seçtiniz

Internet veya yerel alan ađýnýzdaki trafik yođunluđu



Ortam dosyasýný yürütmeyi bađka bir zaman deneyin.

Bu iđlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı týklatýn



Hayýr. Bađka ne yanlýp olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden bađlatmak için burayı týklatýn.

Ađ veya sunucudaki geici sorunlar



Ortam dosyasýný yrtmeyi bařka bir zaman deneyin.

Bu iřlem sorununuzu zd m?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak iin burayý týklatýn



Hayýr. Bařka ne yanlýp olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden bařlatmak iin burayý týklatýn.

Bağlantı hızınız yürütmeye çalıştığınız ortam dosyasını destekleyemeyecek kadar düşük



Örneğin, 28.8 Kbps modem kullanıyor olabilirsiniz fakat ortam dosyası daha yüksek bağlantı hızı için tasarlanmış olabilir. Bunun tek çaresi daha hızlı bir modem kullanmaktır.

Diğer nedenlere de bakmak istiyor musunuz?



Evet. Diğer sorunlara göz atmak için burayı tıklayın



Hayır. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Evet. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Ara bellede alma süresi çok kısa

Ara bellede alma süresini uzatın. Ara bellede alma gerçekleştirildiğinde, Windows Media Player ortam dosyasının bir bölümünü bellekte saklar ve sonra uygun zamanda yürütür. Windows Media Player dosyayı yürütürken, ortam dosyasının diğer bölümleri biraz sonra yürütülmek üzere ara bellede alınır. Ara bellede alma süresi çok kısaysa, aralıklı ara bellede alma olur.

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Seçenekler**'i tıklayın.
- 2 **Gelişmiş** sekmesinde, **Windows Ortam**'ı ve sonra **Değiştir**'i tıklayın.
- 3 **Ara bellek**'i tıklayıp verileri ara bellede almak istediğiniz süreyi yazarak, ara bellede alma süresini arttırın (varsayılan: 3).
- 4 **Tamam**'ı iki kez tıklayın.
- 5 Sorununuz olan önceki ortam dosyasını açın.

Ýpucu

- Menü çubuğu kullanılamazsa, video alanı veya denetim çubuğunu sağ tıklayın ve sonra **Seçenekler**'i tıklayın.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabiliyor



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Yanlýp bant geniþliði kullanan ortam dosyasý seçtiniz

Genellikle, Web bölgesinden bir ortam dosyasý seçtiðinizde, seçim yapabileceðiniz iki veya daha fazla modem hýz ayarý vardýr. Modeminiz için yanlýp hýz ayarý seçmiþ olabilirsiniz.

- 1 Modem hýzýnýzý denetleyin.
- 2 Web sayfasýndan uygun modem ayarýný seçerek, ortam dosyasýný yeniden açmayý deneyin.

Bu iþlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Hayýr. Baþka ne yanlýp olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden baþlatmak için burayý týklatýn.

Ses duymuyorum

Sorunuza bir çare bulmak için aşağıda listelenen nedenleri tıkatın.



Windows Media Player ses ayarları yanlış ayarlanmıþ



Sistem ses ayarları yanlış ayarlanmıþ



Ses aygıtlarınızy kullanan diðer programlary çalıptıyrsunuz



Hoparlör ve kulaklıklarınız doðru takılmamıþ



Uygun kayıttan yürütme aygıtı seçili değil veya çoklu ortam ses ayardı uygun değil



Windows Media Player'a uygun sıkıþtırıcı yükli değil

Windows Media Player ses ayarýný denetleme

- 1 **Görünüm** menüsünden, **Standart**'ýn seçili olduðundan emin olun.
- 2 Denetim çubuðunda, **Sessiz** düðmesinin (hoparlör simgesi) üzerinde çarpý olmadýðýndan emin olun.
- 3 **Ses Denetimi** kaydırýcýsýný en düþük ses ayarýnýn üstünde bir düzeye sürükleyin veya týklatýn.

Not

- Ayrýca, sessizlik ve ses ayarlarýný denetlemek için, video alanýný veya denetim çubuðunu sað týklatýn sonra **Ses**'i týklatýn.

Bu iþlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Hayýr. Başka ne yanlýp olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayý týklatýn.

Hoparlör ve kulaklýklarýnýz dođru takýlmamýp



Hoparlör veya kulaklýklarýnýzýn dođru takýldýklarýndan, gerekli ise fiþe takýlý olduklarýndan ve açýk olduklarýndan emin olun. Bazý hoparlörler için pil gerekir.

Bu iþlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Hayýr. Bapka ne yanlýp olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden baþlatmak için burayý týklatýn.

Sistem ses ayarýnýzý denetleme

1 Görev çubuðunun uyarý alanýnda **Ses** simgesini çift týklatýn.

Bu simge görünmezse, **Baþlat** menüsünden **Çalýptýr**'ý týklatýn, **sndvol32.exe** yazýn ve sonra **Tamam**'ý týklatýn.

2 **Ses Denetimi** alanýnda, **Tümü sessiz** onay kutusunun seçili olmadýðýndan emin olun.

3 Ses denetimi kaydýrýcýsýný yukarý sürükleyin.

Bu iþlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Hayýr. Baþka ne yanlýp olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden baþlatmak için burayý týklatýn.

Uygun kayýttan yürütme ayyýty ve ses ayarlarý için sistem çoklu ortam ayarlarýnýzy denetleme

- 1 Windows **Baþlat** düðmesini týklatýn, **Ayarlar**'ýn üzerine gelin ve sonra **Denetim Masasý**'ný týklatýn.
- 2 **Çoklu ortam** simgesini çift týklatýn.
- 3 **Ses** sekmesini týklatýn.
- 4 **Kayýttan Yürüt** alanında, **Ses** kaydýrýcýsýný yukarý sürükleyin.
- 5 **Kayýttan Yürüt** alanında, uygun **Tercih edilen ayyýt** seçeneðinin seçildiðinden emin olun.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Hayýr. Başka ne yanlýp olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayý týklatýn.

Diğer programlar, ses aygıtlarınızı kullanıyor



Ses aygıtlarınızı kullanan diğer programları kapatın.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Uygun sýkýptýrcýnýn ýüklü olduðundan emin olma

- 1 Ortam dosyasý yürütülürken, önce **Dosya** menüsünü sonra **Özellikler**'i týklatýn.
- 2 **Geliþmiþ** sekmesini týklatýn.
- 3 **Kullanýmdaki sýkýptýrcýlar** kutusunda, tüm sýkýptýrcýlarýn ýüklü olduðundan emin olun. Bir sýkýptýrcý ýüklü deðilse, **Kullanýmdaki sýkýptýrcýlar** kutusundaki **Ýüklenen** sütununda **Hayýr** görüntülenecektir. Eksik olan sýkýptýrcýyý yüklemeyi denemek için, ortam dosyasýný kapatýn ve sonra yeniden açýn. Bir ortam dosyasý açýlýnýzda, Windows Media Player eksik olan sýkýptýrcýlarý karþýdan yüklemeyi ve sonra bilgisayara yüklemeyi otomatik olarak dener. Eksik sýkýptýrcýlarýn otomatik olarak yüklenmesi için, açık bir Internet baðlantýnýzýn olmasý gerekir.
- 4 Tüm sýkýptýrcýlar ýüklüyse, sýkýptýrcýnýn içeriði sizin bilgisayarýnýzda ýüklü olandan daha yeni bir sürümde oluþturulmuþ olabilir. Bu sorunun çözümü için, önce **Yardıým** menüsünü sonra **Yürütücü yükseltimi için denetle** seçeneðini týklatýn. Daha yeni bir sürümü varsa, yüklemek için **Pimdi Yükselt**'i týklatýn. Yükseltimini denetlemek ve yüklemek için, açık bir Internet baðlantýnýzýn olmasý gerekir.

Ýpucu

- Menü çubuðu yoksa, video alanýný veya denetim çubuðunu sað týklatýn ve sonra **Özellikler**'i týklatýn.

Bu iþlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Hayýr. Baþka ne yanlýp olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden baþlatmak için burayý týklatýn.

sýkýptýrýcý

Bir ortam içeriđini gönderirken sýkýptýrmak ve alýnýrken açmak için kullanýlan bir yazýlým parçasýdýr. Bir sýkýptýrýcý, içeriđin boyutunu azaltarak, ortam içeriđinin hýzlý iletilmesini sađlar. Sözcük sýkýptýrýcý/açýcýdan elde edilir.

Ses içeriđini alabiliyorum fakat video içeriđini alamıyorum

Sorunuza bir are bulmak iin aŗađıya listelenen nedenleri tıykatıyın.



Bađlantı hızınıy yürütmeye alıptıđınıy ortam dosyasını destekleyemeyecek kadar dıpık



Uygun video sıkıptıyıcısı yükli deđil



İnternet'teki trafik yođunluđu



Ađ veya sunucudaki geici sorunlar



Bozuk bir video sürücünüy var

Bađlantý hýzýnýz yürütmeye alıptýđýnýz ortam dosyasýný destekleyemeyecek kadar düþük



Yürütücü penceresinin altýnda bulunan durum ubuđundaki karþýlama kalitesi simgesini iparetleyerek karþýlama kalitesini denetleyin. Ara ipucu zayıf bir karþýlama veya yalnızca ses karþýlamasýný belirlerse, bunun nedeni bađlantýnýzın video içeriđini almak için yeterli bant geniþliđini sađlamamasý olabilir. Bant geniþliđi saniyede iletilen veri biti sayýsýdır. Örneđin, 28.8 Kbps modem kullanýyor olabilirsiniz fakat ortam dosyasý daha yüksek bađlantý hýzý için tasarlanmýp olabilir. Bunun tek aresi daha hýzlý bir modem kullanmaktır.

Diđer nedenlere de bakmak istiyor musunuz?



Evet. Diđer sorunlara gőz atmamak için burayý týklatýn



Hayýr. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Evet. Sorun gidericiyi yeniden bađlatmak için burayý týklatýn.

Uygun video sýkýptýrcýsýnýn yüklü olduðundan emin olma

- 1 Ortam dosyasý yürütülürken, önce **Dosya** menüsünü sonra **Özellikler**'i týklatýn.
- 2 **Geliþmiþ** sekmesini týklatýn.
- 3 **Kullanýmdaki sýkýptýrcýlar** kutusunda, tüm sýkýptýrcýlarýn yüklü olduðundan emin olun. Bir sýkýptýrcý yüklü deðilse, **Kullanýmdaki sýkýptýrcýlar** kutusundaki **Yüklenen** sütununda **Hayýr** görüntülenecektir. Eksik olan sýkýptýrcýyý yüklemeyi denemek için, ortam dosyasýný kapatýn ve sonra yeniden açýn. Bir ortam dosyasý açtýðýnýzda, Windows Media Player eksik olan sýkýptýrcýlarý karþýdan yüklemeyi ve sonra bilgisayara yüklemeyi otomatik olarak dener. Eksik sýkýptýrcýlarýn otomatik olarak yüklenmesi için, açık bir Internet baðlantýnýzýn olmasý gerekir.
- 4 Tüm sýkýptýrcýlar yüklüyse, sýkýptýrcýnýn içeriði sizin bilgisayarýnýzda yüklü olandan daha yeni bir sürümde oluþturulmuþ olabilir. Bu sorunun çözümü için, önce **Yardıým** menüsünü sonra **Yürütücü yükseltimi için denetle** seçeneðini týklatýn. Daha yeni bir sürümü varsa, yüklemek için **Pimdi Yükselt**'i týklatýn. Yükseltimini denetlemek ve yüklemek için, açık bir Internet baðlantýnýzýn olmasý gerekir.

Ýpucu

- Menü çubuðu kullanýlamazsa, video alaný veya denetim çubuðunu sað týklatýn ve sonra **Özellikler**'i týklatýn.

Bu iþlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Hayýr. Baþka ne yanlýp olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden baþlatmak için burayý týklatýn.

Bozuk bir video aygıtýnýz olabilir

Video içeren diðer ortam dosyalarýný yürütmeyi deneyin. Diðer ortam dosyalarýnýn video içeriðini görüntüleyebiliyorsanız, video aygıtý düzgün çalıþýyordur. Bozuk bir video sürücünüz olduðundan þüpheleniyorsanız, yeni bir video sürücüsü yükleyin.

- 1 Video kartýnýzın üreticisini bulun.
- 2 Video kartýnýzın üreticisine ait Web sayfasýna baðlanýn ve yeni bir video sürücüsü yükleyin veya güncelleştirme için üreticiye başvurun.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabiliyor



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Internet veya yerel alan ađnýzdaki trafik yođunluđu



Internet veya ađdaki yođun trafik, ortam dosyasýnýn video kýsmýnýn iletimini engelleyebilir. Ortam dosyasýný yürütmeyi bađka bir zaman deneyin.

Bu iđlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı týklatýn



Hayýr. Bađka ne yanlýp olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden bađlatmak için burayı týklatýn.

Ađ veya sunucudaki geçici sorunlar



Ađ veya sunucudaki geçici sorunlar, ortam dosyasının video kısmının iletimini engelleyebilir. Ortam dosyasını yürütmeyi başka bir zaman deneyin.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Video donmuş görünüyor fakat müzik yürütülüyor

Sorunuza bir çare bulmak için aşağıda listelenen nedenleri tıklayın.



Klip yalnızca ses olabilir



Klip, bir gösteri türü sunum veya grafik içeren yalnızca ses dosyası olabilir



Bağlantı hızınız yürütmeye çalıştığınız ortam dosyasını desteklemeyecek kadar düşük



İnternet veya yerel alan ağındaki trafik yoğunluğu



Ağ veya sunucudaki geçici sorunlar

Klip yalnızca ses dosyası olabilir

- 1 **Dosya** menüsünden, **Seçenekler**'i tıklayın.
- 2 **Ayrıntılar** sekmesini tıklayın.
- 3 **Video boyutu**, **Video yok** ise, klip yalnızca ses içerir.

Ýpucu

- Menü çubuğu yoksa, video alanı veya denetim çubuğunu sağ tıklayın ve sonra **Özellikler**'i tıklayın.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Klip, bir gösteri türü sunum veya grafik içeren yalnızca ses dosyası olabilir



Bazı çoklu ortam dosyaları gerçek video içermez fakat gösteri türü sunum veya görüntülenen grafik içeren yalnızca ses dosyası olarak tasarlanmıştır.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabiliyor

Bađlantý hýzýnýz yürütmeye alıptýđýnýz ortam dosyasýný destekleyemeyecek kadar düþük



Yürütücü penceresinin altýnda bulunan durum ubuđundaki karþýlama kalitesi simgesini iþaretleyerek karþýlama kalitesini denetleyin. Ara ipucu zayıf bir karþýlama veya yalnızca ses karþýlamasýný belirlerse, bunun nedeni bađlantýnýzın video içeriđini almak için yeterli bant geniþliđini sađlamamasý olabilir. Bant geniþliđi saniyede iletilen veri biti sayýsýdır. Örneđin, 28.8 Kbps modem kullanýyor olabilirsiniz fakat ortam dosyasý daha yüksek bađlantý hýzý için tasarlanmýþ olabilir. Bunun tek aresi daha hýzlý bir modem kullanmaktır.

Diđer nedenlere de bakmak istiyor musunuz?



Evet. Diđer sorunlara gőz atmamak için burayý týklatýn



Hayýr. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Evet. Sorun gidericiyi yeniden bađlatmak için burayý týklatýn.

Internet veya yerel alan ađnýzdaki trafik yođunluđu



Internet veya ađdaki yođun trafik, ortam dosyasýnýn video kýsmýnýn iletimini kesebilir. Ortam dosyasýný yürütmeyi bařka bir zaman deneyin.

Bu iřlem sorununuzu řözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı týklatýn



Hayır. Bařka ne yanlýp olabilir



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden bařlatmak için burayı týklatýn.

Ađ veya sunucudaki geçici sorunlar



Ađ veya sunucudaki geçici sorunlar, ortam dosyasının video kısmının iletimini kesebilir. Ortam dosyasını yürütmeyi başka bir zaman deneyin.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabılır



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Video alaný yeþil veya parlak yeþil ya da pembe bantlar veya öbekler halinde

Windows Media Player'daki ayarlarý deðiþtirmek gerekir. Bu adýmlarý gerekleþtirin:

- 1 **Görünüm** menüsünü, sonra **Seenekler**'i týklatýn.
- 2 **Kayittan Yürüt** sekmesinde **Donanim hizi** kaydiricisini sola bir birim götürün ve ortam ierigine yeniden baglanin.

Ýpucu

- Tam hiz en hizli ayar olup dosya türlerinin ogu iin önerilmektedir. Kaydiriciyi sola bir birim götürdükten sonra yürüttüğünüz dosyada halen sorun varsa, sorunun kalktigi en yüksek ayara gelene kadar kaydiriciyi sola götürmeye devam edin.

Bu ilem sorununuzu özdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak iin burayý týklatýn



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden balatmak iin burayý týklatýn.

Belirli dosya türlerine ve konumlarına bağlanamıyorum

Sorunuza bir çare bulmak için aşağıda listelenen nedenleri tıklayın.



Gelişmiş kayıttan yürütme ayarları uygun olmayabilir



Tarayıcınızla ilgili güvenlik ayarları bazı içeriklere erişiminizi engelleyebilir

Gelişmiş kayıttan yürütme ayarları uygun olmayabilir

- 1 **Görünüm** menüsünde, **Seçenekler**'i tıklayın.
- 2 **Gelişmiş** sekmesinde, **Windows Ortam**'ı ve sonra **Değiştir**'i tıklayın.
- 3 **Yönetim kuralları** ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Emin değilseniz, bilgi için ağ yöneticinize başvurun.
- 4 **Tamam**'ı iki kere tıklayın.
- 5 Daha önce açmadığınız ortam dosyasını açmaya çalışın.

Ypucu

- Menü çubuğu kullanılamazsa, video alanı veya denetim çubuğunu sağ tıklayın ve sonra **Seçenekler**'i tıklayın.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabiliyor



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Tarayýcýnýzla ilgili gvenlik ayarlarý bazý ieriklere eriþiminizi engelleyebilir



Tarayýcýnýzla ilgili gvenlik ayarlarýný deðiþtirmeniz gerekebilir. Gvenlik dzeyleri ve ayarlarý bazý ieriklere eriþiminizi sýnýrlayabilir.

Bu iþlem sorununuzu zd m?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak iin burayý týklatýn



Hayýr. Baþka ne yanlýp olabilir



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden baþlatmak iin burayý týklatýn.

Ses çok hýzlý yürütölüyor

Sorunuza bir çare bulmak için aşağıda listelenen nedenleri týklatýn.



Başka bir program ses kayýttan yürütme iþlemini kesiyor



Hatalý bir ses aygýtýnýz olabilir

Başka bir program ses kayıttan yürütme işleminizi kesiyor

Bu adımları gerçekleştirin:

- 1 **Dosya** menüsünden geçerli ortam dosyasını kapatmak için, **Kapat**'ı tıklayın.
- 2 Windows görev çubuğunun uyarı alanında, iQ uygulamasına (Qsound Labs, Inc.) ait simgeyi çift tıklayın.
- 3 iQ programından çıkın ve ortam dosyasını yeniden açın.

Bu işlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayı tıklayın



Hayır. Başka ne yapılabılır



Hayır. Sorun gidericiyi yeniden başlatmak için burayı tıklayın.

Hatalý bir ses ayyýtýnýz olabiler

Ses içeren diðer ortam dosyalaryný yürütmeyi deneyin. Diðer ortam dosyalarynýn ses içeriði iyyise, ses ayyýtý düzgün çalyýýyordur. Bozuk bir ses sürücünüz olduðundan þüpheleniyorsanız, yeni bir ses sürücüsü yükleyin.

1. Ses kartýnýzýn üreticisini bulun.
2. Ses kartýnýzýn üreticisine ait Web sayfasýna baðlanýn ve yeni bir ses sürücüsü yükleyin veya güncelleptirme için üreticiye baþvurun.

Bu iþlem sorununuzu çözdü mü?



Evet. Sorun gidericiyi kapatmak için burayý týklatýn



Hayýr. Baþka ne yanlýp olabiler



Hayýr. Sorun gidericiyi yeniden baþlatmak için burayý týklatýn.

