



Liberiamo il disco fisso

Quando il computer comincia a rallentare o a dare problemi è meglio intervenire subito. Una delle prime operazioni da compiere è verificare e liberare spazio sul disco fisso.


ELIMINIAMO I FILE INUTILI



1 Cancelliamo i file temporanei: apriamo la cartella dei file temporanei andando su **Start** e selezioniamo la voce **Esegui**. Digittiamo la scritta **%userprofile%\Impostazioni locali\Temp** e confermiamo l'operazione cliccando sul tasto **OK**.




2 Selezioniamo ora tutti i file presenti nella cartella premendo contemporaneamente i tasti **CTRL** e **5**, sul tastierino numerico. Clicchiamo con il tasto destro del mouse sulla selezione dei file, scegliamo la voce **Elimina** e **Sì** per confermare.




3 Limitiamo la cache: per limitare la dimensione della cartella dei file temporanei utilizzati da Internet Explorer andiamo su **Strumenti, Opzioni Internet, Generale, Impostazioni** e spostiamo il cursore per impostare lo spazio da destinare alla cache. Confermiamo con **OK**.




4 Liberiamoci dei cookie: per eliminare in un colpo solo i file che memorizzano i dati relativi alle nostre abitudini di navigazione, apriamo Internet Explorer e dal menu **Strumenti, Opzioni Internet, Generale** clicchiamo su **Elimina cookie** e poi su **OK**.




5 **Rimuoviamo i programmi:** clicchiamo sul menu **Start, Pannello di controllo, Installazione applicazioni** e dall'elenco che compare selezioniamo il software da cancellare e confermiamo l'operazione premendo il pulsante **Rimuovi** o **Cambia/Rimuovi**.



6 Se il programma installato non è presente nell'elenco **Installazione applicazioni**, possiamo rimuoverlo comunque. Cerchiamo nel menu **Start, Tutti i programmi**, la cartella relativa al software in oggetto. Apriamola e all'interno di questa selezioniamo la voce relativa alla disinstallazione.



7 **Rimpiccioliamo il cestino:** clicchiamo con il tasto destro del mouse sull'icona del cestino e selezioniamo la voce **Proprietà**. L'impostazione predefinita è quella massima, ossia il 10% dello spazio disponibile. Modifichiamola portando il cursore al **2%** e confermiamo con **OK**.




8 **Pulitura disco:** infine, per liberare ulteriore spazio su disco, andiamo su **Start/Programmi/Accessori/Utilità di sistema/Pulitura disco** e mettiamo la spunta su tutte le voci che vogliamo eliminare. Premiamo **Ok** e poi **Si** per avviare la procedura.

VIA I COMPONENTI INUTILI DI XP

Se dopo aver eseguito queste indicazioni riteniamo opportuno liberare ulteriore spazio su disco, possiamo prendere in considerazione la possibilità di eliminare i componenti di Windows poco utilizzati. Selezioniamo dal menu **Start** la voce **Pannello di controllo** e clicchiamo su **Installazione applicazioni**. Dalla nuova finestra che si aprirà,

selezioniamo il pulsante **Installazione componenti di Windows**, posto a sinistra lungo la barra verticale. Quelli installati nel nostro PC hanno un segno di spunta, scegliamo quelli che non ci interessano più e confermiamo l'operazione premendo il tasto **Avanti**.



I PDF dei Primi Passi di Mico

Nel CD di Mico troviamo la sezione **Primi Passi**, che contiene la raccolta, in formato PDF, di tutti i Primi Passi pubblicati sui numeri precedenti. Potremo così leggere e stampare queste pagine per avere sempre a portata di mano tutte le informazioni utili.