

--- Mediaring Talk 99

Un sistema integrato per effettuare chiamate telefoniche usando Internet. Una volta installato il programma, occorre registrarsi presso il server di Mediaring, per ottenere la necessaria abilitazione alle chiamate. La persona viene chiamata con il suo normale numero telefonico, lasciando poi che sia Mediaring Talk a negoziare la connessione Internet. Basta avviarlo e comporre dalla sua interfaccia il numero di telefono voluto. Occorre che anche la persona che chiamata sia un utente registrato di Mediaring Talk ed abbia avviato il programma in sottofondo (background), ovvero mentre sta lavorando con Windows 95/98.

La connessione avviene in questo modo: Mediaring Talk usa il modem per comporre il numero telefonico della persona con la quale si vuole parlare. Questo segnala alla copia di Mediaring Talk in possesso del ricevente il numero della persona che sta chiamando.

A questo punto, la copia di Mediaring Talk che ha ricevuto la chiamata si connette ad Internet, così come quella che ha effettuato la chiamata. Ambedue le copie di Mediaring si collegano al server Internet del produttore di Mediaring Talk. In questo modo avviene una interconnessione diretta, via Internet, ed è possibile parlare al microfono con la persona, sentendo tramite la scheda sonora il dialogo. Il costo è però ora quello di una chiamata al provider Internet, ovvero di solito a tariffa locale o comunque ridotta rispetto a quella della chiamata diretta tra le due persone (specie se in nazioni differenti o comunque in paesi molto distanti dell'Italia).

Questa versione è completa, funzionante senza limitazioni.

Per ulteriori informazioni, contattare il distributore:

Italsel Srl
Via Lugo, 1
40128 Bologna BO
Tel. 051-32.04.09
Fax. 051-32.04.49
e-mail: info@italsel.com
Web: <http://www.italsel.com>

* Requisiti di sistema

Processore Pentium 75 MHz (133 MHz raccomandato)
16 MB di ram (32 MB raccomandati)
7 MB di spazio su disco
Scheda sonora, microfono ed altoparlanti
Connessione Internet tramite provider
Modem 14.400 bps (raccomandato 28800 bps)
Sistema operativo Windows 95 o 98

* Installazione

I file di installazione del programma sono contenuti nella cartella

`\internet\mrtalk`

del cd rom di Pc Open. Cliccare sul pulsante di installazione per avviare la procedura MRTALK99.EXE contenuta in detta cartella. Al termine, avremo il nuovo gruppo <Mediaring Talk> nel menu Programmi. Al suo interno, le icone per avviare il programma e consultare la documentazione

* Disinstallazione

E' prevista una procedura automatica, da usare per ripulire correttamente il disco dai file del programma e Windows dai file e dalle icone dell'applicativo. Usare l'icona <Disinstallazione di Mediaring Talk> che accompagna il programma.