



# xWord

Copyright © Franck LEROUX 1993-97  
Tous droits réservés.

## **Index:**

[Généralités](#)

[Qu'est ce le Shareware?](#)

[Pourquoi s'enregistrer?](#)

[Quels sont les fichiers nécessaires pour démarrer?](#)

[Comment installer?](#)

# Généralités

## Menus:

**Jeu/Nouveau :** Génère aléatoirement une nouvelle grille de "Mots Mêlés" à partir d'un des thèmes associés au langage courant, soit en le choisissant au hasard <F3>, soit en le sélectionnant concrètement dans la fenêtre des thèmes <Ctrl F3>.

**Jeu/Solution :** Propose une liste des mots non trouvés et après sélection de l'un d'entre eux (par un double clic sur le mot ou par simple sélection et un clic sur le bouton Ok), coche celui ci dans la grille après l'avoir affiché 0,5 seconde en blanc afin de mieux le localiser.

**Jeu/Imprimer :** Imprime la grille générée et la liste des mots à trouver afin de jouer aussi sur papier.

**Jeu/Exporter :** Permet d'exporter le jeu courant dans un fichier de nom exported.txt contenant la grille où chacune des lettres d'une même ligne est séparée de sa voisine par un caractère de tabulation ainsi que tous les mots de la grille également séparés par une tabulation; ceci permet à xWord de proposer une exportation afin que les grilles puissent être réexploitées par d'autres logiciels de mise en page (PAO) ou autre...

**Jeu/s'Enregistrer :** Saisie du mot de passe et de votre nom à saisir en respectant minuscules et majuscules tels que vous les avez reçus.

**Jeu/Quitter :** Quitte xWord.

**Langues :** Propose un sous menu avec toutes les langues déclarées dans la section [Languages] du fichier THEMES.DAT.

**Options/Difficulté :** Permet de changer la taille de la grille, d'autoriser les mots en diagonale et de changer le mode de jeu:

Mode Débutant: Les cases vides ne sont pas remplies.

Mode Moyen: Les cases vides sont remplies aléatoirement avec des lettres de A à Z.

Mode Expert: Les cases vides sont remplies aléatoirement avec des lettres des mots à

trouver.

**Options/Fluo :** Change le type de feutre utilisé pour cocher dans la grille les mots trouvés.

## Notes:

Pour sélectionner un mot dans la grille, il suffit de cliquer sur ses deux extrémités.

Pour localiser un mot déjà trouvé, il suffit de cliquer sur ce mot dans la liste à droite de la grille, le mot s'affichera alors 0,5 seconde en blanc.

Pour ajouter une nouvelle langue, il suffit d'éditer le fichier THEMES.DAT pour incrémenter le nombre de langues indiqué par la ligne NbLanguages=N de la section [Languages] puis de rajouter une ligne du type:

LanguageN+1=<le nom de votre nouvelle langue>

Par exemple (en bleu les modifications à apporter):

[Languages]

NbLanguages=4

...

Language4=Italiano

Pour ajouter un nouveau thème dans une langue existante, il suffit d'éditer le fichier THEMES.DAT pour rajouter dans la section de la langue existante une ligne du type:

ThemeN+1=Nom du thème::Libellé du thème

où N est le nombre de thèmes déjà existants au sein de la langue, et où le libellé du thème est ce qui apparaîtra dans le menu alors que le nom du thème est l'identifiant de la nouvelle section à créer pour insérer les nouveaux mots de ce thème sur des lignes de type:

Word i=<Un mot du thème>

Par exemple (en bleu les modifications à apporter)

[Français]

NbThemes=12

...

Theme12=Cars::Quelques marques de voiture.

[English]

NbThemes=7

...

Theme7=Cars::Some cars.

[Cars]

Word1=PEUGEOT

Word2=RENAULT

...

Ceci permet de partager un même thème au sein de plusieurs langues, c'est effectivement le cas pour des marques de voiture ou en général pour le nom de personnages célèbres, etc...

## Qu'est ce le shareware?

Le principe du *SHAREWARE* signifie qu'il est possible d'essayer un logiciel avant de l'acheter.

J'accorde donc pour xWord une période d'essai de 21 jours; passé ce délai, si vous continuez à utiliser xWord parce qu'il vous plaît (J'en suis sûr!) et parce qu'il répond à votre attente alors vous êtes priés de vous [enregistrer](#) sinon vous devrez l'enlever de votre disque dur et ne plus l'utiliser.

Le concept du *SHAREWARE* est profitable pour tous car de nombreux programmeurs seront encouragés à continuer de créer de nouveaux programmes de qualité et vous pourrez ainsi essayer avant d'acheter les programmes qui vous plaisent pour une somme plus que modique...alors pour le bien de tous, supportez moi ainsi que le concept *SHAREWARE*.

De plus, si vous hésitez encore, sachez que les programmes en Français ne sont pas légion, alors voici encore un argument pour supporter le *SHAREWARE* français appelé aussi *PARTAGICIEL*.

xWord est un logiciel complètement fonctionnel et aucunement limité, il n'affiche que quelques messages vous rappelant de vous enregistrer lorsque ce n'est pas encore fait, alors profitez en!

Vous pouvez partager xWord et le copier entre tous et ceci totalement gratuitement à partir du moment que vous ne le modifiez pas et que vous laissez tous les fichiers fournis.

# Pourquoi s'enregistrer?

Le prix de la licence pour s'enregistrer à xWord n'est que de US\$15 (75FF).

Envoyez la feuille d'enregistrement (imprimer xWord.txt) et un chèque en Francs Français sur une banque française ou éventuellement un virement postal en US\$ ou toute autre monnaie à:

LEROUX Franck  
24 Rue Thieullent  
76310 SAINTE ADRESSE  
FRANCE

Vous recevrez alors un numéro d'enregistrement pour:

- Eviter les nombreux avertissements vous rappelant de vous enregistrer!
- Etre dans la légalité pour continuer à utiliser xWord au delà de la période d'évaluation et pouvoir utiliser les prochaines versions gratuitement comme simple mise à jour même en cas d'augmentation du produit.
- Profiter d'un support technique pendant un an par courrier ou par e-mail à:  
[clicsoft@geocities.com](mailto:clicsoft@geocities.com)
- Supporter le concept du *SHAREWARE* et protéger ce mode de diffusion avantageux pour tous.

C'est aussi un moyen pour moi d'évaluer combien de personnes répondent au système du [shareware](#), si je dois continuer à faire d'autres logiciels de qualité pour un prix réduit et pour savoir enfin comment xWord est connus à travers le monde entier ;-)

## Quels sont les fichiers nécessaires pour démarrer?

Les fichiers suivants se trouvant dans le répertoire RUNTIME de ce disque d'installation sont indispensables:

- VBRUN300.DLL      DLL MicroSoft Visual Basic 3.00
- THREEED.VBX      Contrôles MicroSoft Visual Basic 3.00

# Comment installer?

Cette section suppose que vous avez déjà lu [Quels sont les fichiers nécessaires pour démarrer?](#).

Si xWord vous a été diffusé avec son logiciel d'installation alors lancer SetupWit et suivez les instructions.

Sinon si vous l'avez récupéré via un BBS, le WEB ou autre, copier tous les fichiers de xWord sur votre disque dur dans le répertoire désiré (C:\xWord par exemple) puis dans le Gestionnaire de Programmes, aller à Fichiers/Nouvel Élément et taper C:\xWord\xWord.exe, où C:\xWord est le répertoire où vous venez de copier les fichiers de xWord.

Si vous avez déjà VBRUN300.DLL et THREEED.VBX dans votre répertoire WINDOWS\SYSTEM, il n'y a pas besoin de les copier à nouveau mais sinon il faut les copier depuis le répertoire RUNTIME de ce disque d'installation jusqu'au répertoire WINDOWS\SYSTEM du disque dur (où il sera possible de les partager avec de futurs programmes écrits en Visual Basic) ou dans le répertoire où s'installe xWord.

