

AutoCat™ prend en compte tous les changements dès que vous les effectuez. Il n'est pas nécessaire de redémarrer votre Macintosh ou de fermer le tableau de bord.

Si AutoCat™ ne se trouvait pas dans le dossier Tableaux de bord lorsque vous avez démarré votre Macintosh, ou si les extensions ont été désactivées (la touche [Shift] ayant été pressée pendant le démarrage), AutoCat™ est désactivé. Dans un tel cas, les boutons Marche, Arrêt, et la case à cocher Mode Archivage sont grisés.

- Vous pouvez activer ou désactiver AutoCat™ avec les boutons radios Marche et Arrêt.
- Vous pouvez activer ou désactiver les bulles d'aide directement depuis AutoCat™. Pour cela, sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher près de la petite bulle d'aide.
- Si vous souhaitez afficher l'icône d'AutoCat™ durant la séquence de démarrage, sélectionnez la case Icône au démarrage .
- Par défaut, le Dossier des disques catalogués est le Dossier Bureau de votre disque de démarrage. Vous pouvez choisir un dossier différent en cliquant dans le champ Dossier des disques catalogués. Un dialogue standard vous permet de sélectionner un dossier. Ne sélectionnez pas un dossier sur un disque vous allez éjecter ! (Ne vous inquiétez pas, si vous faites cette erreur, AutoCat™ ne fera rien lorsque vous éjecterez le disque.)
- En cliquant sur le bouton Préférences..., vous pouvez faire d'autres réglages :
 - Par défaut, si vous pressez la touche [Option] tandis que vous éjectez un disque, AutoCat™ est temporairement désactivé. Ne changez pas cette option si vous utilisez AutoCat™ avec un nombre important de disques. Si vous l'utilisez avec un nombre restreint de disques, cliquez sur l'autre bouton radio; AutoCat™ cataloguera les disques seulement lorsque la touche [Option] sera pressée. Vous pouvez choisir parmi les touches [Commande], [Option], et [Contrôle] à la place de seulement [Option].
 - Si vous souhaitez gagner un peu de place sur votre disque dur, vous pouvez empêcher AutoCat™ de créer des icônes personnalisées (c'est-à-dire des disquettes avec un petit chat).
 - Si vous souhaitez gagner du temps pendant le cataloguage, vous pouvez empêcher AutoCat™ de copier les icônes des fichiers catalogués. Si la case à cocher correspondante n'est pas sélectionnée, le Finder™ utilisera les icônes standards de fichiers et d'applications, à moins que l'application ayant créé le fichier se trouve sur votre disque dur.
 - Par défaut, AutoCat™ ne catalogue pas les disques dont le nom contient les chaînes "Installation" ou "Sans titre" (les majuscules ou minuscules n'étant pas prises en compte). Vous pouvez ajouter ou enlever des noms dans la liste. Vous pouvez taper [Commande] [A] au lieu de presser le bouton Ajouter, et [Commande] [R] au lieu de presser le bouton Enlever. la liste est standard : utilisez [Commande] pour faire une sélection multiple et [Shift] pour des sélections continues.
 - Vous pouvez souhaiter ne pas cataloguer les fichiers au-delà d'un certain niveau hiérarchique. Tapez la valeur souhaitée dans le champ correspondant. Par exemple, si vous avez tapé 2, et si un fichier se trouve dans un dossier inclus dans un dossier qui appartient lui-même à un autre dossier, le fichier ne sera pas catalogué. La valeur par défaut est 100, ce qui devrait être suffisant pour cataloguer tous les fichiers.
 - Par défaut, AutoCat™ catalogue seulement les volumes dont la capacité est inférieure à 2 Mo (i.e. les disquettes), mais vous pouvez modifier cette valeur. Cela peut être utile si vous utilisez des cartouches SyQuest™ ou des CD-ROMs par exemple.