

Casella in cui digitare la password del supervisore. Per motivi di sicurezza, i caratteri digitati vengono sostituiti da asterischi (\*).

Si consiglia di prendere nota della password del supervisore, poiché sarà necessario specificarla per poter modificare le impostazioni di Contenuto verificato.

Attiva o disattiva il sistema di classificazione corrente. È possibile attivare o disattivare il sistema di classificazione solo se si dispone dell'autorizzazione appropriata come supervisore del computer.

Elenca le categorie di classificazione del contenuto equivoco disponibili nel sistema di classificazione installato nel computer. Per impostare un sistema di classificazione per un utente, fare clic su una categoria nell'elenco. Il livello di classificazione impostato per la categoria è indicato sotto. È possibile cambiare il livello trascinando il dispositivo di scorrimento.

Elenca le categorie di classificazione del contenuto discutibile disponibili nel sistema di classificazione installato nel computer. Per impostare un sistema di classificazione per un utente, fare clic su una categoria nell'elenco. Il livello di classificazione impostato per la categoria è indicato sotto. È possibile cambiare il livello trascinando il dispositivo di scorrimento.

Classifica contenuti potenzialmente equivoci, ad esempio scene di nudo, violenza o linguaggio offensivo, che sarà possibile visualizzare nel computer in uso. Gli utenti non potranno visualizzare i contenuti a cui è associato un livello di classificazione superiore rispetto al livello specificato.

Se il dispositivo di scorrimento del livello di classificazione non è visualizzato, controllare di aver selezionato una categoria nell'elenco.

Specifica il livello di classificazione del contenuto potenzialmente discutibile, ad esempio scene di nudo, violenza o linguaggio offensivo, che sarà possibile visualizzare nel computer in uso. Gli utenti non potranno visualizzare i contenuti a cui è associato un livello di classificazione superiore rispetto al livello specificato.

Se il dispositivo di scorrimento del livello di classificazione non è visualizzato, controllare di aver selezionato una categoria nell'elenco.

Descrive i diversi livelli dei contenuti potenzialmente equivoci, ad esempio scene di nudo, violenza o linguaggio offensivo, che un utente può visualizzare in base alla classificazione specificata.  
Se non viene selezionata alcuna categoria, fornisce una descrizione del sistema di classificazione.

Descrive il livello del contenuto potenzialmente discutibile, ad esempio scene di nudo, violenza o linguaggio offensivo, che un utente può visualizzare in base alla classificazione specificata.  
Se non viene selezionata alcuna categoria, fornisce una descrizione del sistema di classificazione.

Specifica se coloro che utilizzano il computer sono autorizzati a visualizzare contenuti non classificati. Se la casella di controllo è selezionata ma l'autore della pagina Web non ha classificato la pagina utilizzando lo stesso sistema di classificazione installato nel computer, gli utenti possono accedere a contenuti equivoci. Se la casella di controllo è deselezionata, gli utenti non potranno visualizzare alcuna pagina Web priva di classificazione, indipendentemente dalla natura del contenuto della pagina.

Fare clic per visualizzare o modificare l'elenco dei sistemi di classificazione installati nel computer.

Fare clic per spostare il sistema di classificazione in basso di una riga. Se si sposta un sistema di classificazione verso il basso nell'elenco, le relative restrizioni verranno applicate dopo quelle dei sistemi di classificazione più in alto nell'elenco.

Fare clic per spostare il sistema di classificazione in alto di una riga. Se si sposta un sistema di classificazione in alto nell'elenco, le relative restrizioni verranno applicate prima di quelle dei sistemi che seguono nell'elenco.

Fare clic per visualizzare un sito Web contenente informazioni sui sistemi di classificazione e su come configurare Internet Explorer per limitare i tipi di contenuto visualizzabili.

Fare clic per visualizzare o modificare l'elenco dei sistemi di classificazione installati nel computer.

Fare clic per modificare la password del supervisore.

Casella in cui digitare la nuova password del supervisore.

**Nota** Specificare la password del supervisore rispettando la distinzione tra maiuscole e minuscole. Prima di digitare la password, assicurarsi che BLOC MAIUSC non sia attivato.

Specifica se gli utenti a conoscenza della password del supervisore possono digitarla per visualizzare le pagine Web con contenuti potenzialmente discutibili.

Se la casella di controllo è deselezionata, verrà visualizzato un messaggio che informa che non si è autorizzati né a visualizzare la pagina Web, né a digitare la password del supervisore per visualizzare la pagina.

Casella in cui digitare la password precedente. Per motivi di sicurezza verranno visualizzati asterischi (\*) al posto dei caratteri digitati.

Casella in cui digitare una nuova password. Per motivi di sicurezza verranno visualizzati asterischi (\*) al posto dei caratteri digitati.

Casella in cui digitare di nuovo la password. Se questa password è uguale a quella digitata nella casella **Nuova password**, la password verrà modificata. Per motivi di sicurezza verranno visualizzati asterischi (\*) al posto dei caratteri digitati.

Elenca i sistemi di classificazione presenti nel computer.

Fare clic per aggiungere un sistema di classificazione all'elenco.

Rimuove dall'elenco il sistema di classificazione selezionato.

Casella in cui digitare la password del supervisore. Per motivi di sicurezza verranno visualizzati asterischi (\*) al posto dei caratteri digitati.

Casella in cui digitare il nome di un'agenzia per le classificazioni.

Fare clic per visualizzare la pagina Web del provider del sistema di classificazione corrente.

Aggiunge l'indirizzo Internet (URL) all'elenco dei siti a cui sarà sempre possibile accedere, indipendentemente dal livello di classificazione del sito.

Aggiunge l'indirizzo Internet (URL) all'elenco dei siti a cui sarà sempre vietato accedere, indipendentemente dal livello di classificazione del sito. Questa funzione è utile se si desidera vietare l'accesso a un sito Web che non presenta etichette di classificazione e sul quale, quindi, le impostazioni specificate nella scheda **Avanzate** non hanno effetto.

Rimuove l'indirizzo Internet (URL) dagli elenchi dei siti Web approvati e non approvati.

Digitare l'indirizzo Internet (URL) per cui si desidera consentire o vietare sempre l'accesso, indipendentemente dal livello di classificazione del sito. Questa funzione è utile se si desidera vietare o consentire sempre l'accesso a un sito Web che non contiene etichette di classificazione e sul quale, quindi, le impostazioni specificate nella scheda **Avanzate** non hanno effetto.

Visualizza l'elenco dei siti Web per cui è sempre consentito o vietato l'accesso, indipendentemente dalle impostazioni specificate nella scheda **Avanzate**.

Consente di selezionare un file PICSRules per controllare l'accesso ai siti Web. Questi file utilizzano un sistema di classificazione sviluppato dal comitato Platform for Internet Content Selection (PICS) per filtrare i contenuti che è possibile visualizzare. Questa operazione di filtro ha effetto solo sui siti Web con etichette PICS. Questa funzione è particolarmente utile per i genitori che desiderano limitare i contenuti Internet a cui i figli possono accedere. Se si desidera impedire l'accesso a specifici siti Web che non utilizzano le etichette di classificazione, fare clic sulla scheda **Siti approvati** e quindi aggiungerli all'elenco dei siti Web non approvati.

Elenca i file PICSRules installati. Se Contenuto verificato è attivato, verrà bloccato l'accesso a tutti i siti Web con contenuti che non soddisfano i criteri impostati nei file PICSRules. Le regole vengono applicate a partire dall'alto e procedendo verso il basso. Si consiglia di impostare le regole più restrittive all'inizio, in modo da escludere immediatamente gran parte dei siti Web. In questo modo Internet Explorer impiegherà meno tempo a verificare gli elenchi di regole relativi a quei siti Web che sarebbero stati comunque bloccati. Questa operazione di filtro ha effetto solo sui siti Web con etichette PICS. Se si desidera vietare l'accesso a specifici siti Web che non utilizzano le etichette di classificazione, fare clic sulla scheda **Siti approvati** e quindi aggiungerli all'elenco dei siti Web non approvati.

Rimuove le restrizioni definite dal file PICSRules selezionato con il pulsante **Importa file PICSRules**.

### **Informazioni su Contenuto verificato**

Con Internet è possibile accedere a una quantità incredibile di informazioni, alcune delle quali potrebbero non essere adatte a tutti gli utenti. Molti, ad esempio, avvertono la necessità di impedire ai bambini l'accesso a siti Web che trattano temi violenti o a sfondo sessuale.

Grazie alla funzione Contenuto verificato di Internet Explorer è possibile definire i tipi di contenuti Internet a cui il computer può accedere. Se si attiva Contenuto verificato, sarà possibile accedere solo ai siti che rispettano o superano i criteri impostati. È comunque possibile modificare le impostazioni.

Contenuto verificato consente di:

- Controllare l'accesso alle impostazioni di Contenuto verificato. È possibile attivare Contenuto verificato e visualizzare le relative impostazioni solo specificando una password. Dal momento che tale password sarà necessaria per modificare le impostazioni di Contenuto verificato, è opportuno prenderne nota e conservarla in un luogo sicuro.
- Visualizzare e modificare le impostazioni di Contenuto verificato per le seguenti quattro aree: linguaggio, scene di nudo, sesso e violenza.
- Definire i tipi di contenuti che gli altri utenti possono visualizzare con o senza la vostra autorizzazione. È possibile ignorare le impostazioni di Contenuto verificato caso per caso.
- Creare un elenco dei siti Web il cui accesso sarà sempre vietato, indipendentemente dalla loro classificazione.
- Creare un elenco di siti Web a cui sarà sempre possibile accedere, indipendentemente dalla loro classificazione.
- Visualizzare e modificare i sistemi di classificazione e le agenzie di classificazione utilizzati.

Per impostazione predefinita, in Contenuto verificato sono attivate le impostazioni più restrittive. È comunque possibile modificare queste impostazioni in base alle proprie esigenze.

Non tutto il contenuto di Internet è classificato. Se si decide di consentire ad altri di visualizzare siti senza classificazione, tenere presente che alcuni di questi siti potrebbero contenere materiale inadeguato. D'altra parte, se non si consente la visualizzazione dei siti senza classificazione, molte pagine Web risulteranno non disponibili, indipendentemente dal contenuto.

---

{button ,AL("A\_RATING\_SETUP;A\_RATING\_OVERRIDE;A\_APPROVED\_SITES")} [Argomenti correlati](#)

### **Per attivare Contenuto verificato e impostare limiti**

- 1 In Internet Explorer scegliere **Opzioni Internet** dal menu **Strumenti**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Contenuto**.
- 3 Nella sezione **Contenuto verificato** fare clic su **Attiva**.  
Se Contenuto verificato è già stato attivato, fare clic su **Impostazioni** e quindi digitare la password del supervisore.
- 4 Selezionare dall'elenco una categoria, quindi trascinare il dispositivo di scorrimento e impostare i limiti desiderati.
- 5 Ripetere questa procedura per ogni categoria per cui si desidera impostare limiti e quindi fare clic su **OK**.
- 6 Se la password del supervisore non è ancora stata impostata, verrà chiesto di crearne una.

### **Suggerimenti**

- Si consiglia di prendere nota della password del supervisore, poiché verrà richiesta ogni volta che si vorranno modificare le impostazioni di Contenuto verificato.
- Per impedire agli altri utenti di visitare siti Web discutibili che non presentano etichette di classificazione, fare clic sulla scheda **Siti approvati** e modificare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERVIEW;A\_RATING\_OVERRIDE;A\_APPROVED\_SITES")} [Argomenti correlati](#)

### **Per consentire ad altri utenti di visualizzare siti con restrizioni o senza classificazione**

1. In Internet Explorer scegliere **Opzioni Internet** dal menu **Strumenti**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Contenuto**.
- 3 Nella sezione **Contenuto verificato** fare clic su **Attiva**.  
Se Contenuto verificato è già stato attivato, fare clic su **Impostazioni** e quindi digitare la password del supervisore.
- 4 Per consentire agli altri utenti di visualizzare siti con restrizioni, fare clic sulla scheda **Generale** e quindi selezionare la seguente casella di controllo: **Il supervisore può inserire una password per consentire la visualizzazione di siti con restrizioni**.  
Per consentire agli altri utenti di visualizzare siti senza classificazione, fare clic sulla scheda **Generale** e quindi selezionare la seguente casella di controllo: **Visualizzazione di siti senza classificazione**.
- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 Se la password del supervisore non è ancora stata impostata, verrà chiesto di crearne una.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERVIEW;A\_RATING\_SETUP;A\_APPROVED\_SITES")} [Argomenti correlati](#)

### **Per definire i siti Web per cui consentire o vietare sempre la visualizzazione**

1. In Internet Explorer scegliere **Opzioni Internet** dal menu **Strumenti**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Contenuto**.
- 3 Nella sezione **Contenuto verificato** fare clic su **Attiva**.  
Se Contenuto verificato è già stato attivato, fare clic su **Impostazioni** e quindi digitare la password del supervisore.
- 4 Fare clic sulla scheda **Siti approvati**, digitare l'indirizzo Internet (URL) di un sito Web, quindi specificare se si desidera consentire o vietare la visualizzazione di questo sito.  
Ripetere questa procedura per ogni sito Web per cui si desidera configurare l'accesso.
- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 Se la password del supervisore non è ancora stata impostata, verrà chiesto di crearne una.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERRIDE;A\_RATING\_SETUP;A\_RATING\_OVERVIEW")} [Argomenti correlati](#)

Specifica se è possibile o meno visualizzare questa pagina Web, che potrebbe contenere materiale discutibile.  
Per visualizzare la pagina è necessario conoscere la password dell'amministratore.

Per specificare il contenuto che può essere visualizzato, selezionare una delle seguenti opzioni:

Per specificare che tutto il contenuto del sito Web può essere visualizzato in qualsiasi momento, fare clic su  
**Consenti sempre la visualizzazione del sito Web.**

Per specificare che solo il contenuto di questa pagina Web può essere visualizzato in qualsiasi momento, fare clic  
su **Consenti sempre la visualizzazione della pagina Web.**

Per specificare che questo contenuto può essere visualizzato solo in questa occasione, fare clic su **Consenti  
visualizzazione solo in questa occasione.**

Descrive i possibili motivi per cui non è possibile visualizzare il sito Web.

Visualizza il promemoria inserito quando è stata creata la password. Se si dimentica la password, il promemoria può aiutare a ricordarla.

Casella in cui è possibile digitare un promemoria che potrebbe aiutare a ricordare la password. Poiché il promemoria viene visualizzato ogni volta che viene richiesta la password, è importante assicurarsi che solo gli utenti con privilegi di supervisore conoscano la risposta.

