


La Guida è disponibile per tutti gli elementi di questo gruppo. Fare clic su  nella parte superiore della finestra di dialogo, quindi sull'elemento per cui si desiderano informazioni.

Elenca gli account configurati nel computer.

Fare clic per aggiungere un nuovo account.

Fare clic per rimuovere l'account selezionato dall'elenco degli account.

Fare clic per modificare le proprietà dell'account selezionato.

Fare clic per importare un account Internet di Outlook Express.

Fare clic per esportare un account Internet di Outlook Express.

Fare clic per utilizzare l'account selezionato come account predefinito.

Specifica il nome utilizzato per fare riferimento a questo account nell'elenco degli account.

Specifica il nome descrittivo associato al proprio indirizzo di posta elettronica. Quando si invia un messaggio, questo nome viene visualizzato nel campo **Da** dei messaggi in uscita.

Specifica il proprio gruppo o la propria organizzazione.

Specifica l'indirizzo di posta elettronica che dovrà essere utilizzato per inviare posta elettronica a questo account. Tale indirizzo deve essere specificato utilizzando il formato nome@società, ad esempio prova@microsoft.com

Specifica che le risposte ai messaggi in uscita dovranno essere inviate a un indirizzo di posta elettronica diverso, che è possibile indicare qui.

È possibile, ad esempio, inviare messaggi utilizzando l'account JRS@microsoft.com e specificare che si desidera ricevere le risposte all'account JRS@msn.com.

Se non si digita alcuna informazione in questa casella, le risposte verranno inviate all'account da cui sono stati inviati i messaggi originali.

Specifica se utilizzare questo account di posta elettronica come account predefinito per l'invio di messaggi.

Specifica se utilizzare anche questo account per il controllo dei messaggi in arrivo e l'invio dei messaggi in uscita.

Specifica che durante il controllo dei messaggi in arrivo dovranno essere controllati anche i newsgroup sottoscritti dall'utente. Accanto al nome di ogni newsgroup verrà visualizzato il numero di messaggi non letti.

Specifica il server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per i messaggi in uscita. Richiedere questa informazione al provider di servizi Internet (ISP) o all'amministratore della rete locale (LAN).

Specifica il server per i messaggi in arrivo. Richiedere questa informazione al provider di servizi Internet (ISP) o all'amministratore della rete locale (LAN).

Specifica il protocollo da utilizzare per il server che gestisce la posta in arrivo.

Specifica se per accedere al server è necessario trasmettere il nome dell'account e la password oppure se l'accesso avviene tramite autenticazione della password di protezione.

Specifica che per accedere al server è necessario specificare il nome dell'account e la password.

Specifica il nome dell'account. Il nome dell'account in genere corrisponde alla parte dell'indirizzo di posta elettronica a sinistra del simbolo @.

Casella in cui digitare la password assegnata dal provider di servizi Internet. Per motivi di protezione, nella casella non verranno visualizzati i caratteri effettivamente digitati, ma un numero corrispondente di asterischi (*).

Specifica che l'accesso al server avviene tramite autenticazione della password di protezione.

Se si seleziona questa opzione, quando ci si conatterà a questo server potrà venire richiesto di eseguire la procedura di accesso.

Il nome utente e la password vengono in genere forniti dal provider di servizi Internet o dal provider di contenuti al momento della sottoscrizione dei loro servizi.

Specifica che la password immessa verrà memorizzata da Outlook Express.

Specifica che la connessione a questo server verrà eseguita tramite una rete locale (LAN).

Specifica che per poter inviare, ricevere o aggiornare messaggi è necessario connettersi manualmente al server.

Specifica che la connessione a questo server verrà effettuata tramite connessione remota, utilizzando un modem.

Vengono elencate le connessioni remote già impostate nel computer.

Vengono visualizzate le impostazioni relative alla connessione remota selezionata.

Fare clic per creare una nuova connessione remota.

Specifica se interrompere la connessione modem al termine dell'invio e della ricezione dei messaggi.

Specifica il numero della porta del server SMTP della posta in uscita con cui stabilire la connessione. Questo numero in genere è 25.

Specifica il numero della porta del server della posta in arrivo con cui stabilire la connessione. Questo numero in genere è 110 per i server POP3 e 143 per i server IMAP.

Ripristina le impostazioni predefinite dei numeri delle porte dei server.

Specifica se verrà utilizzato il protocollo di protezione SSL (Secure Sockets Layer) per la connessione a questo server.

Per sapere se questo server richiede l'utilizzo del protocollo SSL, contattare l'amministratore o il provider di servizi Internet per il server.

Specifica l'intervallo di attesa della risposta del server prima che venga interrotto il tentativo di invio o ricezione di messaggi di posta elettronica.

Se si dispone di una connessione veloce con il server, trascinare il dispositivo di scorrimento verso **Min**.

Se si dispone di una connessione lenta o se il server è spesso occupato, trascinare il dispositivo di scorrimento verso **Max** per concedere al server il tempo sufficiente per rispondere.

Specifica se verrà memorizzata nel server una copia di tutti i messaggi ricevuti. Se il provider di servizi Internet non consente di salvare i messaggi nel server, verrà visualizzata una finestra di dialogo in merito.

Se si deselecta questa casella di controllo, i messaggi in arrivo verranno eliminati dal server dopo essere stati scaricati nel computer dell'utente. I messaggi in uscita non vengono salvati nel server e verranno salvati nel computer, purché nel programma di posta elettronica sia stata specificata tale impostazione.

Specifica se i messaggi di posta elettronica rimasti nel server dovranno essere eliminati dopo il numero di giorni indicato.

Alcuni provider di servizi Internet prevedono un limite per il numero di messaggi che è possibile memorizzare nel server o addirittura non consentono di salvare messaggi nel server. Se questa casella di controllo viene deselezionata, il server potrebbe eliminare automaticamente i messaggi dopo un determinato periodo di tempo oppure quando viene superato il limite consentito.

Specifica di eliminare dal server i messaggi eliminati dalla cartella Posta eliminata nel computer in uso. Alcuni provider di servizi Internet prevedono un limite per il numero di messaggi che è possibile memorizzare nel server o addirittura non consentono di salvare messaggi nel server.

Specifica di suddividere i messaggi di grandi dimensioni in parti di dimensioni inferiori a quella indicata. Alcuni server meno recenti non sono in grado di gestire messaggi di dimensioni maggiori di 64 KB. Per garantire la corretta trasmissione e ricezione dei messaggi di grandi dimensioni, è consigliabile suddividerli in messaggi più piccoli.

Specifica se eseguire o meno la connessione automatica al server ad ogni avvio del lettore di news.

Specifica l'intervallo di attesa della risposta del server prima che venga annullato il download di newsgroup o di messaggi di newsgroup.

Se si dispone di una connessione veloce con il server, trascinare il dispositivo di scorrimento verso **Min**.

Se si dispone di una connessione lenta o se il server è spesso occupato, trascinare il dispositivo di scorrimento verso **Max** per concedere al server il tempo sufficiente per rispondere.

Se selezionata, questa impostazione ha la priorità sull'impostazione di formattazione predefinita per l'invio dei messaggi dei newsgroup.

Specifica se i messaggi dei newsgroup devono essere inviati in formato HTML o testo normale.

Specifica se includere o meno le descrizioni dei newsgroup quando si esegue il download dell'elenco dei newsgroup o dei nomi dei nuovi newsgroup da questo server. Se questo server gestisce un alto numero di newsgroup, deseleziona questa casella di controllo per ridurre il tempo necessario per il download. Non tutti i newsgroup hanno una descrizione.

Specifica il server e consente di digitare il nome del server.

Specifica il nome scelto per il servizio di elenchi in linea nella forma in cui verrà visualizzato negli elenchi del servizio stesso e della Rubrica.

Specifica il nome del server o l'indirizzo IP del servizio di elenchi in linea. Questa informazione viene fornita dal servizio di elenchi in linea.

Specifica se è necessario fornire il nome utente e la password per accedere al servizio di elenchi in linea. Questa informazione viene fornita in genere dal servizio di elenchi in linea.

Deselezionare questa casella di controllo se il servizio di elenchi in linea non richiede il nome dell'account e la password.

Specifica che l'accesso al server avviene tramite autenticazione della password di protezione.

Se si seleziona questa opzione, per connettersi al server del servizio di elenchi in linea potrebbe essere necessario eseguire la procedura di accesso.

Le informazioni sul nome utente e la password da specificare per la connessione vengono in genere forniti dal servizio di elenchi in linea.

Specifica il nome di accesso o il nome dell'account. Il nome dell'account in genere corrisponde alla parte dell'indirizzo di posta elettronica a sinistra del simbolo @.

Casella in cui digitare la password assegnata al proprio account dal servizio di elenchi in linea. Per motivi di protezione, in questa casella non verranno visualizzati i caratteri effettivi digitati, ma un numero corrispondente di asterischi (*).

Specifica se i nomi dei destinatari dei messaggi in uscita devono essere controllati in base a questo servizio di elenchi in linea per verificare la correttezza degli indirizzi di posta elettronica. Se si deselecta questa casella di controllo, sarà comunque possibile utilizzare il servizio di elenchi in linea per la ricerca dei nomi, ma i nomi dei destinatari dei messaggi in uscita non verranno verificati automaticamente nel server.

Consente di specificare per quanto tempo la Rubrica cercherà un nome nel servizio di elenchi in linea. Per modificare l'impostazione trascinare il dispositivo di scorrimento.

Casella in cui digitare il numero massimo di corrispondenze che verranno restituite quando si esegue una ricerca in questo servizio di elenchi in linea.

Casella in cui digitare la sezione principale del servizio di elenchi in linea in cui eseguire la ricerca dei nomi. È possibile specificare un paese, un'organizzazione o un altro tipo di raggruppamento.

Questa informazione viene richiesta solo da alcuni server

e viene fornita dal servizio di elenchi in linea.

Specifica il numero della porta del server del servizio di elenchi in linea con cui verrà stabilita la connessione.
Questo numero in genere è 389.

Specifica il numero della porta del server delle news con cui verrà stabilita la connessione. Questo numero in genere è 119.

Specifica che le cartelle speciali sono archiviate nel server IMAP.

Specifica la cartella in cui archiviare la posta inviata.

Specifica la cartella in archiviare le bozze.

Specifica che la ricerca di nuovi messaggi IMAP verrà effettuata in tutte le cartelle, incluse quelle nascoste.

Specifica la cassetta postale che contiene tutte le cartelle dell'utente nel server.

Se il server IMAP è un server Cyrus, le cartelle dell'utente devono essere contenute nella cartella Posta in arrivo.

Se il server IMAP è un server UNIX, in genere la posta viene archiviata in un'apposita directory nella home directory dell'utente. Ad esempio:

~nomeutente/Posta

Non terminare il percorso della cartella principale con un carattere indicante la gerarchia delle cartelle. Ad esempio, ~nomeutente/Posta è un percorso valido, mentre ~nomeutente/Posta/ non lo è.

Specifica che la connessione a Internet deve essere stabilita sempre in base al metodo selezionato.

Se, tuttavia, l'account richiede che la connessione venga stabilita tramite la rete locale (LAN, Local Area Network) o tramite una connessione remota, l'impostazione specificata in Internet Explorer verrà ignorata.

Fare clic qui impostare l'ordine in cui verrà eseguita la ricerca nei servizi di elenchi in linea per la convalida degli indirizzi di posta elettronica.

Specifica che l'ID digitale selezionato dall'utente verrà aggiunto ai messaggi in uscita.

Fare clic per selezionare l'ID digitale da utilizzare per l'invio di messaggi firmati.

Visualizza il certificato di firma utilizzato per inviare messaggi con questo account.

Visualizza il certificato di crittografia che viene inviato con i messaggi recanti la firma digitale. Il destinatario potrà utilizzare questo certificato per crittografare i messaggi indirizzati al mittente.

Fare clic per selezionare il certificato di crittografia che verrà utilizzato dai destinatari per inviare messaggi al mittente.

Specifica l'algoritmo di crittografia che verrà utilizzato dai destinatari per inviare messaggi al mittente. L'impostazione viene trasmessa con ogni messaggio inviato con firma digitale. A meno che non si utilizzino spesso computer che supportano algoritmi diversi, non è necessario modificare l'impostazione.

Fare clic per ottenere ulteriori informazioni sugli ID digitali.

Fare clic per ottenere un ID digitale da un'autorità di certificazione.

Specifica che saranno visibili solo le cartelle contrassegnate per la visualizzazione.

Specifica di utilizzare una query di ricerca più semplice con questo servizio di elenchi in linea, in modo da ottenere risultati migliori.

Specifica che in caso di problemi della connessione LAN dovrà essere utilizzato un modem per la connessione al server. Impostare la connessione tramite modem nella casella **Usa la seguente connessione remota**.

Specifica che è necessario eseguire la procedura di accesso al server della posta in uscita.

Se si seleziona questa opzione, quando ci si conatterà a questo server potrà venire richiesto di eseguire la procedura di accesso.

Il nome utente e la password vengono in genere forniti dal provider di servizi Internet o dal provider di contenuti al momento della sottoscrizione dei loro servizi.

Fare clic per modificare le impostazioni per il server della posta in uscita.

Specifica che le impostazioni per il server della posta in uscita sono uguali a quelle del server della posta in arrivo. .

