

Press International Version 1.0

PREPARATIFS

1. Particularités préalables :

Press International ne tourne pas en réseau, l'installation en local peut se faire à partir du serveur pour les stations qui ne possèdent pas de lecteur CD

2. Intervention initiale sur le serveur :

Mettre le Cédé de Press International dans le lecteur

3. Intervention initiale sur la station d'installation :

Vérifier que l'on dispose de 4 662 Koctets pour l'installation complète

INSTALLATION LOCALE SUR LES STATIONS

1. Finaliser l'installation locale :

Sous Windows 3.11 :

Déverrouiller la station de façon à pouvoir avoir accès au gestionnaire de programmes

Lancer Altaïr et se connecter au réseau

Accéder au gestionnaire de programmes (réduire la fenêtre Altaïr ou touches Alt+Tab)

Dans le menu du gestionnaire de programmes, Fichier puis Exécuter puis Parcourir

Dans la fenêtre Parcourir, choisir Lecteurs : G :

Pour Nom de Fichier, sélectionner Install.exe puis OK (2 fois)

Accepter le répertoire d'installation C:\PRESSINT

Finir l'installation

ALTGEST Logiciels en local (Fiche complète).

Nom du logiciel :	PRESSINT
Description :	Press International
Nom du partage :	
Répertoire Racine :	P:\
Batch :	C:\PRESSINT\PUBLISH.EXE
Type :	Windows 16 et 32 bits
Resp. Log. :	
Suffixe :	dtp

PARTICULARITES FINALES

1. Mise à jour de la base locale d'Altaïr :

a) Sur une station d'administration, lancer Altgest pour installer le logiciel dans la base des logiciels locaux

b) Quitter Altaïr et Altgest

c) Mettre une disquette dans le lecteur a :

d) Avec un éditeur de texte créer un fichier loc_ca.bat pour copier sur une disquette les fichiers suivants :
laltair.ldb et laltair.mdb situés dans le répertoire C:\ALTAIR\IR.SYS\BD (IR.SYS est un répertoire caché)

loc_ca.bat :

```
copy C:\ALTAIR\IR.SYS\BD\laltair.* a :
```

e) Avec un éditeur de texte créer un fichier loc_ac.bat pour copier les deux fichiers sur chaque station comportant la même base initiale que la station d'administration choisie pour les logiciels locaux et les imprimantes locales:

loc_ac.bat :

```
copy a :\laltair.* C:\ALTAIR\IR.SYS\BD
```