



Le 30/06/2004

Centre
Académique de
Ressources et de
Maintenance
Informatique

Equipements - Assistance - Maintenance



Code fichier :separateur_décimal.doc

Ajouter une clé pour forcer le séparateur décimal virgule

1. Création du paramètre :

Ouvrir l'**Outil d'administration**, menu **Stations**

Cliquer sur l'onglet **Verrouillage**

Sélectionner le profil de verrouillage **Defaut Xp** et cliquer sur l'icône **Modifier l'enregistrement**

Cliquer sur l'icône **Ajouter un paramètre**

Dans l'onglet **Général**,

Ecrire le nom du **Paramètre : Séparateur décimal virgule**

Ecrire la **Clé** de registre : (respecter la casse)

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\Decimal

Sélectionner la **Catégorie** dans laquelle apparaîtra ce nouveau paramètre :**Système**

Sélectionner le **Type de valeur** : **REG_SZ**

Cocher l'option **valeur unique**

Compléter en indiquant : ,

HARP : Outil d'administration

Paramètre de verrouillage

Général O.S.

Paramètre : Séparateur décimal virgule

Clé : HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\Decimal

Catégorie : Système

Type de valeur : REG_SZ

valeur modale (Oui / Non) valeur unique


Oui : , Unique :

Non :

Ok

Annuler

Cliquer sur l'onglet **OS**,
Sélectionner les systèmes d'exploitation supportant ce paramètre (on peut les sélectionner tous)



Cliquer sur **OK**

2. Activation du paramètre:

Ouvrir l'**Outil d'administration**, menu **Stations**

Cliquer sur l'onglet **Verrouillage**

Sélectionner un profil de verrouillage et cliquer sur l'icône **Modifier l'enregistrement**

Dans l'onglet **Système**, mettre **Séparateur décimal virgule** à Géré, Oui

Cliquer sur **OK**

Valider les changements

3. Attribution du profil de verrouillage à une station :

Ouvrir l'**Outil d'administration**, menu **Stations**

Cliquer sur l'onglet **Verrouillage**

Sélectionner un profil de verrouillage et une station

Cliquer sur **Associer**.

Remarque : déconnecter 2 fois pour appliquer le profil