

SuperDoc

PREPARATIFS

1. Particularité préalable :

Toute la documentation d'utilisation est dans le répertoire Manuels.

L'installation en réseau se fera de préférence depuis la station d'administration du CDI car sur cette station sont créées toutes les icônes indispensables à la gestion de SuperDoc et inutiles pour les autres utilisateurs.

2. Intervention initiale sur le serveur :

Créer un répertoire SUPERDOC, contenant les sous-répertoires SUP_WIN et BASES

Partager le répertoire SUPERDOC sous SUPERDOC

En Sécurité, attribuer les Permissions Contrôle Total aux administrateurs et aux responsables documentalistes sur le répertoire SUPERDOC

En Sécurité, attribuer les Permissions Lire aux autres utilisateurs du domaine appartenant aux groupes PROF et ELEVE sur le répertoire SUPERDOC.

Cocher la case remplacer les permissions des sous répertoires afin de répercuter ces permissions sur les sous répertoires.

INSTALLATION SUR LE SERVEUR

1. A partir de la station d'administration du CDI :

Se connecter au réseau en qualité d'administrateur avec lien :

H : à \\<Serveur>\SUPERDOC (H : n'est pas une obligation, mais par la suite, il faut conserver la cohérence avec la lettre choisie)

Exécuter <CD>:\SuperDoc\Install.exe

Modifier les répertoires d'installation comme suit :

H:\SUP_WIN

H:\BASES (Superdoc par défaut)

H:\SUP_WIN\PRETDATA

C:\WINDOWS\TEMP (par défaut C:\Temp)

ALTGEST Fiche complète.

Nom du logiciel :	Superdoc
Description :	Superdoc
Nom du partage :	\\<Serveur>\Superdoc
Répertoire Racine :	H:\Sup_Win
Batch :	H:\Sup_Win\Superd_f.exe
Type :	Windows 32 bits
Resp. Log. :	xxx

PARTICULARITES FINALES

Debcnx.ini :

Sur le serveur, dans le répertoire \Altair\lr_sys\Bd, ajouter la ligne suivante dans la section [Connexion] du fichier Debcnx.ini:

H := \\<Serveur>\SUPERDOC