

Microsoft Internet Explorer

Internet Explorer er et browser-program, som du kan bruge til at kigge på Internet-sider med. Det er nemt at bruge, det eneste sted, hvor du skal holde tungen lige i munden er, når du skal konfigurere programmet.

For at bruge programmet skal du have et Internet-abonnement. Sådan et består af et telefonnummer og en adgangskode samt en række tekniske oplysninger. Det er disse oplysninger, du skal bruge, når du sætter programmet op.



Sådan etablerer du forbindelse

Du kan oprette forbindelse til Internet via telefonlinjen eller via et lokalnetværk (LAN).


Hvilken metode vil du bruge til at etablere forbindelse til Internet?

Forbindelse via telefonlinjen

Forbindelse via LAN

Bemærk! Hvis du vil bruge lokalnetværket, skal dette være forbundet med Internet.

1 Når du starter programmet første gang, skal du svare på en række spørgsmål. Vælg »Forbindelse via telefonlinjen«.




Oplysninger om tjenesteudbyder

Skriv navnet på din aktuelle Internet-udbyder.

Navn på tjenesteudbyder:

Bemærk! Din tjenesteudbyder skal understøtte Point-To-Point Protocol (PPP).

2 Skriv navnet på Internetudbyderen. Det kan, som her, være CyberCity.



Telefonnummer


Skriv det telefonnummer, du ringer til for at oprette forbindelse til Internet-udbyderen.

Områdenr.: -

Landekode:

Vis terminalvinduet, når opkaldet er foretaget

3 Skriv det telefonnummer, som du har fået oplyst af Internetudbyderen.



Brugernavn og adgangskode

Skriv det brugernavn og den adgangskode, du bruger for at oprette forbindelse til Internet-udbyderen.

Brugernavn:

Adgangskode:

4 Skriv dit brugernavn og adgangskode. Husk at gemme koden et sikkert sted.



IP-adresse


Hvordan får du din IP-adresse (Internet Protocol)?

Jeg får tildelt den automatisk af Internet-udbyderen.

Brug altid følgende:

IP-adresse:

5 IP-adressen bliver som regel tildelt automatisk. Ellers må du skrive den.



DNS-serveradresse


Skriv IP-adressen (Internet Protocol) på DNS-serveren (Domain Name Service). Du kan angive en sekundær server, der skal prøves, hvis den primære server ikke er tilgængelig.

DNS-server:

Sekundær DNS-server:

Kontakt Internet-udbyderen, hvis du ikke kender DNS-serverens adresse.

6 Du skal skrive numrene på to DNS-servere, en primær og en sekundær.



Internet-post

Skriv din e-post-adresse og adressen på din Internet-post-server.

Brug Internet-post


Indstillinger

Din e-post-adresse:

Internet-post-server:

7 Skriv din e-mail-adresse og adressen på den post-server, du er tilknyttet.

Sådan surfer du på Internettet



Tilslut til CyberCity

Brugernavn: ccc19789

Adgangskode: *****

Gem adgangskode

Telefonnummer: (1033)33361333

Ringer fra: Standardadresse

Når du starter Internet Explorer, dukker der først en menu op, hvor brugernavn, telefonnummer og adgangskode er angivet. Her kan du bl.a. vælge, om du vil gemme adgangskoden, så du ikke behøver at huske den fra gang til gang. Klik på »Opkaldsegenskaber« hvis du vil redigere de indstillinger, du har lavet i opsætningen. Når du klikker på »Tilslut« ringer dit modem op til din Internetudbyder, og når der er forbindelse, starter Internet Explorer.



Internet-selvstudium - Microsoft Internet Explorer

Filer Rediger Vis Naviger Web-steder Hjælp

Tilbage Fremad Stop Opdater Startside Søg Foretruk... Udskriv Skrifttype Mail

Adresse http://www.andeby.dk/ Hyperlinks

Walt Disney's
ANDERS AND & Co.

UGE 28

Andeby

BIBLIOTEK

SEND POST

HJALP!

Dette er en reklame for Anders And & Co.
BIBLIOTEK

ANBEFALET LÆSESTOF











DISNEY-KALENDER

ARTIKLER

VIDSTE DU, AT...

Anbefalet læsestof | Disney-kalender | Vidste du, at... | Udvalgte artikler

Ved at klikke på knapperne øverst i billedet har du adgang til de vigtigste kommandoer.

-  Tilbage
Blad tilbage i web-sider, du tidligere har besøgt.
-  Fremad
Blad fremad til web-sider, du har besøgt.
-  Stop
Klik her for at stoppe overførslen af en side eller et billede.
-  Opdater
Opdater web-siden. Brug denne knap, hvis du vil hente siden igen.
-  Startside
Klik her for at gøre den aktuelle side til din opstarts-side.
-  Søg
Søg på nettet. Giver adgang til forskellige søgetjenester.
-  Foretruk...
Her kan du gemme dine yndlingsadresser.
-  Udskriv
Klik her for at sende den aktuelle web-side til printeren.
-  Skrifttype
Denne knap gør skriften på siden større eller mindre.
-  Mail
Klik her for at starte det program, hvor du modtager e-mail.