

RKCredit

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> RKCredit		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 12, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	RKCredit	1
1.1	RKCredit-Anleitung	1
1.2	Beschreibung	1
1.3	Installation	1
1.4	Bugreports/Vorschläge	2
1.5	Bestimmungen	2
1.6	RKCredit.cfg	2
1.7	RKCredit.mail	2
1.8	Ratios	3
1.9	Konfiguraion	3
1.10	History	3

Chapter 1

RKCredit

1.1 RKCredit-Anleitung

```
RKCredit 2.0 - (c) Rico Krasowski 1995  
--- FreeWare ---
```

```
~Beschreibung~~~~~  
~Installation~~~~~  
~Konfiguration~~~~~  
History  
~Lizenz~(..to~use~:-)~  
~Bugreports/Vorschläge~
```

1.2 Beschreibung

Beschreibung:

RKCredit gibt einem Uploader jedesmal erneut eine Gutschrift wenn sein File gesaugt wurde. Es kann für jedes Brett ein Ratio vergeben werden.

1.3 Installation

Installation:

RKCredit, RKCredit.cfg und RKCredit.mail in ein beliebiges Verzeichnis kopieren. Im Befehlseditor RKCredit installieren, den Kommando-Typ auf Extern setzen und den Befehl aktivieren.

1.4 Bugreports/Vorschläge

Bugreports, Vorschläge und sonstiges an:

Rico Krasowski
Grebensteiner Str. 12
34127 Kassel

E-Mail: COSYSOP@PIRATES.DINOEX.SUB.ORG

1.5 Bestimmungen

Lizenz:

RKCredit ist PublicDomain/Freeware aber das Copyright liegt bei mir.
Es darf beliebig vervielfältigt und benutzt werden, solange nichts am Programm oder dem Archiv verändert wurde.

Das komplette Nutzungsrisiko liegt beim Anwender. Ich bin nicht für Schäden verantwortlich, die aus der Nutzung bzw. der Unmöglichkeit der Nutzung dieser Software entstehen, ob direkt oder indirekt, inklusive (aber nicht beschränkt auf) Datenverlust oder Erzeugung fehlerhafter Daten.

1.6 RKCredit.cfg

Die Konfigurationsdatei RKCredit.cfg:

Diese Datei enthält die manipulierbaren Einstellungen von RKCredit.

```
----- Beispiel -----  
RATIO=1  
POST=1  
PROTOKOLL=0  
-----
```

RATIO - beschreibt den Multiplikator für die Gutschrift

POST - dieses Flag gibt an ob eine Benachrichtigung an den Uploader geschickt werden soll (1=AN/0=AUS)

PROTOKOLL - dieses Flag gibt an ob ein Protokoll angelegt werden soll (BBS:Protokolle/RKCredit.protokoll)

1.7 RKCredit.mail

Die Konfigurationsdatei RKCredit.mail:

Diese Datei enthält die Nachricht womit der Uploader informiert wird.
In diesem Text kann man Steuerzeichen einsetzen, die durch ihre Werte

ersetzt werden.

Folgende Steuerzeichen werden unterstützt:

```
$(USER)   - Name des Uploaders (also dem Empfänger dieser Mail)
$(SAUGER) - Name des Saugers
$(FILE)   - Filename
$(OLD)    - alter Freiraum (Bytes)
$(ADD)    - Gutschrift (Bytes)
$(NEW)    - neuer Freiraum (Bytes)
```

1.8 Ratios

Konfiguration der Bretterratios:

Online ein zu konfigurierendes Brett betreten und RKCredit aufrufen.
Nun wird nach dem gewünschten Ratio gefragt.

Leider ist es unter Ambos 1.x nicht möglich an die Daten des Brettes zu gelangen ohne das ein File existiert, deswegen funktioniert die Geschichte nur wenn sich auch Files in diesem Brett befinden.

1.9 Konfiguraion

Konfiguration:

```
@{ " Brettrratios " link "Ratios" }      Konfiguration der Brettrratios
@{ " RKCredit.cfg " link "RKCredit.cfg" }  Konfigurationsdatei
@{ " RKCredit.mail " link "RKCredit.mail" }  Mitteilungsdatei
```

1.10 History

History

Version 1.0 - erste öffentliche Version

Version 2.0 - Bretterratios können vergeben werden
- Nachrichten werden nicht mehr an FreeDL User geschickt