

# **BOINK! Info Tool**

## **1. Features im Überblick**

Das Programm verfügt über eine Reihe von unterschiedlichen Funktionen, die über die 8 Buttons im Haupt-Programmfenster aktiviert werden können:

- *Programmkurzbeschreibungen*
- *Allgemeine Infos*
- *'Dateimanager'*
- *Hotline-Adresse und Wählfunktion*
- *System-Infos*
- *Video-Player*
- *Online-Hilfe*

## **2. Installation**

Eine besondere Installation ist nicht erforderlich, wenn das Programm von der CD aufgerufen wird.

### **Hinweis:**

Wenn Sie an Programmeinstellungen Änderungen vornehmen wollen, müssen Sie die Datei BOINFO.INI von der CD in ihr Windows-Verzeichnis kopieren (oder dies vom Programm vornehmen lassen). Wenn das Tool die Datei im Windows-Verzeichnis findet verwendet es diese, ansonsten wird die INI-Datei benutzt, die im selben Verzeichnis wie das EXE-File (BOINFO.EXE) steht.

## **3. Konfiguration**

Die folgenden Hinweise zur Konfiguration sollen Ihnen helfen, Probleme, die bei der Verwendung des Tools auf den heterogenen Zielplattformen entstehen können, zu beheben. Grundsätzlich passt sich das BOINFO, soweit irgend möglich der Hardwareausstattung des Zielrechners an. Sollten Sie dennoch auf Schwierigkeiten stoßen, versuchen Sie die folgenden Eintragungen im Abschnitt [GLOBALS] der Datei BOINFO.INI zu ändern.

Kopieren Sie die Datei hierzu von der CD in ihr WINDOWS-Verzeichnis, und ändern Sie sie mit dem Windows-Editor:

### **PlayWav=0**

Wenn Sie diesen Parameter auf 0 setzen, schalten Sie den Zugriff auf Klangdateien ab.

### **PlayWavPrio=0**

Setzen Sie diesen Parameter auf 0, wenn zu starke Verzögerungen zwischen dem Abspielen von Klängen und dem Ausführen bestimmter Ereignissen des Programms (etwa zwischen dem Klick auf einen Button, dem zugehörigen Klang und dem gewünschten Ereignis) auftreten.

### **3dDialogs=0**

Sollte sich das Programm plötzlich mit einem "Nicht behebbaren Fehler im Anwendungsprogramm" verabschieden, versuchen Sie, diesen Parameter auf 0 zu setzen.

### **MainBackColor=12632256**

### **StatusBackgroundcolor=65280**

Wenn Ihnen die Programmfarben nicht zusagen, können Sie diese selbst ändern. Wenn Sie Einträge in den beiden obigen Parametern auf 0 setzen erscheinen die Hintergrundfarbe des Programms und der Statuszeile in Schwarz. Rufen Sie das Programm erneut auf und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die beiden Flächen. Wenn Ihnen eine Farbe zusagt, klicken Sie auf das BOINK-Logo und speichern die gefunden Einstellungen.

## **4. Bedienung**

### **4.1 Start**

Starten Sie das EXE-File im Rootverzeichnis der CD.

Nach wenigen Augenblicken (je nachdem, wie schnell Ihr CD-ROM-Laufwerk ist erscheint ein SETUP-Fenster mit einem Button am unteren Ende. Wenn Sie auf diesen Button klicken können Sie die Soundfunktion des Programms abschalten, wenn Sie keine Sounds hören wollen. Spätestens nach 10 Sekunden verschwindet das Startbild und es erscheint das Hauptmenü. Wenn Sie vor Ablauf der 10 Sekunden auf das Bild des Fensters klicken, verschwindet dieses sofort.

### **4.2 Button 1: Programmkurzbeschreibungen**

Findet das Programm im Verzeichnis, in das über die Dateifunktion gewechselt wurde eine Datei mit Programminfos, kann diese über den Button angezeigt werden

### **4.3 Button 2: Allgemeine Infos**

Karteikartenfunktion für allgemeine Infotexte. Klicken Sie auf die entsprechende Lasche der 'Karteikarte', um sie nach vorne zu holen und zu lesen.

### **4.4 Button 3: 'Dateimanager'**

Dateialog mit der Möglichkeit, Programme (\*.com, \*.exe, \*.bat, \*.pif) zu starten und Dateien über ihre aktuelle

Zuordnung zu öffnen. Wenn Sie im Dateiauswahlfenster eine Datei selektieren, erscheinen im rechten Teil des Dialoges einige Informationen zur Datei. Wenn es sich um eine Datei handelt, die entweder direkt gestartet werden kann, oder für die in 'Ihrem' Windows eine Zuordnung zu einem Programm eingerichtet wurde, können Sie die Datei mit einem Klick auf den Button, der dann das entsprechende Programmsymbol anzeigt, öffnen oder starten.

#### **4.5 Button 4: Hotline-Adresse und Wählfunktion**

Info zur Hotline und einfache Wählfunktion

#### **4.6 Button 5: System-Infos**

Konfiguration des PCs, auf dem das Programm läuft und der Windows-Installation

#### **4.7 Button 7: Videoplayer**

#### **4.7 Button 7: Hilfe**

Online-Hilfe zum Programm

#### **4.8 Button 8: Ende**

Programm beenden

#### **4.9 Ende**

Sie haben drei verschiedene Möglichkeiten das Programm zu verlassen:

1. Ein Klick auf den Exit-Button
2. Beenden über System-Menü des Programms
3. Beenden über Pop-Up-Menü des Programms