

```
*****
* Druckereinstellungsdatei für ERGO!-PRO *
* -----
* NEC_MINI.PRN *
* Passend für NEC-kompatible Drucker *
*****  

*** Druckeranpassung:  

*****  

#1 = 28,64          * Reset  

#2 = 179,196,192,195 * Graphikzeichen im IBM-Z.satz  

 * 2 = "|-`+"        * Ersatz-Graphiksymbole  

#3 = 12             * Formfeed  

#4 = 27,45,1        * Unterstreichen an  

#5 = 27,45,0        * Unterstreichen aus  

#6= 28,73,1         * IBM-Zeichensatz  

#7= 28,73,0         * Kursiv-Zeichensatz  

#8= 27,108          * Linker Rand  

#9= 27,120,1        * Schöndruck  

#10= 27,120,0       * Schöndruck aus  

 * 9= ""  

*  

#11= 27,80          * 10 CPI  

#12= 27,77          * 12 CPI  

#13= 27,103         * 15 CPI  

*  

#21= 27,52          * Italic on  

#22= 27,53          * Italic off  

#23= 27,69          * Fett an  

#24= 27,70          * Fett aus  

#25= 27,87,1        * Breit an  

#26= 27,87,0        * aus  

#27= 15              * Schmalschrift an  

#28= 18              * aus  

*  

#30=27,48            * 6 LPI  

#32=27,50            * 8 LPI  

#33=27,51,18         * 10 LPI (18/#180Inch Zeilenabst.)  

*  

#50=27,83,1          * Index-Schrift an  

#51=27,84            * Index-Schrift aus  

*  

#40= ""               * leer  

#41= 13,10            * Zeilenvorschub  

*****  

*** Layout-DEFINITIONEN :  

*****  

#PAGEWD = 7.9          * Seitenbreite (in Inch)  

#PAGEHT = 11.5          * Seitenhöhe  

#TOPLINES = 0            * Leerzeilen am Blattanfang  

#LEFTMARGIN = 20          * Linker Rand in mm  

#FORMFEED = #3           * Formfeed  

#LEFTMARG0 = #8           * Code für linken Rand (davor)  

#LEFTMARG1 = #40          * Code für linken Rand (dahinter)  

*  

#XREFINIT = #1           * Zu Beginn der Xref-Ausgabe  

#TITLE0 = #41,#51,#12,#25,#23,#27  

#TITLE1 = #26,#24,#28  

#VARTITLE0 = #41,#51,#23,#4  

#VARTITLE1 = #24,#5  

#HELPTEXT0 = #21          * vor Hilfstexten
```

```

#HELPTEXT1 = #22                                * nach Hilfstexten
#TREE0 = #6                                     * vor Baumdiagramm
#TREE1 = #7                                     * nach Baumdiagramm
#GRAPHICS = #2                                    * Graphiksymbole
*
*
* 15 CPI-Mini-Letter * Code für Hauptschrift
* CPI-Wert der Hauptschrift
* LPI-Wert der Hauptschrift
*****
*** Zeichenkonvertierung
*****
#CNV Ä,27,R,2,[                                *
#CNV Ö,27,R,2,\                                *
#CNV Ü,27,R,2,]                                *
#CNV ä,27,R,2,{                                *
#CNV ö,27,R,2,|                                *
#CNV ü,27,R,2,}                                *
#CNV ß,27,R,2,~                                *
#CNV 225,27,R,2,~                               *
#CNV ¡,27,R,2,@                                *
#CNV [,27,R,0,[                                *
#CNV \,27,R,0,\                                *
#CNV ],27,R,0,]                                *
#CNV {,27,R,0,{                                *
#CNV |,27,R,0,|                                *
#CNV },27,R,0,}                                *
#CNV ~,27,R,0,~                                *
#CNV @,27,R,0,@                                *

```