Nikon NEF プラグイン

Nikon NEF プラグインは、ニコン製のデジタルカメラで撮影した RAW（NEF）形式の写真を Adobe Photoshop で表示させるためのプラグインです。ご使用の Adobe Photoshop で RAW 形式の写真を開くと、［RAW 調整］ダイアログが表示されます。

プレビュー

［OK］ボタンをクリックすると、［RAW 調整］ダイアログで調整した RAW 形式の写真が Photoshop で表示されます。

［キャンセル］ボタンをクリックすると、写真は表示されません。

ニコン製のソフトウェアで編集した写真を表示する場合

PictureProject や Nikon Capture で編集した NEF 形式の写真を表示させようとした場合は、右のようなダイアログが表示されます。



Capture NX で編集した NEF 形式の写真は NEF プラグインでは、表示できません。

	表示されているプレビューを拡大します。		表示されているプレビューを縮小します。
	プレビューを 90 度反時計回りに回転します。		プレビューを 90 度時計回りに回転します。
機種名	撮影したカメラの機種名が表示されます。		
画像サイズ	写真のサイズ（幅×高さ）が表示されます。		
露出補正	－ 2EV ～ ＋ 2EV までの範囲で露出補正ができます。スライダーを移動するか、テキストボックスに直接、値を入力して調整します。＜撮影時設定 :＞には、撮影したときの露出補正値が表示されます。		
ホワイトバランス	RAW 形式の写真のホワイトバランスを変更します。メニューからホワイトバランスのモードを選択します。＜撮影時設定 :＞には、撮影したときのホワイトバランスが表示されます。		

モード	内容
変更なし	ホワイトバランスは変更しません。
電球	白熱電球の下での撮影に適したホワイトバランスに変更します。
蛍光灯	白色蛍光灯の下での撮影に適したホワイトバランスに変更します。
高演色蛍光灯	高演色蛍光灯下での撮影に適したホワイトバランスに変更します。
太陽光	太陽光下での撮影に適したホワイトバランスに変更します。
日陰	日陰での撮影に適したホワイトバランスに変更します。
曇天	曇りの日の撮影に適したホワイトバランスに変更します。
スピードライト	ニコン製スピードライト撮影に適したホワイトバランスに変更します。

10MP (4016 × 2616) 出力	D1X で撮影した RAW 形式の写真を［10MP（4016 × 2616 ）］で表示します（D1X で撮影した写真のみ選択できます）。

Nikon NEF プラグイン (2/2)

Nikon NEF プラグインについて

Nikon NEF プラグインを使用すると、ニコン製のデジタルカメラで撮影した RAW 形式の写真を Adobe Photoshop を使用して 8 ビットで開くことができます。16 ビットで開くためには、Nikon Capture 4（Version 4.1 以降）をご使用ください。

Nikon NEF プラグインは PictureProject をインストールする前に、Photoshop がインストールされていれば、Photoshop のプラグインフォルダに自動的にインストールされます。PictureProject をインストールする前に、Photoshop がインストールされていることをご確認ください。

Nikon NEF プラグインのファイルは、Photoshop のプラグインフォルダと PictureProject がインストールされているフォルダ（Macintosh の場合はその中の［ファイル形式］フォルダ）の二カ所にインストールされます。

- Nikon NEF Plugin LE.8Bi（Macintosh は拡張子（.8Bi）はありません。）：RAW 形式の写真用プラグイン
- Nikon YCC TIFF.8BI（Macintosh は拡張子（.8Bi）はありません。）：YCbCr-TIFF 形式の写真用プラグイン

対応している Photoshop のバージョンは以下のとおりです。

Windows : Photoshop CS, Photoshop 7.0, Photoshop 6.0, Photoshop Elements 2.0, Photoshop Elements 3.0

Macintosh : Photoshop CS, Photoshop 7.0, Photoshop Elements 2.0, Photoshop Elements 3.0

PictureProject（古いバージョンも含む）を Photoshop よりも先にインストールした場合

PictureProject（古いバージョンも含む）を Photoshop よりも先にインストールした場合は、PictureProject を**アンインストール**して、Photoshop をインストールしてから PictureProject をインストールし直してください。