

Installation d'Eval v2.0 sur l'ordinateur:

CONFIGURATION NECESSAIRE:

Pour exécuter Eval v2.0 , vous avez besoin des éléments suivants:

- * Le système d'exploitation MS-DOS v3.1 ou ultérieure.
(La version MS-DOS 5.0 ou ultérieure est recommandée).
- * Microsoft Windows version 3.1 ou ultérieure.
- * Un ordinateur personnel doté d'un microprocesseur 80286 ou ultérieur.
(Le 80386 étant conseillé).
- * 1 Mo au moins de mémoire.
- * Un disque dur.
- * Un lecteur de disquette haute densité de format 3,5 pouces (1,44 Mo)
- * Un moniteur VGA 640-480.

Matériel facultatif:

- * Mémoire supplémentaire.
- * Une souris ou un dispositif de pointage compatible.
- * Une imprimante gérée par Microsoft Windows version 3.1

Procédure d'installation:

- * Lancez Windows si ce n'est déjà fait en tapant "WIN" à la suite de l'invite "C:\>"
- * Choisissez la commande "Exécuter" du menu "Fichier" du gestionnaire de programmes.
- * Tapez "a:install" dans la zone de la ligne de commande et cliquez sur "Ok"
- * Suivez les instructions mentionnées dans les boîtes de dialogue.

Remarques:

Les fichiers d'eval sont compressés avec "compress.exe" de Microsoft. Ils peuvent être décompressés individuellement avec le programme "expand.exe" situé sur la disquette ou dans le répertoire "c:\windows".

EX: a:expand -r vbrun300.dl_ c:\windows\system

Pour savoir où doivent se trouver les fichiers, lisez le fichier "fichiers.lst".