PC Link for GSM versj. 1.0

Med Windows-programmet *PCLink* kan du laste ned ringetoner og brukerbilder for din Samsung telefon.

Innhold

Norsk

Installasjon	3
Systemkrav	3
Installere/Deinstallere PCLink-programmet	3
Koble telefonen din til PC-en	4
Starte/Avslutte PCLink-programmet	4
Brukerbilde	5
Laste ned bilder	5
Sjekke nedlastede bilder	5
Brukermelodi	6
Laste ned melodier	6
Sjekke de nedlastede melodiene	6

Installasjon

Systemkrav

- En IBM-kompatibel datamaskin med Pentium 133 MHz eller raskere prosessor
- Windows 98, Windows 2000 eller Windows XP
- Minst 32 MB RAM
- En harddisk med minst 10 MB ledig plass

• En CD-ROM-stasjon (8X eller raskere)

- En VGA med 65 536 farger (16 bit) eller høyere
- 800 X 600 eller høyere oppløsning
- Telefonkompatibel seriekabel

Installere PCLink-programmet

- 1. Sett inn CD-ROM-platen i CD-ROM-stasjonen.
- 2. Følg instruksjonene på skjermen for å starte installasjonsprogrammet eller dobbeltklikk på setup.exe-filen.
- 3. Følg instruksjonene på skjermen.

Deinstallere PCLink-programmet

- 1. Velg Start og deretter Settings.
- 2. Klikk på Control Panel.
- 3. Finn Add/Remove Programs og dobbeltklikk.
- 4. Lokaliser PCLink og klikk på tasten Remove.

Koble telefonen din til PC-en

Sjekk at telefonen er slått av før du kobler den til PC-en.

- 1. Koble serieportstøpselet på nedlastingskabelen til en ledig serieport på PC-en.
- 2. Koble den andre enden av kabelen til telefonen.
- 3. Hvis koblingen mellom din telefon og PC-en lyktes, kan du se at LCD-en på telefonen blir hvitt.

Starte/Avslutte PCLink-programmet

Hvis du vil starte PCLink-programmet, går du fram som følger.

- 1. Fra menyen Start, velg Programs.
- 2. Velg PCLink, deretter PCLink-programmet.
- 3. PCLink-programmet vil bli lastet.
- 4. LCD-en på telefonen blir hvitt.
- 5. Velg ikonet Connect. Hvis koblingen mellom telefonen og PCLink lyktes, kan du se animasjonen i PCLink-programmet. Ellers stanser animasjonen.

Hvis du vil avslutte PCLink-programmet, velg alternativet Exit i menyen File.

Brukerbilde

Du kan laste ned opptil 8 brukerbilder til telefonen din.

Laste ned bilder

- 1. Sjekk at telefonen er slått av og koblet til PC-en.
- 2. Velg alternativet Image i menyen Tools eller klikk på tasten Image.
- 3. Velg en bildefil (.jpg, .bmp) for å laste ned bildelisten. Forhåndsvisningsvinduet viser det valgte bildet.
- 4. Velg størrelse for det bildet du vil laste ned. Endre størrelsen på originalbildet ved hjelp av skyvelinjalen +/-. Endre avklippsstørrelsen ved hjelp av alternativet X/Y.
- 5. Tast inn et nytt navn for det valgte bildet i feltet Name, hvis du vil endre det.
- 6. Velg det stedet hvor du vil lagre det i feltet Location (User Image 1~ 8).
- 7. Sjekk den valgte listen før du laster ned.

Hvis du vil slette det valgte bildet, klikk på tasten Delete.

8. Klikk på tasten Download for å laste ned den valgte listen til telefonen.

Sjekke nedlastede bilder

- 1. Slå på telefonen etter at du har frakoblet kabelen fra telefonen.
- 2. Velg alternativet Personlig i menyen Display oppsett (5-4) i telefonen.
- 3. Trykk på softtasten Visning hvis du vil se de nedlastede bildene.
- 4. Du kan også se det nedlastede bildet hvis du trykker på softtasten Velg.

Brukermelodi

Du kan laste ned opptil 12 melodier til telefonen din.

Laste ned melodier

1. Sørg for at telefonen er slått av og koblet til PC-en.

- 2. Velg alternativet Melody i menyen Tools eller klikk på tasten Melody.
- 3. Velg en melodifil (.mmf) for å laste den ned i melodilisten.
- 4. Tast inn et nytt navn for den valgte melodien i feltet Name, hvis du vil endre det.
- 5. Velg det stedet hvor du vil lagre det i feltet Location (User Tone 1~12).
- 6. Sjekk den valgte listen før du laster ned. Hvis du vil slette den valgte brukertonen, klikk på tasten Delete.
- 7. Klikk på tasten Download for å laste ned den valgte listen til telefonen.

Sjekke de nedlastede melodiene

1. Slå på telefonen etter at du har frakoblet kabelen fra telefonen.
2. Velg alternativet Ringetone (4-1) i menyen Lyd i telefonen.
3. Velg den nedlastede brukertonen for å lytte til den.