



[QuickSilver](#) [ReTouch](#) [Hilfe](#) [Index](#)

Unterstützung im Umgang mit der Hilfe-Funktion erhalten Sie in |Hilfe verwenden| im [Hilfe](#)
[Menue](#).

Grundsätzliches

[Bild-Formate](#)

[Speicher & Bildschirm](#)

[Arbeiten mit ReTouch](#)

Menue Funktionen

[Datei](#)

[Bearbeiten](#)

[Ansicht](#)

[Bild](#)

[Farben](#)

[Fenster](#)

[Hilfe](#)



Speicher & Bildschirm

QuickSilver ReTouch benützt zur Darstellung der Bilder die GDI (Graphic Device Interface) Funktionen der Windows-Umgebung. Dadurch ist es den Beschränkungen dieser Programmschicht unterworfen.

Windows Speicher-Verwaltung

Eine besondere Beschränkung der Speicher-Verwaltung unter Windows 3.x (16Bit) ist auf die Prozessor-Architektur zurückzuführen: So ist es nicht möglich, mehr als 16MB **fortlaufenden** Speicher zu erhalten, obwohl möglicherweise bedeutend mehr virtueller Speicher im System zur Verfügung steht. Der Speicherbedarf von ReTouch ist stark von der Auflösung und Farbtiefe geladener Bilder abhängig. ReTouch versucht, möglichst ökonomisch mit dem vorhandenen Speicher umzugehen und redundante Datenhaltung zu vermeiden. Trotzdem kann es vorkommen, daß für eine bestimmte Bild-Operation das 16MB-Limit überschritten wird. Erst eine 32Bit 'native' Anwendung unter WinNT kann den gesamten virtuellen Speicher für hochaufgelöste Bilder (PhotoCD) ausnützen.

Bildschirm-Treiber

Alle Ausgabe-Funktionen auf den Bildschirm benutzen letztendlich den Bildschirm-Treiber. Eine mangelhafte Implementation des verwendeten Treibers kann zu weiterer Beschränkung der Darstellungs-Kapazität von ReTouch führen. Bei Bildern mit einer Auflösung von mehr als 1600x1280 kann es möglicherweise zu fehlerhafter oder fehlender Bild-Darstellung kommen (besonders in Verbindung mit der ['Zoom'-Funktion](#) und der ['In Fenster Einpassen'-Funktion](#).)

Bild-Transformation

Die Anwendung einer Bild-Operation auf ein geladenes Bild erzeugt ein neues (transformiertes) Bild. Häufig ist für eine bestimmte Bild-Operation die Echtfarb-Darstellung des Ergebnisses unumgänglich. Beispielsweise muß das Ergebnis einer Kombination von palettenindizierten Bildern zwangsläufig ein Echtfarb-Bild sein, um alle Farben der beiden Einzelbilder gleichzeitig darstellen zu können. Durch die Erhöhung der Farbtiefe kann sich der Speicherbedarf des resultierenden Bildes enorm vergrößern.

Interne Bild-Datenhaltung

Zur internen Darstellung geladener Bilder wurde das Geräteunabhängige Bitmap Format (DIB) gewählt. Ein Bild mit 256 Farben (8Bit Farbtiefe) benötigt dabei nur ein Drittel des Speicherbedarfs eines Echtfarb-Bildes. HiColor-Bilder werden wie Echtfarb-Bilder behandelt, weil das DIB-Format 16Bit Farbtiefe nicht unterstützt. Zur Darstellung von Bildern mit 24Bit Farbtiefe auf einem Monitor mit nur 256 Farben wird eine Kopie des Bildes in 8Bit Farbtiefe erzeugt, um Unzulänglichkeiten des GDI zu kompensieren.



Arbeiten mit ReTouch

QuickSilver ReTouch erlaubt das Arbeiten mit mehreren Bildern in einer Sitzung. Dabei wird jedes Bild in einem separaten Bild-Fenster oder als Symbol angezeigt. Das Arbeiten mit ReTouch beschreiben folgende Themen:

[Aktive \(Programm-\) Einstellungen](#)

[Aktives \(Bild-\) Fenster](#)

[Anzeige in unterschiedlicher Auflösung](#)

[Laden einer Bild-Datei](#)

[Speichern des aktiven Fensters als Datei](#)

[Anwendung der ReTouch-Funktionen](#)

[Markieren eines Bereiches im aktiven Bild](#)

[Das ToolBox-Fenster](#)

[Das Morphing Modul](#)

[Benutzen der Zwischenablage](#)

Aktive (Programm-) Einstellungen

Die aktiven Programm-Einstellungen wirken sich als Voreinstellungen auf viele Bearbeitungs-Funktionen von ReTouch aus. Die aktuellen Werte werden beim Verlassen des Programms in der Datei 'ReTouch.Ini' in Ihrem Windows System-Verzeichnis gespeichert.

Hinweis:

Im Haupt-Menue unter |Ansicht|Einstellungen...| gelangen Sie zum [Einstellungen Dialog](#), in dem die aktiven Einstellungen angezeigt und verändert werden können.

Aktives (Bild-) Fenster

Ein Bild-Fenster in ReTouch kann drei Zustände haben:

- Der Vollbild-Modus
In diesem Modus füllt das Fenster den gesamten Bildschirm und das ReTouch Haupt-Menue ist nur über die Tastenkürzel erreichbar.
- Darstellung als Symbol
Hier wird das Bild als kleines Symbol angezeigt. Die Anzeige ist abhängig vom sichtbaren Ausschnitt und der Einstellung 'Symbole als Bilder zeichnen' des Einstellungen Dialogs. Auf Bild-Symbole können keine Bild-Operationen angewendet werden.
- Normaler Anzeige-Modus
Im normalen Modus ist das Fenster genauso groß wie das angezeigte Bild. Sollte das Bild größer sein als die vorhandene Fenster-Fläche, werden dem Fenster automatisch Rollbalken hinzugefügt.

Bild-Fokus

Wenn mehrere Bilder im normalen Anzeige-Modus geladen sind, kann nur **eines** den Fokus besitzen (aktiv sein). Das aktive Bild ist durch eine hervorgehobene Titel-Zeile erkennbar. Zusätzlich wird im Menue |Fenster| der Bild-Name in der Fenster-Liste mit einem Häkchen markiert. Eine Bild-Operation wird immer auf das aktive Fenster angewendet. Deshalb sind viele Menue-Funktionen nicht zugänglich, wenn kein aktives Fenster vorhanden ist.

´Rückgängig machen´-Funktionalität

Die meisten Programme bieten eine ´Rückgängig machen´-Funktion im Bearbeiten Menue. Dabei wird das Original-Bild vor einer Operation im Speicher kopiert, um es später wiederherstellen zu können. ReTouch verwirklicht diese Funktionalität einfach dadurch, daß ein durch eine Operation neu erzeugtes (Bild-) Fenster exakt über das Original-Fenster plaziert wird. Um eine Operation rückgängig zu machen, braucht das neue Fenster nur geschlossen zu werden und das Original kommt wieder zum Vorschein. (Siehe auch: ´Lösche Bild der Transformations-Quelle´ im Einstellungen Dialog.)

Verschieben des Bild-Ausschnittes

Die gebräuchlichste Weise den sichtbaren Bild-Ausschnitt eines größeren Bildes zu verschieben wird mit den vertikalen und horizontalen Rollbalken ermöglicht. Ein Rollbalken besteht aus vier Elementen:

- Den beiden Pfeil-Markierungen an den Enden des Balkens
Einmaliges Anklicken des Pfeils mit der linken Maustaste bewirkt eine Verschiebung um ein Pixel in Pfeilrichtung. Durch Gedrückthalten der Maustaste wird die Verschiebung sukzessive wiederholt.
- Der Schiebeknopf
Durch Ziehen des Schiebeknopfs wird das Bild entsprechend verschoben.
- Die Laufleiste des Balkens
Durch Klicken auf die Laufleiste wird das Bild um den sichtbaren Ausschnitt verschoben. Dabei kommt es darauf an, auf welcher Seite des Schiebeknopfs die Laufleiste angeklickt wurde.

Im Gegensatz zum Rollbalken, der eine Verschiebung nur in vertikaler **oder** horizontaler Richtung erlaubt, gibt es eine andere Möglichkeit zum Verschieben in beiden Richtungen gleichzeitig. Dabei wird mit der linken Maustaste ein Punkt im Innern des Fensters angeklickt und anschließend die Maus mit gedrückter Taste aus dem Fenster herausgezogen. Die Zugrichtung ist zugleich die Richtung der gewünschten Verschiebung. Je weiter sich die Maus vom Fensterrand entfernt, desto stärker ist die entsprechende Verschiebung.

Bei sehr großen Bildern mit vergleichsweise kleinem Bild-Ausschnitt kann eine weitere Methode in Verbindung mit dem [ToolBox-Fenster](#) sehr hilfreich sein. Im Anzeige-Bereich des ToolBox-Fensters wird das gesamte Bild gestaucht dargestellt. Ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf einen gewünschten Punkt verschiebt den sichtbaren Ausschnitt des Bild-Fensters in dieses Anzeige-Gebiet.

Tastenkürzel ermöglichen den Aufruf von Menue-Funktionen durch Drücken einer speziellen Tasten-Kombination. Die einzelnen Kombinationen sind in der Menue-Struktur angegeben. Beispiel: Zum Speichern eines Fensters klickt man zuerst den Menue-Punkt |Datei| und anschließend |Speichern|. Alternativ kann auch die Tasten-Kombination 'Strg+S' betätigt werden.

Anzeige in unterschiedlicher Auflösung


Um ein aktives Fenster in unterschiedlicher Auflösung anzeigen zu können, wurden zwei Funktionen in ReTouch realisiert.

- Die Zoom Funktion
Unter |Ansicht|Zoom...| kann die Darstellung zur Anzeige eines Bildes vergrößert oder verkleinert werden. Mit der [ZoomFaktor Einstellung](#) kann die Skalierung sehr fein abgestimmt werden. Bei dieser Skalierung bleibt das Seiten-Verhältnis des Bildes erhalten (vergrößerte Pixel sind immer quadratisch).
- 'In Fenster einpassen' Funktion
Bei der Funktion |Ansicht|In Fenster einpassen| wird die Anzeige des [aktiven Bildes](#) durch Stauchen oder Dehnen an die Größe des Fenster-Rahmens angepaßt. Wird die Geometrie des Fensters geändert, dann ändert sich analog das Seiten-Verhältnis des angepaßten Bildes. Wohlgemerkt wirkt sich die Anpassung nur auf die Darstellung, nicht auf das Bild selbst aus.

Anmerkung:

Auch bei der Anzeige mit unterschiedlicher Auflösung stehen die Funktionen zum [Markieren](#), [Kombinieren](#) und [Verändern](#) des Bildes weiterhin zur Verfügung. Dies ermöglicht ein sehr genaues Anwenden der Operationen in vergrößert dargestellten Bild-Fenstern.

ToolBox-Fenster



Das ToolBox-Fenster kombiniert informative Elemente und Werkzeuge zum Verändern des aktiven Bildes.

Der Anzeige-Bereich des ToolBox-Fensters bildet das gesamte [aktive Bild](#) in einem festen Format ab. Bei sehr großen Bildern kann der Abbildungs-Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Rahmen markiert den im aktiven Fenster sichtbaren Bereich des Bildes. Das Fadenkreuz steht für den Zoom-Punkt, auf den beim Vergrößern gezoomt werden soll.

Hinweis:

Die Abbildung enthält sensitive Bereiche, die für die einzelnen Elemente des ToolBox-Fensters stehen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den gewünschten Bereich, um weiterführende Erklärungen zu erhalten.

Die Titel-Zeile des Toolbox-Fensters entspricht der Titel-Zeile des aktiven Fensters.

Farb-Informationsfeld der ToolBox

In diesem Informationsfeld werden die Komponenten-Werte der Grundfarben Rot, Grün und Blau angezeigt. Die Werte entsprechen dem Pixel, über dem sich der Mauszeiger im [aktiven Bild](#) befindet.

Siehe auch:

[ToolBox-Fenster](#)

Positions-Informationsfeld der ToolBox

In diesem Informationsfeld werden die X- und Y-Werte des Abstands vom Bild-Ursprung (linke obere Ecke) angezeigt. Die Werte entsprechen dem Pixel, über dem sich der Mauszeiger im [aktiven Bild](#) befindet.

Siehe auch:

[ToolBox-Fenster](#)

Aktuelle Zeichenfarbe

Die aktuelle Zeichenfarbe entspricht der Farbe, mit welcher ein Pixel des [aktiven Fensters](#) eingefärbt wird, wenn es mit dem [Stift-Werkzeug](#) angeklickt wird. Die Zeichenfarbe kann mit dem [Picker-Werkzeug](#) ausgewählt werden. Wenn in einem paletten-indizierten Bild gezeichnet wird, kann es vorkommen, daß die Zeichenfarbe nicht in der Farb-Palette des Bildes enthalten ist. In diesem Fall wird das Pixel mit der Paletten-Farbe eingefärbt, die der Zeichenfarbe am ähnlichsten ist.

Siehe auch:

[ToolBox-Fenster](#)

Zeige-Werkzeug



Das Zeige-Werkzeug entspricht dem Standard-Werkzeug von ReTouch. Der Maus-Zeiger der ReTouch-Fenster hat die Form eines Pfeils. Mit diesem Werkzeug können Bild-Fenster durch einen Mausklick auf das gewünschte Bild aktiviert werden und Funktionen des Haupt-Menues ausgeführt werden.

Siehe auch:

[ToolBox-Fenster](#)

Farben-Picker Werkzeug



Das Picker-Werkzeug dient zum Auswählen der [aktuellen Zeichenfarbe](#). Der Maus-Zeiger der ReTouch-Fenster hat die Form einer Pipette. Zum Auswählen einer Farbe klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Pixel eines Bild-Fensters. Wenn ´Picker nach Selektion ablegen´ in der [Einstellungen Dialog-Box](#) markiert ist, verwandelt sich das Picker-Werkzeug nach erfolgter Farb-Selektion automatisch in das [Stift-Werkzeug](#).

Siehe auch:

[ToolBox-Fenster](#)

Zeichenstift-Werkzeug



Das Zeichenstift-Werkzeug dient zum Einfärben eines Pixels mit der [aktuellen Zeichenfarbe](#). Der Maus-Zeiger der ReTouch-Fenster hat die Form einer Zeichenstifts. Zum Einfärben eines Pixels klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Pixel eines Bild-Fensters. Wenn das [aktive Bild](#) vergrößert dargestellt wird, läßt sich jedes Pixel sehr leicht und exakt verändern. Bedenken Sie aber, daß Veränderungen des Original-Bildes permanent sind und deshalb nicht zurückgenommen werden können.

Siehe auch:

[ToolBox-Fenster](#)

Filter-Cursor Werkzeug




Mit dem Filter-Cursor Werkzeug können individuelle Bereiche eines Bildes einer [Bildfilter-Operation](#) unterzogen werden. Der Maus-Zeiger der ReTouch-Fenster hat die Form eines Filter-Symbols. Es können jedoch nur Echtfarb-Bilder gefiltert werden; bei Bildern mit geringerer Farbtiefe wechselt der Maus-Zeiger nicht auf das Filter-Symbol. Sie können aber jederzeit über die Funktion |Farben|Farbtiefe erhöhen| ein Bild in ein Echtfarb-Bild umwandeln. Die Größe des zu filternden Bereichs kann im [Einstellungen Dialog](#) mit dem Feld 'Größe des Filter-Cursors' in gewissen Grenzen verändert werden.

Siehe auch:

[ToolBox-Fenster](#)

ZoomFaktor Einstellung Dialog

Der ZoomFaktor gibt den Wert der Vergrößerung (Faktor > 1) oder Verkleinerung (Faktor < 1) bei der Darstellung eines geladenen Bildes an. Mit dieser Dialog-Box können Sie den Wert des ZoomFaktors in einem weiten Bereich einstellen. Dabei kann es unter Umständen vorkommen, daß durch die Vergrößerung des ZoomFaktors das aktuelle Bild nicht oder nicht richtig dargestellt wird. Das ist auf Unzulänglichkeiten des GDI oder des Bildschirm-Treibers zurückzuführen. In diesem Fall sollten Sie kleinere Werte für den ZoomFaktor wählen.



Mit dem ZoomFaktor Rollbalken stellen sie den Wert des ZoomFaktors ein. Der Wertebereich reicht von 1/50 bis 50.




Um die Darstellung bequem auf Original-Größe (Faktor = 1) zurückzuschalten, können Sie das Markier-Feld 'Zoom normal' anklicken.



Der Schalter *OK* ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung einer Auswahl.




Der Schalter *Abbruch* storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Sie haben den *Hilfe* Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

Bildfilter Auswahl Dialog

Ein Bildfilter in ReTouch ist eine mathematische Matrix-Operation, die auf jedes Pixel des Bildes angewandt wird.



Mit diesem Kombinationsfenster kann die Art der Filter-Operation eingestellt werden. Mit dem Pfeil-Schaltknopf auf der rechten Seite sind alle in ReTouch implementierten Filter zugänglich. Folgende Filter-Typen können ausgewählt werden:

- Bild Weichzeichnen
- Bild Scharfzeichnen
- Details betonen
- Fokus betonen
- Kanten-Verstärkung
- Kanten-Anzeige
- Relief


Die aktuelle Einstellung wird auch nach Beenden des Programms beibehalten.



Der Schalter *OK* ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung einer Auswahl.



Der Schalter *Abbruch* storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Sie haben den *Hilfe* Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

Morphing Modul



Mit dem Morphing Modul ist es möglich, verblüffende Überblend-Sequenzen zu erzeugen, die als Video Clip aufgezeichnet werden. Morphing hat sich aus dem zweidimensionalen 'Entzerren' von Bildern entwickelt, wie es hauptsächlich bei der GeoKodierung zur Kartenherstellung von Luft- und Satelliten-Bildern benötigt wird. Beim Morphing wird der Übergang vom [Quellen-](#) zum [Ziel-Bild](#) durch beliebig feine Einzelschritte (sog. '[Frames](#)') sichtbar gemacht. Dabei durchlaufen beide Bilder schrittweise eine errechnete Verzerrungs-Sequenz (das sog. 'Warping'), die von Kontrollpunkt-Paaren in beiden Bildern gesteuert wird. Die gewichtete Überlagerung der 'Warp'-Sequenzen von Quellen- und Ziel-Bild ergibt die charakteristische Metamorphose des Morphing.

Wie bei Film und Werbung bietet sich zur Speicherung des Vorgangs ein Video-Format an. ReTouch verwendet das bei 'Video for Windows' von Microsoft™ eingeführte [AVI-Format](#). Die erzeugten AVI-Dateien ('Movies') können bei installiertem Video-System dann einfach vom MedienPlayer wiedergegeben werden. Eine kostenlose Runtime-Version (mit VidEdit) ist über CompuServe™ im Microsoft Multimedia-Forum als 'vfwrt.zip' erhältlich.

Hinweis:

Die Abbildung enthält sensitive Bereiche, die für die einzelnen Elemente des Morphing-Moduls stehen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den gewünschten Bereich, um weiterführende Erklärungen zu erhalten.

Erzeugung einer Morphing-Sequenz mit ReTouch:

Zuerst bestimmen Sie das [Quellen-](#) und das [Ziel-Bild](#) und laden es in ReTouch. Die am Morphing beteiligten Bilder sind [Echtfarb-Bilder](#) gleicher Größe und werden gegebenenfalls automatisch umgeformt.

Nachdem Quellen- und Ziel-Bild bekannt ist, können jetzt die Kontroll-Punkte definiert werden, die die Verzerrung steuern. Dazu wird bei den Kontroll-Punkten [Einfügen](#) ausgewählt. Mit einem Klick der linken Maustaste wird ein Kontroll-Punkt an der Maus-Position abwechselnd in Quellen- und Ziel-Bild erzeugt. Jeweils ein Punkt aus dem Quellen-Bild wird durch Verzerrung auf den entsprechenden Paar-Punkt des Ziel-Bildes abgebildet. Die Position einzelner Punkte kann durch Kontroll-Punkte [Bewegen](#) auch nachträglich verändert werden. [Löschen](#) entfernt ein Punkte-Paar aus der internen [Punkte-Liste](#). Die Punkt-Listen können mit [Speichern](#) gesichert und mit [Laden](#) wieder eingelesen werden.

Nun können Sie im Eingabe-Feld [Frames](#) die Anzahl der zu berechnenden

Zwischenschritte festlegen. Durch die Funktion [Vorschau](#) können Sie einzelne Bilder an besonders kritischen Punkten der Sequenz vorab berechnen lassen und gegebenenfalls entsprechende Kontroll-Punkte modifizieren.

Im [Morph-Einstellungen Dialog](#) können Sie zusätzliche Einstellungen zur Steuerung der Sequenz vornehmen. Mit [Rec](#) legen Sie einen AVI Datei-Namen fest und starten die Aufzeichnung. Nochmaliges Betätigen des Rec-Feldes beendet die Aufzeichnung und schließt die Video-Datei. Dadurch wird die Aufzeichnung mehrerer zusammenhängender Morph-Sequenzen in einer einzigen Video-Datei ermöglicht. Das [Morph](#)-Feld schließlich startet und beendet die Berechnung des eigentlichen Morphing-Vorgangs.

(Anmerkung: Nach einer Morph-Sequenz ist es möglich, das Quellen-Bild als Ziel-Bild auszuwählen, ohne die Kontroll-Punkte zu verlieren. Bei einer darauffolgenden Morph-Sequenz wird die erste Sequenz praktisch rückwärts berechnet, wodurch sich im ganzen eine zyklische Video-Sequenz ergibt.)

Das AVI-Format (Audio Video Interlaced) wurde von MicroSoft speziell für die Multimedia-Erweiterung von Windows spezifiziert. Dieses Format unterstützt das **verschachtelte** abspeichern des Audio- und des Video-Stromes. Dadurch wird bei der Wiedergabe ein quasi gleichzeitiges Abspielen von Bild und Ton erreicht, was eben einen 'Video-Clip' ausmacht. Die von ReTouch erzeugte AVI-Datei enthält natürlich nur die rohen Bild-Daten und empfiehlt sich zur Nachbearbeitung. Mit Programmen wie 'VidEdit' kann das Material nachvertont und komprimiert archiviert werden.

Quellen-Bild

Diese Funktion markiert ein Bild als Quellen-Bild einer Morph-Sequenz. Der Maus-Zeiger wandelt sich in den Picker-Zeiger. Wenn Sie diesen Zeiger über den Desktop bewegen, wird das darunterliegende Fenster aktiviert und in den Vordergrund gebracht. Klicken Sie dann auf das Fenster, dessen Client Bereich kopiert werden soll. Das Bild wird gegebenenfalls in ein Echtfarb-Bild umgewandelt. (**Anmerkung:** Der Vorgang wird abgebrochen, wenn sie während der Auswahl die rechte Maustaste betätigen.)

Siehe auch:

[Morphing Modul](#)

Ziel-Bild


Diese Funktion markiert das Ziel-Bild einer Morph-Sequenz. Der Maus-Zeiger wandelt sich in den Picker-Zeiger. Wenn Sie diesen Zeiger über den Desktop bewegen, wird das darunterliegende Fenster aktiviert und in den Vordergrund gebracht. Klicken Sie dann auf das Fenster, dessen Client Bereich kopiert werden soll. Das Bild wird gegebenenfalls in ein Echtfarb-Bild umgewandelt und in der Auflösung dem Quellen-Bild angepaßt.

(**Anmerkung:** Der Vorgang wird abgebrochen, wenn sie während der Auswahl die rechte Maustaste betätigen.)

Siehe auch:

[Morphing Modul](#)

Kontroll Punkte



Diese Gruppe bestimmt den Kontroll-Punkte Modus von Quellen- und Ziel-Bild.

- Wenn 'Ignorieren' markiert ist (Voreinstellung), werden Maus-Klicks auf diesen Fenstern nicht beachtet.
- Mit 'Einfügen' werden Paare neuer Kontroll-Punkte abwechselnd in Quellen- und Ziel-Bild erzeugt. Die Funktion arbeitet auch in [vergrößerter Ansicht](#). Positionieren Sie den Maus-Zeiger auf dem gewünschten 'Pixel' und klicken Sie mit der linken Maustaste.
- Mit 'Bewegen' können einzelne Kontroll-Punkte verschoben werden. Markieren Sie den zu bewegenden Punkt durch Positionieren mit dem Maus-Zeiger und bestätigen Sie die Auswahl durch einen Klick mit der linken Maustaste. Anschließend klicken Sie auf das 'Pixel', zu dem der Punkt verschoben werden soll.
- Im Modus 'Löschen' können Kontroll-Punkt Paare entfernt werden. Markieren Sie dazu das zu löschende Punkte Paar durch Positionieren mit dem Maus-Zeiger und bestätigen Sie die Auswahl durch Klicken der linken Maustaste.

Siehe auch:

[Morphing Modul](#)

Kontroll Punkte laden



Mit dieser Funktion kann eine vollständige Liste von Kontroll-Punkt Paaren geladen werden. Im [Dateiauswahl Dialog](#) wählen Sie eine vorher gesicherte Kontroll-Punkt Liste. Die Punkte werden geladen und ersetzen die bisherigen. (**Anmerkung:** Die neuen Punkte können mit den [Kontroll-Punkte](#) Funktionen weiter bearbeitet werden.)

Siehe auch:

[Morphing Modul](#)

Kontroll Punkte speichern



Mit dieser Funktion kann die aktuelle Liste von Kontroll-Punkt Paaren gesichert werden. Im [Dateiauswahl Dialog](#) geben Sie einen Datei-Namen für die Kontroll-Punkt Liste ein und wählen den Schalter **OK**.

Siehe auch:

[Morphing Modul](#)

Frames




Dieses Eingabe-Feld legt die Anzahl der zu berechnenden Einzelbilder (Frames) fest. ReTouch schreibt unkomprimierte Echfarb-Bilder in die bei der Aufzeichnung benannte AVI Datei und gibt als Abspiel-Rate 25 Frames/sec. vor. Dadurch bestimmt die Anzahl auch die zeitliche Dauer der Morph-Sequenz.

Siehe auch:

[Morphing Modul](#)

Vorschau



In dieses Eingabe-Feld geben Sie die Nummer des [Frames](#) ein, den sie in der Vorschau sehen möchten.



Dieser Schalter startet die Berechnung der Vorschau.


Siehe auch:

[Morphing Modul](#)

Morph-Einstellungen Dialog



Mit diesem Dialog werden zusätzliche Parameter der Morph-Sequenz gesteuert.




Das erste Markierfeld bestimmt, ob die Verzerrung an den Abtast-Punkten interpoliert wird. Wenn das zweite Feld markiert wird, wendet ReTouch vor dem Speichern den gewählten Bild-Filter auf die Frames an.

(**Hinweis:** Die Abbildung enthält sensitive Bereiche, die auf Maus-Klick weitere Erklärungen liefern.)



Diese Gruppe steuert den Farbübergang vom Quellen- zum Ziel-Bild. Im ersten Fall wird die Farbe kontinuierlich (linear) überblendet. Im zweiten Fall konzentriert sich der Farb-Übergang stärker auf den Mittelbereich der Sequenz (linear, aber steiler).



Hier legen Sie fest, ob nur die Verzerrung des Quellen-Bildes berechnet werden soll (nur Warpen), oder ob die Verzerrung von Quellen- und Ziel-Bild einander überblendet werden (Normales Morphing).



Der Schalter **OK** ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung einer Auswahl.



Der Schalter **Abbruch** storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Sie haben den **Hilfe** Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

Rec

Dieses Feld startet und stoppt die AVI Video-Aufzeichnung. Ein Häkchen markiert den aktuellen Aufnahme-Status. (**Anmerkung:** Bevor Sie mit anderen Programmen auf die Video-Datei zugreifen können, müssen Sie erst die Aufzeichnung beenden, damit die noch offene Datei geschlossen werden kann.)

Siehe auch:

[Morphing Modul](#)

Morph

Dieses Feld startet und beendet die Berechnung des Morphing. Ein Häkchen markiert den aktuellen Berechnungs-Status.

Siehe auch:

[Morphing Modul](#)

Bild-Filter anwenden

Mit diesem Markierfeld wird ReTouch veranlaßt, auf ein fertig berechnetes Einzelbild einen Bildfilter anzuwenden. Als Filter wird derjenige benutzt, welcher beim Start der Morph-Sequenz im [Bildfilter Dialog](#) ausgewählt wurde. Dadurch können Sie beispielsweise den Verlust an Bildschärfe beim Interpolieren durch den ´Details betonen´-Filter kompensieren.

Speichern des aktiven Fensters

Um ein Bild zu Speichern gehen Sie folgendermaßen vor:

- Vom ReTouch Haupt-Menue wählen Sie |Datei|.
- Danach wählen Sie |Speichern...| vom PullDown-Menue.
Das Bild im [aktiven Fenster](#) wird mit dem gleichen [Bild-Format](#) und unter dem Namen des Ausgangs-Bildes gespeichert. Ist das aktive Bild durch eine Bild-Operation oder durch Einfügen aus der [Zwischenablage](#) entstanden (d.h. es gibt keine Bild-Datei), dann verzweigt das Kommando zu |Speichern unter...|
- Oder Sie wählen |Speichern unter...| vom PullDown-Menue.
Mit diesem Kommando können Sie ein Bild unter einem neuen Namen und mit dem von Ihnen gewählten Bild-Format als Datei abspeichern. In der [Dateiauswahl Dialog-Box](#) wird ein zur Farbtiefe passendes Bild-Format vorgeschlagen.
- In der [Datei-Liste](#) werden alle Dateien angezeigt, die der Einstellung der Gruppe Datei-Erweiterung im gegenwärtigen Verzeichnis entsprechen. Sie können im [Eingabe-Feld](#) die Anzeige-Maske ändern oder einen Datei-Namen eingeben.
- Durch Anklicken der Auswahl-Knöpfe der Gruppe [Datei-Erweiterung](#) stellen Sie das gewünschte Bild-Format ein.
- Sie können zu einem anderen Verzeichnis oder Laufwerk wechseln, indem Sie in der [Verzeichnis-Liste](#) auf das entsprechende Verzeichnis oder Laufwerk doppelklicken.

Anmerkung:

Wenn das gewählte Bild-Format die Farbtiefe des Bildes nicht unterstützt, kann es bei der Farb-Reduktion zu Verlust von Farb-Information kommen. Speziell beim [JPG-Format](#) (bei dem abhängig vom Qualitäts-Faktor immer Informations-Verlust auftritt) sollten Sie das gespeicherte Bild nochmals zur Begutachtung laden.

Anwendung der ReTouch Funktionen

Die Anwendung der ReTouch Funktionen erlaubt es Ihnen, Bilder durch verschiedene Bild-Operationen zu verändern.

Sie können

- ein Bild und den Inhalt der Zwischenablage kombinieren,
- ein Bild mit unterschiedlicher Auflösung anzeigen,
- die Größe eines Bildes verändern,
- ein Bild in 90°-Schritten drehen,
- ein Bild in einem beliebigen Winkel rotieren,
- einen Filter auf das Bild anwenden,
- die Farbtiefe eines Bildes erhöhen oder reduzieren,
- eine Gamma-Korrektur auf das Bild anwenden,
- Farbe, Helligkeit und Kontrast wie am Fernseher einstellen,
- die Gewichtung der einzelnen Farbkomponenten verändern,
- speziell den Kontrast auch gesondert einstellen,
- zusätzliche Farb-Informationen und -Transformationen erhalten,
- mit |Ansicht|Einfangen| beliebige Schnappschüsse von der Windows-Oberfläche erzeugen,
- einzelne Pixel mit der aktuellen Zeichenfarbe einfärben,
- ein quadratisches Gebiet einem Bild-Filter unterziehen.

Anmerkung:

Als Ergebnis der Bild-Operationen erhalten Sie meist ein Echtfarb-Bild. Bei Bildschirmen mit nur 256 darstellbaren Farben ist es problematisch, die Wirkung solcher Operationen abzuschätzen, weil die Darstellung nur ungenau dem Original entspricht. Es wird daher empfohlen, mindestens im HiColor-Modus zu arbeiten.

Markieren eines Bereiches im aktiven Bild

ReTouch unterstützt zwei unterschiedliche Varianten zur Markierung von Bild-Bereichen.

- Rechteck: Diese Markierung hat immer die Form eines Rechtecks.
- Polygon: Diese Markierung kann frei definiert werden und hat die Form eines Polygonzuges.

Welche Methode zur Anwendung kommen soll, können Sie unter |Markierung|Rechteck| oder |Markierung|Polygon| im [Bearbeiten Menue](#) einstellen.

Zum Markieren eines rechteckigen Bereiches gehen Sie folgendermaßen vor:

- Stellen Sie gegebenenfalls |Markierung|Rechteck| ein. (Der Menue Eintrag lautet dann 'Polygon'.)
- Wählen Sie den Bild-Ausschnitt des [aktiven Fensters](#), in dem der Startpunkt der Markierung liegen soll.
- Doppelklicken Sie mit der linken Maus-Taste auf den Anzeige-Bereich des Bildes, in dem Sie einen Bereich markieren wollen. Der Maus-Zeiger wandelt sich dabei in ein Markier-Fadenkreuz welches auf das zu markierende Bild beschränkt ist.
- Klicken Sie mit der linken Maus-Taste auf den Startpunkt der Markierung und halten Sie die Maus-Taste weiterhin gedrückt.
- Ziehen Sie mit gedrückter Maus-Taste den Markierungs-Rahmen auf die gewünschte Größe. Wenn Rollbalken vorhanden sind und der Markierungs-Rahmen den Bildrand erreicht, wird der Anzeige-Bereich durch die Maus-Bewegung automatisch verschoben.
- Wenn Sie die linke Maus-Taste loslassen, wird der Markiervorgang abgeschlossen.

Zum Markieren eines polygonalen Bereiches gehen Sie folgendermaßen vor:

- Stellen Sie gegebenenfalls |Markierung|Polygon| ein. (Der Menue Eintrag lautet dann 'Rechteck'.)



Wählen Sie den Bild-Ausschnitt des [aktiven Fensters](#), in dem der Startpunkt der Markierung liegen soll.

- Doppelklicken Sie mit der linken Maus-Taste auf den Anzeige-Bereich des Bildes, in dem Sie einen Bereich markieren wollen. Der Maus-Zeiger wandelt sich dabei in einen Markier-Kreis welcher auf das zu markierende Bild beschränkt ist.
- Klicken Sie mit der linken Maus-Taste kurz auf den Startpunkt der Markierung. Es erscheint eine Linie von diesem Punkt zur Mitte des Markier-Kreises. Bewegen Sie mit der Maus den Markier-Kreis auf den nächsten Stützpunkt des gewünschten Polygonzuges und klicken diesen mit der linken Maus-Taste ebenfalls an. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis alle Stützpunkte (bis auf den letzten) gesetzt sind. Wenn Rollbalken vorhanden sind und der Markier-Kreis den Bildrand erreicht, wird der Anzeige-Bereich durch die Maus-Bewegung automatisch verschoben.
- Um den Polygonzug zu schließen und den Markier-Vorgang zu beenden, doppelklicken Sie mit der linken Maus-Taste auf den letzten Stützpunkt.

Hinweis:

Wollen Sie den Markier-Vorgang abbrechen, drücken Sie die rechte Maus-Taste. Wenn das gesamte Bild markiert ist, dann ist der Markierungs-Rahmen nicht sichtbar. Bei neuen Fenstern ist dies die Voreinstellung und das gesamte Bild ist markiert.

Arbeiten mit der Zwischenablage

Die Zwischenablage ist ein temporärer Speicherplatz, der zur Aufnahme von Daten in unterschiedlichen Formaten dient. Die Funktion der Zwischenablage ermöglicht dadurch den Datenaustausch auch mit anderen Programmen. Für das Arbeiten mit ReTouch sind vor allem die beiden Bild-Formate 'DIB' und 'DDB' interessant. Das DIB-Format (Geräteunabhängige Bitmap) unterstützt alle Farbtiefen und beinhaltet die gesamte Bild-Information eines Bildes. ReTouch verwendet deshalb dieses Format, wenn es mit der Zwischenablage zusammenarbeitet. Ältere Windows-Programme (wie etwa Paintbrush) benutzen das DDB-Format (Geräteabhängige Bitmap). Bei diesem Format liegt ein Bild immer in der Farbtiefe der Bildschirm-Darstellung plus einer optionalen Farb-Palette vor. Das hat den Nachteil, daß bei Bildern mit höherer Farbtiefe als in der Bildschirm-Darstellung Farb-Information verloren geht und bei Bildern mit geringerer Farbtiefe Arbeitsspeicher verschwendet wird. Aus diesem Grund wird das DDB-Format von ReTouch nur beim Lesen aus der Zwischenablage unterstützt. Der aktuelle Inhalt der Zwischenablage kann mit der Zwischenablage-Anwendung von Windows eingesehen werden.

Mit der Zwischenablage stellt ReTouch folgende Austausch-Möglichkeiten zur Verfügung:

[Kopieren eines Bildes \(bzw. des markierten Bereichs\) in die Zwischenablage](#)

[Einfügen eines Bildes aus der Zwischenablage als neues Bild](#)

[Einfügen eines Bildes aus der Zwischenablage in das aktive Bild \(Kombination\)](#)

Kopieren eines Bildes in die Zwischenablage

Mit der Funktion |Bearbeiten|Kopieren| wird der [markierte Bereich](#) des [aktiven Bildes](#) in die [Zwischenablage](#) kopiert. (Bei einer Polygon-Markierung wird ein die Markierung rechteckförmig umschließender Bildbereich und die Stützpunkte des Polygonzuges kopiert.)

Anmerkung:

Sie können sich den Inhalt der Zwischenablage mit der Zwischenablage-Anwendung von Windows anzeigen lassen.

Einfügen eines Bildes aus der Zwischenablage als neues Bild

Mit der Funktion |Bearbeiten|Einfügen| wird der Bild-Inhalt der [Zwischenablage](#) in ein neues Bild-Fenster geladen. Dazu darf die Einstellung 'Zwischenablage in aktives Fenster einfügen' des [Einfüge Optionen Dialogs](#) nicht markiert sein.

Anmerkung:

Das neue Bild hat die gleiche Farbtiefe wie das Bild aus der Zwischenablage.

Kombination zweier Bilder

QuickSilver ReTouch ermöglicht es Ihnen, ein Bild aus der [Zwischenablage](#) mit dem [aktiven Bild](#) zu kombinieren. Bei der Bild-Kombination werden die Farb-Informationen des Ausgangs-Bildes mit der des Zwischenablage-Bildes durch eine Verknüpfungs-Vorschrift miteinander kombiniert. Die verschiedenen Kombinations-Möglichkeiten stellen Sie im [Einfüge Optionen Dialog](#) ein.

Anmerkung:

Das Ergebnis einer Kombination zweier Bilder ist immer ein Echtfarb-Bild.

Die ReTouch Script Makros

Mit der Script Sprache können Sie ReTouch Funktionen auf eine Auswahl von Bild-Dateien anwenden. Die Script Makros erstellen und bearbeiten Sie mit einem Text-Editor und speichern diese anschließend mit der Erweiterung '.MAK'.

Sprachreferenz:

QS.ReTouch Script:

Diese Zeichenfolge muß eine Script-Datei einleiten, um sie als von ReTouch interpretierbar zu kennzeichnen.

Selection = "c:\reto25*.bmp"

Die **Selection Anweisung** selektiert eine Datei-Auswahl zur Bearbeitung (im Beispiel alle Bitmap-Dateien des Verzeichnisses c:\reto25).

while (Selection)

```
...
  Makro-Befehle
...
  Selection.Next
```

endwhile

Die vorläufige einzige Schleife der Script Sprache. Sie arbeitet alle Makro-Befehle für jede Datei ab, die mit der **Selection Anweisung** ausgewählt wurden. Beachten Sie die letzte Anweisung in der Schleife, die pro Durchlauf auf die jeweils nächste Datei verweist.

Load()

Das Load Makro lädt die aktuelle Datei einer vorhergehenden **Selection Anweisung** in ReTouch.

Save([Verzeichnis], [Format])

Speichert das **aktuelle Bild** entweder im angegebenen Verzeichnis, oder wenn nicht angegeben, im Verzeichnis des in der **Selection Anweisung** ursprünglich geladenen Bildes. Beachten Sie jedoch, daß die Original-Datei beim Speichern auf das ursprüngliche Verzeichnis mit dem ursprünglichen Format ohne Warnung überschrieben wird! Der zweite Parameter gibt das gewünschte Bild-Format an. Wenn kein Format angegeben wurde, wählt ReTouch selbständig ein speichergünstiges Format. Gültige Format-Werte sind:

- [BMP](#)
- [GIF](#)
- [HIC](#)
- [TGA](#)
- [TIF](#)
- [JPG](#)

Close()

Damit sich bei der Abarbeitung eines Scriptes keine bearbeiteten Bild-Fenster ansammeln, kann das aktuelle Bild mit diesem Makro geschlossen werden.

Size(Breite, Höhe, [Interpolation])

Dieses Makro reskaliert das aktuelle Bild auf die durch Breite und Höhe vorgegebenen Werte. Interpolation wird angewendet, wenn dieser Parameter den Wert 1 annimmt.

Rotate(Winkel, [Interpolation])

Dieses Makro rotiert das aktuelle Bild um den vorgegebenen Winkel. Der Winkel wird in

englischer Punkt-Notation angegeben und bezieht sich auf den mathematischen Drehsinn (gegen den Uhrzeiger). Interpolation wird angewendet, wenn dieser Parameter den Wert 1 annimmt.

RSpecial(Typ)

Dieses Makro wendet einen speziellen Rotations-Typ auf das aktuelle Bild an, wobei folgende Werte zulässig sind:

RIGHT - Rotation in 90° Schritten im Uhrzeigersinn.
LEFT - Rotation in 90° Schritten gegen den Uhrzeigersinn.
FLIP - Spiegelung um die horizontale Achse.
MIRROR - Spiegelung um die vertikale Achse.

Filter(Typ)

Dieses Makro wendet einen der folgenden digitalen Filter-Typen auf das aktuelle Bild an:

SOFTEN - Bild Weichzeichnen.
SHARPEN - Bild Scharfzeichnen.
DETAIL - Details betonen.
FOCUS - Fokus betonen.
EDGEEnhance - Kanten-Verstärkung.
EDGEDetect - Kanten-Anzeige.
EMBOSS- Relief.

Gamma(Wert, [RGB])

Dieses Makro wendet auf das aktuelle Bild eine Gamma-Korrektur an. Dabei entspricht Wert dem Gamma-Wert und RGB bezeichnet die Farb-Komponente(n), die an der Korrektur teilnehmen (Siehe auch [Gamma Korrektur Dialog](#)). Um eine Komponente ein- bzw. auszuschalten, geben Sie den Anfangs-Buchstaben gefolgt von einer 1 bzw. einer 0 an (R1G0B0 = nur Rot-Kanal). Die Voreinstellung ist 'alle Komponenten', also R1G1B1.

ColorTV(Farbe, Kontrast, Helligkeit)

Analog zum [Farb-Fernseher Dialog](#) stellt dieses Makro gleichzeitig Farbe, Kontrast und Helligkeit des aktuellen Bildes ein. Der zulässige Werte-Bereich beträgt bei allen drei Parametern -100..+100.

AdjustRGB(Rot, Grün, Blau)

Dieses Makro stellt den Anteil der Farb-Komponenten Rot, Grün und Blau am aktuellen Bild ein. Der zulässige Werte-Bereich beträgt bei allen drei Parametern -100..+100.

Contrast(Oben, Mitte, Unten, [SRGB])

Dieses Makro stellt den Kontrast des aktuellen Bildes wie im [Kontrast Korrektur Dialog](#) ein. Das S-Bit des optionalen Parameters gibt an, ob der Kontrast gedehnt (S1) oder gestaucht (S0) werden soll. Um eine Farb-Komponente ein- bzw. auszuschalten, geben Sie den Anfangs-Buchstaben gefolgt von einer 1 bzw. einer 0 an (R1G0B0 = nur Rot-Kanal). Die Voreinstellung ist 'alle Komponenten gedehnt', also S1R1G1B1.

Expand()

Mit diesem Makro wird der Kontrast des aktuellen Bildes auf das verlustlose Maximum des möglichen Wertebereichs gedehnt.

GrayScale()

Dieses Makro erzeugt ein Graustufen-Bild des aktuellen Bildes.

Negative()

Dieses Makro erzeugt ein Negativ-Bild des aktuellen Bildes.

ColDepth(Farbtiefe)

Mit diesem Makro läßt sich die Farbtiefe des aktuellen Bildes einstellen. Folgende Werte sind zulässig:


MonoChrome	- Schwarz/Weiß	(1Bit)
LowColor	- 16 Farben	(4Bit)
NormColor	- 256 Farben	(8Bit)
HighColor	- 32k Farben	(16Bit)
TrueColor	- 16M Farben	(24Bit)

Wait([Nachricht])

Dieses Makro wird verwendet, um beim Entwicklungs-Zyklus eigener Scripten die Unterbrechung der Programmausführung zu erzwingen. Sie können der MessageBox eine eigene Nachricht mitgeben (z.B. Wait("Test")).

Anmerkung:

Als Ausgangspunkt für Ihre eigenen Script-Dateien können Sie die Datei 'Script.MAK' im ReTouch Verzeichnis verwenden.



Datei Menue Kommandos

Öffnen...

Dieses Kommando öffnet eine Datei und lädt das Bild in ein ReTouch Fenster, sofern das Bildformat der gewählten Datei unterstützt wird (Siehe auch: [Eine Bild-Datei Laden](#)). Zur Selektion der Bild-Datei dient der [Dateiauswahl Dialog](#). Anschließend können weitere Funktionen auf das Bild angewendet werden.

Speichern

Mit diesem Kommando sichern Sie das [aktive Bild-Fenster](#) im zuletzt verwendeten [Datei-Format](#). Ist noch keine Bild-Datei vorhanden, arbeitet das Kommando wie |Speichern unter...|.

Speichern unter...

Dieses Kommando erlaubt das Abspeichern des [aktiven Bild-Fensters](#) unter einem der unterstützten Bild-Formate. Zur Wahl des Datei-Namens und des Verzeichnisses dient wieder der [Dateiauswahl Dialog](#).

Script ausführen...

Mit diesem Kommando können Sie eine Script-Datei im Batch Modus ausführen lassen. Eine ausführliche Beschreibung der Makros finden Sie unter ReTouch [Script Sprachreferenz](#).

Löschen

Löscht nach Bestätigung die Bild-Datei des [aktiven Bild-Fensters](#) physikalisch vom Speicher-Medium (Festplatte, Diskette, etc.).

Umbenennen...

Mit dieser Funktion kann einer geladenen Bild-Datei ein anderer Datei-Name gegeben werden, ohne zu einem anderen Programm wechseln zu müssen. Der [Datei umbenennen Dialog](#) erlaubt die Eingabe eines neuen Datei-Namens.

Datei Info...

Öffnet ein Fenster mit Datei- und Format-Informationen über das [aktive Bild](#) (sofern das Bild als Datei vorliegt). Das Datei Info Fenster ist immer einem Bild zugeordnet. Dieses Fenster ist auch im [Dateiauswahl Dialog](#) erreichbar.

Drucken...

Durch diese Funktion kann das Bild im aktiven ReTouch Fenster ausgedruckt werden. Im [Drucker Einstellungen Dialog](#) kann der Drucker gewählt und die Ausgabegröße eingestellt werden.

Photo CD...

Dieses Kommando öffnet ein Fenster mit **Übersichts-Dias** der Bilder einer Photo CD. Doppelklicken Sie auf ein Dia, um das Bild mit der Standard-Auflösung in ReTouch zu laden. Im System-Menue der Photo CD Bilder können Sie die unterschiedlichen von Kodak definierten Auflösungen wählen. (siehe auch: Bilder im [Photo CD Format](#)).

PCD-Laufwerk...

Diese Funktion öffnet den [Laufwerks Auswahl Dialog](#), wo Sie das Laufwerk wählen können,

auf dem ReTouch nach der Übersichts-Datei sucht. Voreinstellung ist das erste lokale CD ROM Laufwerk, das in Ihrem System gefunden wurde.

Erfassen...

Mit diesem Kommando wird einem installierten [TWAIN-Treiber](#) die Anweisung zur Daten-Übertragung gesendet. Dadurch kann ReTouch Daten von jedem TWAIN-kompatiblen Scanner direkt einlesen.

Quelle wählen...

Diese Funktion weist den TWAIN-Treiber an, seinen Dialog zur Auswahl der Daten-Quelle auszuführen. Analog zum [Drucker-Auswahl Dialog](#) wird hier ein Standard TWAIN-Gerät gewählt, wenn mehrere TWAIN-Geräte im System verfügbar sind.

Beenden


Dient zum Beenden von QuickSilver ReTouch und fordert optional zum Speichern veränderter Popup-Fenster auf.

Hinweis:

Manche Kommandos von diesem Menue sind nur zugänglich, wenn auch ein [aktives Bild](#) vorhanden ist. **Löschen**, **Umbenennen** und **Datei Info** werden bei Bildern aktiviert, die auf der Festplatte gespeichert sind.

TWAIN Standard

Der TWAIN Standard wurde von führenden DTP-Anbietern (unter anderem Adobe und HP) zur Entwicklung einer systemunabhängigen Scanner-Schnittstelle definiert. In Gestalt der TWAIN.dll stellt dieser Treiber die Funktionen des TWAIN-Gerätes allen Windows-Applikationen zur Verfügung.



Bearbeiten Menue Kommandos

Kopieren

Dieses Kommando führt die Funktion [Kopieren in die Zwischenablage](#) aus.

Einfügen

Dieses Kommando führt die Funktion [Einfügen aus der Zwischenablage](#) aus, abhängig von den Einstellungen des [Einfüge Optionen Dialogs](#).

Markierung

Über diesen Eintrag sind diejenigen Funktionen zugänglich, die zum [Markieren eines Bereiches](#) in einem Bild dienen.


- **Laden...**
Diese Funktion lädt eine [Polygon-Markierung](#) von einer Datei in das [aktive Bild](#).
- **Speichern...**
Diese Funktion speichert die [Polygon-Markierung](#) des [aktiven Bildes](#) in einer Datei.
- **Polygon** oder **Rechteck**
Mit diesem Kommando wird zwischen Polygon- und Rechtecks-Markierung umgeschaltet. Lautet der Menue Eintrag **Polygon**, dann ist aktuell 'Rechteck-Markierung' eingestellt. Wird nun Polygon gewählt, ist auch 'Polygon-Markierung' eingestellt und der Menue Eintrag ändert sich in **Rechteck**.
- **Invertieren**
Diese Funktion invertiert eine [Polygon-Markierung](#). Bei einer 'Polygon-Markierung' wird standardmäßig der 'Innenbereich' der Markierung selektiert. Um den 'äußeren' Bereich bis zum Bildrand zu selektieren, kann die Markierung **invertiert** werden. Bei einer invertierten Markierung erscheint ein Häkchen im Menue Eintrag. Bei zweifacher Ausführung der Funktion wird die invertierte Markierung wieder normalisiert und das Häkchen verschwindet.
- **Alles Markieren**
Mit diesem Kommando wird das gesamte Bild als [markierter Bereich](#) ausgewählt. (Dies ist die Voreinstellung bei neu geladenen Bildern.)

Einfüge Optionen...

Dieses Kommando öffnet den [Einfüge Optionen Dialog](#), in dem die Einstellungen für den Datenaustausch mit der [Zwischenablage](#) verändert werden können.

Hinweis:

Manche Einträge des Bearbeiten Menue sind nur zugänglich, wenn auch ein [aktives Bild](#) vorhanden ist.



Ansicht Menue Kommandos

In Fenster Einpassen

Dieses Kommando paßt die Darstellung eines Bildes an die Fenstergröße an. Dabei kann sich das Seitenverhältnis von Höhe zu Breite erheblich verändern. Durch einen zweiten Aufruf wird der normale Abbildungs-Modus wieder hergestellt. Ein Häkchen neben dem Menue Eintrag kennzeichnet den Anzeige-Status. (Siehe auch: [Anzeige in unterschiedlicher Auflösung.](#))

Zoom...

Mit dieser Funktion kann die Darstellungs-Größe des Bildes im [aktiven Fenster](#) verändert werden. Den Vergrößerungs-Faktor stellen Sie im [ZoomFaktor Dialog](#) ein. Der ZoomFaktor beeinflußt nur die Darstellung, nicht aber die Größe des wirklichen Bildes. (Siehe auch: [Anzeige in unterschiedlicher Auflösung.](#))

(Anmerkung: Die Bild-Funktionen von ReTouch arbeiten auch mit gezoomten Bildern.)

Einfangen

Über diesen Eintrag sind die Funktionen zum Einfangen des 'Windows Desktop' zugänglich.

▪ Bereich

Mit dieser 'Capture' Funktion kann ein beliebiger Bereich des 'Desktop' als Bild in ReTouch geladen werden. Der Maus-Zeiger wandelt sich dabei in das **Markier-Fadenkreuz**. Klicken Sie mit der Maus auf eine Ecke des zu markierenden Bereiches und halten Sie die linke Maustaste weiterhin gedrückt. Wenn Sie die Maus bewegen, verändert sich entsprechend der Gummiband-Rahmen. Nachdem Sie den gewünschten Bereich markiert haben, lassen Sie die Maustaste los, wodurch der Bereich in ReTouch geladen wird.

(Anmerkung: Die 'Capture' Funktion wird ergebnislos abgebrochen, wenn sie während des Markier-Vorganges die **rechte** Maustaste betätigen.)

▪ Client Bereich

Der 'Client' Bereich ist der **Darstellungs**-Bereich eines Fensters (ohne Rahmen, Menue- und Titel-Zeile). Diese 'Capture' Funktion lädt nur den 'Client' Bereich eines Fensters. Der Maus-Zeiger wandelt sich in den **Picker-Zeiger**. Wenn Sie diesen Zeiger über den Desktop bewegen, wird das darunterliegende Fenster aktiviert und in den Vordergrund gebracht. Klicken Sie dann auf das Fenster, dessen Client Bereich kopiert werden soll.

(Anmerkung: Der Vorgang wird abgebrochen, wenn sie während der Auswahl die **rechte** Maustaste betätigen.)

▪ Fenster

Mit dieser Funktion wird die aktuelle Darstellung eines **Fensters** komplett mit Rahmen, Menue- und Titel-Zeile geladen. Der Maus-Zeiger wandelt sich dabei in den **Picker-Zeiger**. Wenn Sie diesen Zeiger über den Desktop bewegen, wird das darunterliegende Fenster aktiviert und in den Vordergrund gebracht. Klicken Sie jetzt auf das Fenster, welches kopiert werden soll.

(Anmerkung: Der Vorgang wird abgebrochen, wenn sie während der Auswahl die **rechte** Maustaste betätigen.)

▪ Bildschirm

Diese Funktion macht eine vollständige Kopie des aktuellen 'Desktop', die anschließend als Bild in ReTouch geladen wird.

▪ Selbstauslöser

Diese 'Capture' Funktion arbeitet wie die Bildschirm Funktion, aber mit einer **Verzögerungszeit**. Nachdem die Aktion gestartet wurde, können noch besondere Ansichten

erstellt werden, bevor der eigentliche 'Capture' Vorgang auslöst. Damit ist es beispielsweise möglich, ein aufgeklapptes Menue einer anderen Applikation einzufangen. Die Verzögerungszeit kann im [Einstellungen Dialog](#) innerhalb gewisser Grenzen variiert werden.

Einstellungen...

Dieses Kommando ruft den [Einstellungen Dialog](#) von ReTouch auf. Hier können Sie Voreinstellungen machen, welche die Arbeitsweise vieler Bild-Funktionen beeinflussen.

System Info...

Mit diesem Kommando können Sie sich Informationen über ihren Rechner, Treiberversionen und Bildschirmparameter anzeigen lassen.

Englische Sprache oder **German Language**

Das Konzept der 'Dynamisch Ladbaren Bibliotheken' (DLL) erlaubt es, Windows Applikationen für mehrsprachigen Betrieb zu erstellen. Mit dieser ReTouch Funktion kann zwischen **deutscher** und **englischer** Sprache (während des Programmlaufs) umgeschaltet werden.

Farbspektrum

Diese Funktion berechnet einen Farbverlauf, der über 130.000 Farben enthält, und lädt das Ergebnis in ein ReTouch Fenster. Durch einen zweiten Aufruf wird die Anzeige wieder gelöscht. (Ein Häkchen neben dem Eintrag kennzeichnet den Anzeige-Status.)

Histogramm

Diese Funktion erzeugt für jeden RGB Kanal ein Histogramm und zeigt das Ergebnis in einem dem Bild zugeordneten [Histogramm-Fenster](#) an. Das Histogramm erlaubt Einblick in die Farb-Verteilung des Bildes.

Toolbox

Mit diesem Kommando kann die Anzeige des [Toolbox-Fensters](#) ein- oder ausgeschaltet werden. (Ein Häkchen neben dem Eintrag kennzeichnet den Anzeige-Status.)

Morphing

Dieses Kommando schaltet die Anzeige des [Morphing Moduls](#) ein bzw. aus. (Ein Häkchen neben dem Menue Eintrag kennzeichnet den Anzeige-Status.)




Bild Menue Kommandos

Größe...

Diese Funktion verändert die Abmessungen des Bildes im [aktiven Fenster](#). Die neuen Abmessungen können im [Bild-Abmessungen Dialog](#) angegeben werden. Im Gegensatz zur Zoom-Funktion werden Höhe und Breite des Bildes wirklich geändert.

(Anmerkung: Bei einer Vergrößerung des Bildes wird entsprechend mehr Speicher für das vergrößerte Bild benötigt.)

Rotation (fest)...

Durch diese Funktion kann das [aktive Bild](#) in 90°-Schritten gedreht werden. Im [Bild-Rotation Dialog](#) kann die Art der Drehung festgelegt werden.

Rotation (winkel)...

Mit dieser Funktion wird das [aktive Bild](#) in der Ebene um einen beliebigen Winkel gedreht. Den Winkel stellen Sie im [Bild-Rotation nach Winkel Dialog](#) ein.

Filter...

Diese Funktion wendet einen [digitalen Bildfilter](#) auf das [aktive Bild](#) an. Den gewünschten Filter wählen Sie im [Bildfilter Auswahl Dialog](#).

Hinweis:

Das Bild Menue ist nicht zugänglich, wenn kein [aktives Bild](#) vorhanden ist.



Farben Menue Kommandos

Farb Reduktion...

Mit dieser Funktion können Sie die [Farbtiefe](#) eines Bildes verringern. Für palettierte Bilder wird versucht, eine möglichst repräsentative Farb-Palette zu ermitteln. Das Markierfeld 'Bei Farb-Reduktion Fehlerverteilung' des [Einstellungen Dialogs](#) gibt an, ob das 'Dithering Verfahren' oder das 'Nearest Color Verfahren' bei der Abbildung angewendet werden soll. Mit der Reduzierung der Farbtiefe verliert man naturgemäß auch Bild-Information.

Farbtiefe erhöhen...

Diese Funktion ermöglicht die Erhöhung der Farbtiefe bis hin zu [Echtfarb-Bildern](#). Das Ergebnis der Umwandlung benötigt entsprechend mehr Speicherplatz. Verlust an Bild-Information tritt dabei nicht auf.

Farb - Fernseher...

Diese Funktion ermöglicht die Farb-Einstellung eines Bildes analog zu einem Fernseh-Bild. Im [Farb - Fernseher Dialog](#) kann Farbsättigung, Kontrast und Helligkeit eingestellt werden.

Gamma Korrektur...

Dieses Kommando öffnet den [Gamma Korrektur Dialog](#).

RGB Einstellung...

Über diese Funktion kann das Verhältnis einzelner Grundfarben im [RGB Einstellung Dialog](#) getrennt angepaßt werden.

Kontrast Korrektur...

Mit dieser Funktion kann der Kontrast eines Bildes im [Kontrast Korrektur Dialog](#) sehr gezielt verändert werden.

Expandieren (Kontrast)

Diese Funktion ermittelt den 'dunkelsten' und den 'hellsten' Farbwert eines Bildes. Anschließend streckt sie diesen Bereich auf den maximalen Werte-Bereich von 0..255. Dadurch wird ein kontrastarmes Bild automatisch auf den ohne Verluste erzielbaren Kontrast eingestellt.

Zeichenfarbe wählen...

Mit diesem Kommando wird der Standard-Dialog von Windows zur Auswahl einer Farbe ausgeführt. Diese Farbe wird in ReTouch übernommen als die [aktuelle Zeichenfarbe](#), mit welcher das [Stift-Werkzeug](#) arbeitet.

Farben zählen

Die Funktion ermittelt die Anzahl unterschiedlicher Farben eines Bildes. Der Vorgang benötigt bei Echtfarb-Bildern entsprechend mehr Zeit, weil jedes Pixel einzeln getestet werden muß (Bei Paletten-Bildern muß nur die Palette abgetastet werden). Das Ergebnis wird in einem dem Bild zugeordneten Fenster angezeigt.

Graustufen


Bei dieser Funktion wird der gewichtete Durchschnitt der RGB Farbwerte eines Pixels gebildet. Als Ergebnis haben die RGB Komponenten jedes Pixels den selben (Grau-) Wert.

Negativ

Diese Funktion erzeugt ein Negativ-Bild des Originals durch Spiegelung der Farbwerte.

Hinweis:

Das Farben Menue ist nicht zugänglich, wenn kein [aktives Bild](#) vorhanden ist.



Fenster Menue Kommandos

Symbole anordnen


Diese Funktion ordnet die zu Symbolen verkleinerten Fenster auf dem Windows Desktop regelmäßig nebeneinander an.

Fenster-Liste

Das dynamische Menue der Fenster-Liste enthält alle in ReTouch geladenen Bild-Namen. [Das aktive Bild](#) hat eine Häkchen-Markierung. Wenn Sie einen Eintrag der Fenster-Liste aufrufen, wird dieses Bild zum aktiven Bild, auch wenn es zuvor als Symbol abgelegt wurde.

Hinweis:

Das Fenster Menue ist nur zugänglich, wenn zumindest ein Bild in ReTouch geladen wurde.



Hilfe Menue Kommandos

Index

Dieses Kommando ruft **ReTouch Hilfe** auf. Es erscheint der Anfangs-Bildschirm des Hilfe-Textes mit den [Inhalts-Themen](#).

Hilfe verwenden

Dieses Kommando ruft die integrierte **Hilfe über das Hilfe-System** von Windows auf.

Lizenz

Dieses Kommando öffnet den [Lizenz Manager Dialog](#), wo Sie ihre Lizenz einsehen und ändern können.

Info über ReTouch...

Mit diesem Kommando wird ein Fenster mit allgemeinen Informationen über ReTouch geöffnet.

Eine Bild-Datei Laden

Um eine Bild-Datei zu laden gehen Sie folgendermaßen vor:

- Vom ReTouch Haupt-Menue wählen Sie |Datei|.
- Danach wählen Sie |Öffnen...| vom PullDown-Menue. Dieses Kommando öffnet die [Dateiauswahl Dialog-Box](#).
- Es werden alle Dateien in der [Datei-Liste](#) angezeigt, die der Einstellung der Gruppe [Datei-Erweiterung](#) im gegenwärtigen Verzeichnis entsprechen. Sie können im [Eingabe-Feld](#) die Anzeige-Maske ändern oder einen Datei-Namen eingeben. Durch Anklicken der Auswahl-Knöpfe der Gruppe 'Datei-Erweiterung' kann die Anzeige-Maske ebenfalls entsprechend der Aufschrift geändert werden (Diese Gruppe wird nur bei Bildern eingeblendet).
- Sie können zu einem anderen Verzeichnis oder Laufwerk wechseln, indem Sie in der [Verzeichnis-Liste](#) auf das entsprechende Verzeichnis oder Laufwerk doppelklicken.
- Um eine Datei zu selektieren, klicken Sie mit der Maus den gewünschten Datei-Namen an. Mit einem Doppelklick oder Bestätigung durch die Eingabe-Taste wird das Bild in ein neues ReTouch Fenster geladen.

Anmerkung:

Sie können auch im Datei-Manager von Windows eine oder mehrere Datei(en) mit der Maus auf das Hauptfenster oder das Symbol von ReTouch ziehen und dort ´fallenlassen´. Durch die Unterstützung von ´Drag&Drop´ kann eine Bild-Datei unter Umgehung einer Dialog-Box direkt geöffnet werden.



Bild Formate

QuickSilver ReTouch wurde nicht als Format-Konverter entworfen. Sein Einsatzgebiet liegt vielmehr in der Aufbereitung ([Farben](#), [Filter](#), [Kombination](#) etc.) bestehender Vorlagen. Als Windows Applikation unterstützt es natürlich uneingeschränkt das Bitmap (BMP) Format. Über die [Zwischenablage](#) können auch Bilder des Geräteunabhängigen Bitmap Formats (DIB) ausgetauscht werden.

Farbtiefe

Die Farbtiefe ist ein Maß für die Anzahl gleichzeitig darstellbarer Farben. Schwarz/Weiß Pixel haben mit 1 Bit die geringste Farbtiefe und verbrauchen deshalb am wenigsten Speicherplatz. Um 16 unterschiedliche Farben anzusprechen, werden schon 4 Bit pro Pixel benötigt. Für graphisches Arbeiten mit ReTouch werden jedoch mindestens 256 Farbstufen vorausgesetzt. Der Wert jedes Pixels entspricht dabei einem Index in einer bildabhängigen Farbpalette. Ohne Farbpalette kommen nur der HiColor Modus und der TrueColor Modus aus, bei denen die Intensitäten der Grundfarben direkt den Pixel-Wert bestimmen. Die verschiedenen gebräuchlichen Bild-Formate unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Fähigkeit, die üblichen Farbtiefen zu speichern.

Kompression

Zur effizienten Speicherung der enormen Datenmengen hochaufgelöster Bilder großer Farbtiefe wurden verschiedene Kompressions-Verfahren entwickelt. Eine einfache und daher schnelle Methode ist das RLE-Verfahren. Bessere Komprimierung erreicht das LZW-Verfahren, dabei ist es jedoch aufwendiger und auch langwieriger. Einen anderen Ansatz verfolgt die JPEG (Joint Picture Expert Group), um noch höhere Kompression zu erzielen. Beim JPG-Verfahren kann das Original aber nicht mehr ohne Qualitätsverlust wiederhergestellt werden.

Verwendete Bild-Formate

[BMP-Format](#)

[GIF-Format](#)

[HIC-Format](#)

[TIF-Format](#)

[TGA-Format](#)

[JPG-Format](#)

[PCD-Format](#)

Das BMP-Format

Bitmaps unterstützen alle Farbtiefen von Monochrom (1Bit) bis Echtfarbig (24Bit). Dieses Format eignet sich daher gut als Austausch-Format zwischen Applikationen und ist die Grundlage aller Bitmap-orientierten Window-Funktionen. Leider zeichnet es sich nicht durch gute Kompression aus. Normalerweise liegt das Bild unkomprimiert vor, nur für 4 Bit und 8 Bit Farbtiefe wird auch wahlweise RLE-Komprimierung unterstützt.

Mögliche Farbtiefen:

- 1 Bit: Monochrom (Schwarz/Weiß) mit Farb-Palette.
- 4 Bit: 16 Farben mit Farb-Palette (optionale RLE-Kompression).
- 8 Bit: 256 Farben mit Farb-Palette (optionale RLE-Kompression).
- 24 Bit: 16M Farben mit direkter Angabe der Farb-Intensitäten.

Implementierte Fähigkeiten:

ReTouch liest und schreibt alle Farbtiefen, schreibt aber ohne RLE-Kompression.

Das GIF-Format

Dieses Format wurde von CompuServe® zum Austausch von Bildern über MailBoxen eingeführt. Zur Minimierung der Übertragungszeit wurde die LZW-Kompressionstechnik gewählt. Es gibt zwei unterschiedliche Versionen dieses Formats; anfänglich die Version 87a und später die Version 89a mit zusätzlichen Eigenschaften. Beide Versionen können auch 'Interlaced' kodiert werden, wodurch die normale Zeilenabfolge aufgebrochen wird. Bei direktem Bildaufbau bekommt der Betrachter einen guten Eindruck des fertigen Bildes, schon bevor etwa die Hälfte des Bildes dekodiert wurde. Zusätzlich zur reinen Bild-Information kann auch ein beschreibender Text in der GIF-Datei enthalten sein.

Mögliche Farbtiefen:

- 1 Bit: Monochrom (Schwarz/Weiß) mit Farb-Palette.
- 4 Bit: 16 Farben mit Farb-Palette.
- 7 Bit: 128 Farben mit Farb-Palette.
- 8 Bit: 256 Farben mit Farb-Palette.

Implementierte Fähigkeiten:

ReTouch liest alle Farbtiefen, aber schreibt nur 8Bit Farbtiefe, da die meisten GIF-Bilder 256 Farben haben. Zusätzlicher Text wird in einem eigenen Fenster angezeigt. ReTouch liest beide Versionen (87a und 89a), schreibt jedoch nur in Version 87a, da zur Speicherung der Bilder die zusätzlichen Eigenschaften von Version 89a nicht benötigt werden.

Das HIC-Format

Dieses Format wurde von QuickSilver speziell für HiColor Bilder entwickelt. Zur effizienten Speicherung verwendet es die LZW-Kompressionstechnik. In einer HIC-Datei können mehrere Bilder enthalten sein. Da Windows keine 16Bit Farbtiefe direkt unterstützt, werden diese Bilder auf 24Bit Farbtiefe umgesetzt.

Mögliche Farbtiefen:

- 16 Bit: 32k Farben ohne Palette, mit LZW-Kompression.

Implementierte Fähigkeiten:

ReTouch liest und schreibt alle möglichen Farbtiefen. Es liest jedoch nur das erste Bild einer HIC-Datei mit mehreren Bildern.

Das TIF-Format

Das TIF-Format (Tagged Image File Format) wurde von MicroSoft und weiteren namhaften Firmen des DTP-Marktes (Desktop Publishing) entwickelt, um ein einheitliches Dateiformat zum Datenaustausch festzulegen. Durch die Komplexität der Anforderungen und die Nichteinhaltung der Vorgaben sind leider viele Dateien in Umlauf, die nicht genau der Format-Definition entsprechen, wodurch der Standard aufgeweicht wurde. Durch die Einbeziehung weiterer, wenig gebräuchlicher Kompressions-Verfahren wurde die Implementierung zusätzlich erschwert. ReTouch beschränkt sich deshalb beim Schreiben von komprimierten TIF-Dateien auf das verbreitete LZW-Verfahren.

Mögliche Farbtiefen:

- 1 Bit: Monochrom (Schwarz/Weiß) mit Farb-Palette (optionale Kompression).
- 4 Bit: 16 Farben mit Farb-Palette (optionale Kompression).
- 8 Bit: 256 Farben mit Farb-Palette (optionale Kompression).
- 24 Bit: 16M Farben mit direkter Angabe der Farb-Intensitäten (optionale Kompression).

Implementierte Fähigkeiten:

ReTouch liest alle Farbtiefen und die meisten der in der Format-Definition spezifizierten Kompressions-Techniken. Im [Einstellungen Dialog](#) kann festgelegt werden, ob LZW Komprimierung angewendet werden soll. Die TIF-Funktionalität von ReTouch basiert auf dem Original-Quellcode der Implementierung von **SGI** (Silicon Graphics Inc.).

Das TGA-Format

Das relativ unkomplizierte Targa-Format von TrueVision unterstützt 8Bit bis 32Bit Farbtiefe wahlweise unkomprimiert oder RLE-kodiert. Bei 32Bit Farbtiefe enthalten die zusätzlichen 8 Bits den Alpha-Kanal oder die Transparenz-Information. Speziell für den Austausch und zur Speicherung von Echtfarb-Bildern wurde dieses Format in ReTouch implementiert.

Mögliche Farbtiefen:

- 8 Bit: 256 Farben mit Farb-Palette (optionale RLE-Kompression).
- 16 Bit: 32k Farben ohne Palette (optionale RLE-Kompression).
- 24 Bit: 16M Farben ohne Palette (optionale RLE-Kompression).
- 32 Bit: 16M Farben ohne Palette, mit Alpha-Kanal (optionale RLE-Kompression).

Implementierte Fähigkeiten:

ReTouch liest und schreibt 24Bit Farbtiefe, wahlweise mit RLE-Kompression. Eine Erweiterung auf die zusätzlichen Farbtiefen ist für kommende Versionen geplant.

Das JPG-Format

Das JPG-Format (bzw. JIF-Format) wurde von der JPEG (Joint Photographic Experts Group) entwickelt, um noch höhere Komprimierung zu erzielen. Bei der Kompressionstechnik der DCT (Discrete Cosine Transformation) kann das Original aber nicht mehr ohne Qualitätsverlust wiederhergestellt werden. Ein zusätzlicher Parameter 'Qualität' steuert den Grad des Informationsverlustes und damit auch den Kompressionsgrad (Je höher der Wert ist, desto besser ist die Bildqualität, aber auch desto größer die gespeicherte Datei). Ein zweiter Parameter, der 'Glättungs-Faktor', beeinflusst die Sichtbarkeit der Übergänge zwischen den Matrix-Blöcken (Je höher der Wert ist, desto fließender sind die Übergänge, aber desto unschärfer wird das gespeicherte Bild).

Mögliche Farbtiefen:

- 8 Bit: 256 Graustufen ohne Farb-Palette.
- 24 Bit: 16M Farben ohne Palette.

Implementierte Fähigkeiten:

ReTouch liest und schreibt beide Farbtiefen. Die JPG-Funktionalität von ReTouch basiert auf dem Original-Quellcode der 'Independent JPEG Group'.

Das PCD-Format

Das PCD-Format (Photo CD) wurde von Kodak speziell zur farbtreuen Speicherung hochauflöster Bilder entwickelt. Mit dem Aufkommen der Compact Disk entwickelte Kodak das PCD-Format, um digitalisierte Negative und Dias nach der Entwicklung im Photo-Labor direkt auf Disk abzuspeichern. Die Photo CD entspricht der ISO-Norm für hybride Datenträger und hält eine definierte Verzeichnisstruktur ein. Üblicherweise werden die Bilder in mehreren Auflösungen in sog. Image Pac's mit fortlaufender Numerierung im Verzeichnis '\PHOTO_CD\IMAGES' abgelegt.

Folgende Auflösungen wurden definiert:

- PCD_BASE: 768 x 512 (1,2 MB)
- PCD_4BASE: 1536 x 1024 (4,7 MB)
- PCD_16BASE: 3072 x 2048 (18,9 MB)
- PCD_64BASE: 6144 x 4096 (75,5 MB)

Durch eine spezielle Kompressions-Technik können mindestens 100 Bilder der PCD_16BASE (entsprechend 25 Bilder der professionellen PCD_64BASE) auf einer CD untergebracht werden. Um einen schnellen Überblick über die Bilder einer Photo CD zu erhalten, sind alle Bilder in reduzierter Auflösung als sog. Thumbnails in der Datei '\PHOTO_CD\OVERVIEW.PCD' gespeichert. Aufgrund der restriktiven Lizenz-Politik von Kodak setzt sich dieses an sich gut durchdachte Format nur zögerlich durch.

Mögliche Farbtiefen:

- 8 Bit: 256 Farben mit Farb-Palette.
- 24 Bit: 16M Farben ohne Palette.

Implementierte Fähigkeiten:

ReTouch liest beide Farbtiefen. Die PCD-Funktionalität von ReTouch basiert auf der dynamisch ladbaren Bibliothek PCDLIB.DLL von Kodak.

Um die Unzulänglichkeiten des GDI zu demonstrieren, kann man beispielsweise die Zwischenablage verwenden. Man schaltet zuerst im Windows Setup (in der Systemsteuerung unter WinNT) einen Bildschirm-Modus mit 256 Farben ein. Dann kopiert man ein Echtfarb-Bild in die Zwischenablage und ruft die Zwischenablage-Applikation zum Anzeigen des Bildes auf. Mit Bildern einer größeren Breite als 3000 Pixel kann man auch sehr schön die Güte des Bildschirm-Treibers testen.

Die Kompressionstechnik der Lauflängen-Kodierung speichert eine Anzahl gleicher Pixel durch Angabe des Farbwertes und eines Wiederholungs-Zählers. Es eignet sich vor allem für Bilder mit einem hohen Anteil gleichfarbiger Gebiete. Das Original kann ohne Informationsverlust vollständig wiederhergestellt werden.

Die Kompressionstechnik nach Level-Zimp-Welch verwendet dynamische Huffmann-Muster, um redundante Information zu minimieren. Diese Methode passt sich automatisch der Muster-Verteilung unterschiedlicher Bilder an. Das Original kann ohne Informationsverlust vollständig wiederhergestellt werden.

Der HiColor-Modus hat eine Farbtiefe von 16Bit pro Pixel (meist 5 Bit je Grundfarbe Rot, Grün, Blau und ein Füll-Bit). Bilder dieses Typs können 2 hoch 15 oder 32k (32.768) unterschiedliche Farben gleichzeitig beinhalten.

Bilder im Echtfarb- oder TrueColor-Modus haben eine Farbtiefe von 24Bit pro Pixel (8 Bit je Grundfarbe Rot, Grün, Blau). Dadurch können sie 2^{24} oder 16 M (16.777.216) unterschiedliche Farben gleichzeitig beinhalten. So viele Farbschattierungen sind auch für das menschliche Auge praktisch nicht mehr zu unterscheiden.


Die Polygon-Markierung besteht im Gegensatz zur Rechteck-Markierung aus unterschiedlich vielen Eckpunkten. Dadurch lassen sich beliebig geformte Bereiche eines Bildes (sog. Freiform-Flächen) markieren.

Das ist das QuickSilver ReTouch Symbol

Dateiauswahl Dialog

Diese Dialog-Box dient zur Selektion einer spezifischen Datei. Sie können


- einen vollständigen Dateinamen im Eingabe-Feld angeben,
- einen Dateinamen mit Platzhaltern eingeben, der die Dateien der Datei-Liste entsprechend den Vorgaben filtert,
- eine Datei-Liste erzeugen, die der Einstellung der Gruppe Datei-Erweiterung entsprechen,
- die Inhalte verschiedener Verzeichnisse unterschiedlicher Laufwerke einsehen, indem Sie einen Verzeichnis- oder Laufwerks-Namen der Verzeichnis-Liste anwählen.



Im Eingabe-Feld für den [Datei-Namen](#) geben Sie entweder den Namen der gewünschten Datei ein, oder eine Datei-Spezifikation, die als Filter für die Datei-Liste verwendet wird.




Das Text-Feld 'Pfad' zeigt den Pfad des aktuellen Verzeichnisses an. Sobald Sie im Eingabe-Feld des Datei-Namens einen neuen Pfad eingeben, wird dieses Text-Feld entsprechend aktualisiert.




Die [Datei-Liste](#) listet die Dateien des aktuellen Verzeichnisses auf, die zur Datei-Spezifikation im Eingabe-Feld passen.



Sie können sich die Inhalte verschiedener Verzeichnisse ansehen, indem Sie einen Namen aus der [Verzeichnis-Liste](#) anwählen.



Die Gruppe [Datei-Erweiterung](#) bietet eine komfortable Möglichkeit, die Datei-Spezifikation einzustellen.



Der Schalter **OK** ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur


Bestätigung einer Auswahl.



Der Schalter *Abbruch* storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Wenn der *Info* Schalter angeboten wird, öffnet er ein zusätzliches Fenster mit weiteren Informationen über die gewählte Datei.



Sie haben den *Hilfe* Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

Das Eingabe-Feld Datei-Namen

Im Eingabe-Feld für den Datei-Namen geben Sie entweder den Namen der gewünschten Datei ein, oder eine Datei-Spezifikation, die als Filter für die Datei-Liste verwendet wird.

Eine Datei können Sie auf folgendermaßen angeben:

- Geben Sie den Datei-Namen ein (wenn die Datei nicht im aktuellen Verzeichnis ist, einschließlich des vollen Pfad-Namens) und wählen Sie **OK** oder drücken Sie die Eingabe-Taste.
- Geben Sie einen Datei-Namen mit * oder ? als Platzhalter ein, der die Dateien in der Dateiliste Ihren Spezifikationen entsprechend filtert und wählen Sie **OK** oder drücken Sie die Eingabe-Taste.

Siehe auch:

[Dateiauswahl Dialog](#)

Datei-Liste

Die Datei-Liste listet die Dateien des aktuellen Verzeichnisses auf, die zur Datei-Spezifikation im [Datei-Name](#) Eingabe-Feld passen. Wenn die Datei, die Sie auswählen wollen, in der Datei-Liste aufgeführt ist, doppelklicken Sie auf dem Namen.

Wenn Sie die Tastatur benutzen, drücken Sie die Tab-Taste, um zur Datei-Liste zu gelangen, und verwenden Sie dann die Pfeil-Tasten, um die Datei zu markieren, die Sie auswählen wollen. Mit der Eingabe-Taste wird die Auswahl bestätigt.

Hinweis:

Die Datei-Liste reagiert auch auf die Pfeil-Tasten Home, End, PgUp und PgDn. Sie können keinen der Einträge dieser Liste ändern.

Siehe auch:

[Dateiauswahl Dialog](#)

Verzeichnis-Liste

Die Verzeichnis-Liste enthält die Namen der Unterverzeichnisse und der verfügbaren Laufwerke. Doppelklicken Sie auf einen Namen der Liste, um zum gewünschten Verzeichnis zu wechseln.

Wenn Sie das [...] Symbol doppelklicken, wechselt das aktuelle Verzeichnis zum übergeordneten Verzeichnis.

Wenn Sie die Tastatur benutzen, drücken Sie die Tab-Taste, um zur Verzeichnis-Liste zu gelangen, und verwenden Sie dann die Pfeil-Tasten, um das Verzeichnis oder Laufwerk zu markieren, das Sie auswählen wollen. Mit der Eingabe-Taste wird die Auswahl bestätigt.

Siehe auch:

[Dateiauswahl Dialog](#)

Datei-Erweiterung

Die Gruppe Datei-Erweiterung bietet eine komfortable Möglichkeit, die Datei-Spezifikation einzustellen. Beim Öffnen von Dateien wird dadurch die [Datei-Liste](#) entsprechend der gebräuchlichen Endungen der unterstützten [Bild-Formate](#) eingeschränkt. Beim Speichern von Bild-Dateien legt sie außerdem das Format fest. Die beiden Werte rechts oben für 'G' (Glättung) und 'Q' (Qualität) legen die Speicher-Parameter bei Dateien des [JPG-Formats](#) fest.

Hinweis:

Es ist durchaus möglich, eine Bild-Datei im [GIF-Format](#) zu laden, die als Erweiterung [.TGA](#) benutzt. Die Lade-Funktion prüft eine gewählte Datei auf alle bekannten Signaturen der unterstützten Bild-Formate und wählt das passende selbständig aus.

Siehe auch:

[Dateiauswahl Dialog](#)

Datei umbenennen Dialog

Dieser Dialog ermöglicht die Angabe eines neuen Datei-Namens für eine Bild-Datei.



Namen der Bild-Datei an


Das Text-Feld 'Alter Name' zeigt den jetzigen



Im Eingabe-Feld 'Neuer Name' geben Sie entsprechend der Namenskonvention des Betriebssystems den neuen Datei-Namen an (z.B. '12345678.XYZ').



Der Schalter *OK* ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung einer Auswahl.




Der Schalter *Abbruch* storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.




Sie haben den *Hilfe* Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

Drucker Einstellungen Dialog




Breite: X-Abstand:
Höhe: Y-Abstand:

Diese Gruppe von Eingabe-Feldern verändert die Größe und Lage des Darstellungs-Bereichs auf dem Ausdruck.
(Hinweis: Sensitive Bereiche geben weitere Erläuterungen.)




Einheit: inch cm Pixel
 Vorschau Seitenverhältnis beibehalten

Diese Gruppe von Markierfeldern beeinflusst die Darstellungsart.
(Hinweis: Sensitive Bereiche geben weitere Erläuterungen.)




Der Schalter **OK** ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung einer Auswahl.



Der Schalter **Abbruch** storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Der **Setup** Schalter führt zum [Drucker-Auswahl und Setup Dialog](#).



Sie haben den **Hilfe** Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

Eingabe-Feld Breite

In diesem Eingabe-Feld geben Sie die gewünschte Breite des Ausdrucks an.
Der Wert ist abhängig von der Einheiten-Einstellung und kann durch die Seitenverhältnis-Einstellung begrenzt werden.

Eingabe-Feld Höhe

In diesem Eingabe-Feld geben Sie die gewünschte Höhe des Ausdrucks an.
Der Wert ist abhängig von der Einheiten-Einstellung und kann durch die Seitenverhältnis-Einstellung begrenzt werden.

Eingabe-Feld X-Abstand

In diesem Eingabe-Feld geben Sie den horizontalen Abstand des Ausdrucks von der linken oberen Ecke an. Der Wert ist abhängig von der Einheiten-Einstellung und kann durch die Seitenverhältnis-Einstellung begrenzt werden.

Eingabe-Feld Y-Abstand

In diesem Eingabe-Feld geben Sie den vertikalen Abstand des Ausdrucks von der linken oberen Ecke an. Der Wert ist abhängig von der Einheiten-Einstellung und kann durch die Seitenverhältnis-Einstellung begrenzt werden.

Einheiten Auswahl-Felder

Mit einem dieser Auswahl-Felder legen Sie die zugrundeliegende Einheit (inch, cm, Pixel) der Eingabe-Felder fest. Es kann immer nur eine Einheit selektiert sein. Die gewählte Einstellung bleibt erhalten.

Seitenverhältnis beibehalten

Dieses Markierfeld beeinflusst die Ausgabegröße. Wenn das Feld markiert ist, wird die Breite oder die Höhe des Ausgabe-Bereichs gestreckt oder gestaucht, damit das Seitenverhältnis des Bildes beim Ausdruck erhalten bleibt.

Vorschau


Dieses Markierfeld steuert die Druck-Vorschau. Im Vorschau-Fenster wird das Bild gemäß der Drucker-Einstellungen angezeigt. Die Abbildung kann mit der Maus verschoben, oder an den mit Rechtecken markierten Bereichen geändert werden.

Hinweis: Bei sehr großen Bildern kann das Neuzeichnen der Abbildung längere Zeit in Anspruch nehmen.

Drucker Auswahl und Setup Dialog



Mit dieser Auswahl-Liste stellen Sie den aktiven Drucker für den Druck-Manager von Windows ein. Alle nachfolgenden Ausdrücke werden nunmehr von diesem Drucker erzeugt.



Der Schalter *OK* ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung einer Auswahl.



Der Schalter *Abbruch* storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Der *Setup* Schalter ruft den Setup Dialog des aktiven Druckers auf. Der Setup Dialog wird vom Treiber selbst abgehandelt und ist für jeden Drucker unterschiedlich.


Laufwerks Auswahl Dialog

Beim Start von ReTouch, versucht das Programm, das erste lokale CD ROM Laufwerk in Ihrem System zu ermitteln. Schlägt dieser Versuch fehl oder können Sie auf mehr als ein CD ROM Laufwerk zugreifen, können Sie mit der Combo Box das Photo CD Laufwerk explizit angeben.

Beispielsweise können Sie auch die Bilder einer Photo CD und die Übersichts-Datei (unter Beachtung der Verzeichnis-Struktur) auf ihre Festplatte kopieren und diese dann als Photo CD Laufwerk angeben.



Der Schalter **OK** ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung einer Auswahl.



Der Schalter **Abbruch** storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Sie haben den **Hilfe** Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.


Einfüge Optionen Dialog



Dieses Markierfeld steuert den

Einfüge-Vorgang.


- Wenn das Feld markiert ist, wird der (Bild-) Inhalt der [Zwischenablage](#) mit dem aktiven Bild [kombiniert](#) und das Ergebnis in ein neues ReTouch Fenster geladen. Zusätzlich werden die beiden Gruppen von Kombinations-Möglichkeiten aktiv.
- Wenn das Feld **nicht** markiert ist, wird einfach der (Bild-) Inhalt der Zwischenablage in ein neues ReTouch Fenster kopiert. Die Einstellungen in den Gruppen der Kombinations-Möglichkeiten haben auf den Kopier-Vorgang keinen Einfluß. Die ursprüngliche Farbtiefe des Bildes bleibt dabei erhalten.



Diese Gruppe von Markierfeldern wählt

eine [Verknüpfungs-Methode](#) für die Bild-Kombination (z.B. [Subtraktion](#) für die Differenz zweier Bilder). Die Untergruppe [Bereich](#) beeinflusst den Werte-Bereich der Kombination.

([Hinweis](#): Sensitive Bereiche geben weitere Erläuterungen.)



Diese Gruppe bezieht sich auf

Einstellungen für den Spezial-Fall der [Gewichteten Kombination](#). Dabei hat jedes Pixel aus dem Zwischenablage-Bild einen einstellbaren Gewichtungsfaktor. Dieser Faktor bestimmt die [Transparenz](#) des einzufügenden Bildes. Mit dem [Randverlauf](#) wird ein sanfter Übergang zwischen den beiden Bildern erzielt.


([Hinweis](#): Sensitive Bereiche geben weitere Erläuterungen.)



Der Schalter [OK](#) ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung einer Auswahl.



Der Schalter [Abbruch](#) storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Sie haben den [Hilfe](#) Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

Methode Subtraktion

Diese Methode ermittelt den Unterschied zweier Bilder durch Differenz-Bildung. Damit lassen sich ähnliche Bilder leichter unterscheiden.

Methode Addition

Diese Methode kombiniert zwei Bilder durch Addition. Nützlich zur Verbesserung des Kontrastes der Schnittmenge beider Bilder.

Methode Multiplikation

Diese Methode kombiniert zwei Bilder durch Multiplikation. Der Kontrast des sich ergebenden Bildes ist eine Funktion der Helligkeit des Zwischenablage-Bildes angewandt auf das Ausgangs-Bild.

Methode Minimum

Bei dieser Methode wird das Pixel mit dem kleineren RGB-Wert in das sich ergebende Bild übernommen. Dadurch lassen sich Masken-Bereiche unterschiedlicher Geometrie definieren.

Methode Maximum

Bei dieser Methode wird das Pixel mit dem größeren RGB-Wert in das sich ergebende Bild übernommen. Dadurch lassen sich Masken-Bereiche unterschiedlicher Geometrie definieren.

Methode Oder

Diese Methode kombiniert zwei Bilder durch die Oder-Funktion.

Bereich anpassen bzw. abschneiden

Bei der Kombination von Bildern kann das Ergebnis den vorgegebenen Werte-Bereich von 0..255 über- oder unterschreiten. Sie können wählen, wie ReTouch diesen Umstand behandeln soll.

- Wenn Sie **Bereich abschneiden** markieren, werden Werte größer als 255 auf den Wert 255 gesetzt und Werte kleiner Null auf Null gesetzt.
- Wenn Sie **Bereich anpassen** wählen, wird der mögliche Werte-Bereich -255..510 auf den zulässigen Werte-Bereich 0..255 gestaucht.

Gewichtete Kombination

Mit diesem Markierfeld kann der Sonderfall **transparenter Überlagerung** für die Kombination ausgewählt werden.

Einstellung der Transparenz

Mit dem Rollbalken läßt sich der Grad an Transparenz für das Zwischenablage-Bild einstellen. Mit dem Transparenz-Faktor Null wird das Gebiet im Ausgangs-Bild einfach durch das Zwischenablage-Bild ersetzt. Ein Transparenz-Faktor von 50% bewirkt eine durchschnittliche Farb-Mischung für das sich ergebende Bild. Bei 100% Transparenz ist das Zwischenablage-Bild vollkommen durchsichtig und wirkt dadurch nicht auf das Ausgangs-Bild ein.

Einstellung des Randverlaufs

Mit dem Rollbalken lässt sich die Überblendung am Rand des einzufügenden Bereichs einstellen. Mit einem Randverlauf von 50% wird ein rechteckiger Bereich im Innern (mit der halben Fläche) des einzufügenden Bildes definiert, in dem die Transparenz konstant dem Transparenz-Faktor entspricht. Zum Rand hin nimmt die Transparenz dann kontinuierlich bis zur Durchsichtigkeit zu.

Einstellungen Dialog

In diesem Dialog stellen Sie die 'Default'-Werte für die Arbeitsweise verschiedener Funktionen von ReTouch ein.

Optimal komprimierte Dateigröße bei JPG

Diese Einstellung bezieht sich ausschließlich auf das Speichern von [JPG-Dateien](#). Wenn die Einstellung markiert ist, wird bei der JPG-Kompression eine optimal komprimierte Huffman-Tabelle erzeugt. Die resultierende JPG-Datei wird optimal komprimiert, der Kompressions-Vorgang dauert geringfügig länger.

Schreibe RLE komprimierte Targa Dateien

Diese Einstellung bezieht sich ausschließlich auf das Speichern von [TGA-Dateien](#). Wenn die Einstellung markiert ist, wird beim Speichern der TGA-Datei das [RLE-Kompressions-Verfahren](#) angewendet. RLE-komprimierte Dateien sind im allgemeinen kleiner als unkomprimierte Bild-Dateien.

Schreibe LZW komprimierte TIF Dateien

Diese Einstellung bezieht sich ausschließlich auf das Speichern von [TIF-Dateien](#). Wenn die Einstellung markiert ist, wird beim Speichern der TIF-Datei das [LZW-Kompressions-Verfahren](#) angewendet. LZW-komprimierte Dateien sind im allgemeinen kleiner als unkomprimierte Bild-Dateien.

Schreibe Interlaced GIF Dateien

Diese Einstellung bezieht sich ausschließlich auf das Speichern von [GIF-Dateien](#). Die markierte Einstellung bricht die normale Zeilenabfolge auf und hat nur Auswirkungen beim Bild-Aufbau mit Daten-Fern-Übertragung (DFÜ).

Lösche Bild der Transformations-Quelle

Diese Einstellung beeinflusst die alternative 'Rückgängig machen' Fähigkeit von ReTouch (siehe auch [aktives Fenster](#)). Wenn die Einstellung markiert ist, wird das Original-Bild nach der Bild-Operation gelöscht. Diese Arbeitsweise spart Hauptspeicher, aber Sie können dadurch auch nicht mehr auf das Ausgangs-Bild zurückgreifen.

Beim Beenden nach Änderungen fragen

Wenn diese Einstellung markiert ist, fragt ReTouch beim Schließen aller veränderten Bilder nach, ob sie gesichert werden sollen.

Picker nach Selektion ablegen

Diese Einstellung beeinflusst das Verhalten von ReTouch beim Auswählen der [aktuellen Zeichenfarbe](#). Der [Farb-Picker](#) kann aus jedem geladenen Bild die Farbe eines Pixels zur aktuellen Zeichen-Farbe auswählen. Markieren Sie diese Einstellung, wenn nach der Farb-Wahl direkt zum [Stift-Werkzeug](#) umgeschaltet werden soll.

Bei Farb-Reduktion Fehlerverteilung

Diese Einstellung bezieht sich ausschließlich auf die Funktion zur Farb-Reduktion. Wenn diese Einstellung **nicht** markiert ist, wird bei der Farb-Reduktion diejenige Farbe verwendet, die einem Wert des neuen Farbraumes am nächsten kommt (Nearest Color). Wenn die Einstellung dagegen markiert ist, wird der meist auftretende Farb-Fehler auf die Nachbar-Pixel verteilt und damit abgemildert (Dithering).

Symbole als Bilder zeichnen

Dieses Markierfeld legt fest, ob bei zu Symbolen verkleinerten Bild-Fenstern der sichtbare Ausschnitt dargestellt werden soll oder nicht.

DDB Kompatibilität gewährleisten

Dieses Markierfeld beeinflusst die Darstellung größerer Bilder (>1600x1280). Manche Bildschirm-Treiber haben Probleme bei der direkten Darstellung großer DIB's, wodurch einige Bereiche fehlerhaft oder überhaupt nicht dargestellt werden. Wenn das Feld markiert ist, werden große Bilder (auf Kosten von Arbeitsspeicher und Rechenzeit) zur Darstellung zuerst in DDB's umgeformt.

VfW Zoom-Funktion verwenden

DIB Zoom-Funktion verwenden

Durch die Multimedia Video-Anbindung stehen in ReTouch nun auch Darstellungs-Funktionen des 'VfW' (Video for Windows) zur Verfügung. In dieser Gruppe können Sie entscheiden, ob ReTouch die Standard DIB (Device Independent Bitmap) Zoom-Funktion oder die Zoom-Funktion des VfW verwenden soll. Die VfW-Funktion ist schneller beim Dehnen gegenüber der DIB-Funktion, aber meist langsamer beim sog. 'Clipping'.

3 **Zeit für Selbstauslöser**


Dies ist die Verzögerungszeit (in sec) für die 'Capture' Funktion [Ansicht|Einfangen|Selbstauslöser].

11 **Größe des Filter-Cursors**


Dieser Wert bezieht sich auf das Werkzeug **Filter-Cursor**. Damit stellen Sie die Größe des quadratischen Bereichs ein, der die aktuelle Filter-Wirkung besitzt.



Der Schalter **OK** ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung der gewählten Einstellungen.



Der Schalter **Abbruch** storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Sie haben den **Hilfe** Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

Bild-Abmessungen Dialog

Breite: Höhe:

- Original 640 × 480
- 320 × 200 800 × 600
- 320 × 240 1024 × 768

Diese Gruppe ermöglicht die Änderung der Abmessungen eines Bildes. Die neue Größe kann entweder über die Eingabe-Felder Breite und Höhe oder direkt über eine vordefinierte Größe angegeben werden.


(Hinweis: Sensitive Bereiche geben weitere Erläuterungen.)

Seitenverhältnis beibehalten

Interpolation anwenden

Diese Gruppe beeinflusst die Grenzen und die Art der Abmessungs-Veränderung.

(Hinweis: Sensitive Bereiche geben weitere Erläuterungen.)



Der Schalter **OK** ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung der gewählten Einstellungen.



Der Schalter **Abbruch** storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Sie haben den **Hilfe** Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

Eingabe-Feld Breite

Hier geben Sie die gewünschte Breite des Bildes in Pixel ein.

Eingabe-Feld Höhe

Hier geben Sie die gewünschte Höhe des Bildes in Pixel ein.

Original Markierung

Dieses Feld stellt Breite und Höhe wieder auf die vorherigen Abmessungen zurück.

Vorgegebene Bild-Größen

Diese Auswahl-Felder ermöglichen die bequeme Einstellung auf gebräuchliche Bild-Abmessungen.

Seitenverhältnis beibehalten

Dieses Markierfeld beeinflusst die Grenzen der Abmessungs-Veränderung. Wird beispielsweise ein neuer Wert für die Höhe vorgegeben und ist **Seitenverhältnis beibehalten** markiert, wird der Wert für die Breite automatisch angepaßt.

Hinweis: Bei Anwahl einer vorgegebenen Größe deaktiviert sich dieses Markierfeld automatisch.

Interpolation anwenden

Dieses Markierfeld beeinflusst die Art der Abtastung bei der Bild-Transformation. Bei den geometrischen Abbildungen kommt es häufig zu gebrochen rationalen Pixel-Indices und damit zu **Abtast-Fehlern**. Wenn das Auswahl-Feld markiert ist, wird zwischen den Pixeln in der Umgebung eines gebrochenen Pixel-Index **interpoliert**, um den Fehler zu minimieren. Die besseren Ergebnisse dieser Methode erkaufte man mit erhöhtem Rechen-Aufwand und einem geringen Verlust an Bild-Schärfe (Es empfiehlt sich deshalb, auf das Ergebnis noch zusätzlich den 'Details betonen' [Filter](#) anzuwenden). Bei ausgeschalteter Interpolation geht einfach der Wert des dem Abtastpunkt nächsten Pixels in die Berechnung ein.

Bild-Rotation Dialog


Der Bild-Rotation Dialog stellt Funktionen zur Achsen-Rotation eines Bildes zur Verfügung. Zum Verdeutlichen des Vorgangs wird im Zentrum die Original-Lage eines Bildes gezeigt. Die Auswirkung einer Drehung wird neben dem jeweiligen Rotations-Schalter sichtbar.



Drücken Sie einfach diesen Schalter, um das Bild in der Ebene nach **links** zu kippen.




Drücken Sie einfach diesen Schalter, um das Bild in der Ebene nach **rechts** zu kippen.




Drücken Sie einfach diesen Schalter, um das Bild im Raum ´auf den Kopf zu stellen´ (**Flippen**).



Drücken Sie einfach diesen Schalter, um das Bild im Raum ´auf die Rückseite zu drehen´ (**Spiegeln**).




Der Schalter **Abbruch** storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Sie haben den **Hilfe** Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

Bild-Rotation nach Winkel Dialog




Das Eingabe-Feld Winkel ermöglicht die Angabe eines Winkels im Bereich $-360..360^\circ$.
(**Hinweis:** Sensitive Bereiche geben weitere Erläuterungen.)



Der Schalter **OK** ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung der gewählten Einstellungen.



Der Schalter **Abbruch** storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Sie haben den **Hilfe** Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

Eingabe-Feld Winkel


Der Winkel wird mathematisch im Gegen-Uhrzeiger-Sinn aufgefaßt. Werte größer als 360° oder kleiner als -360° werden zyklisch auf diesen Bereich umgerechnet.

Farbtiefe verändern

Die Farbtiefe bezieht sich auf die Eigenschaft des Bildes, wieviele unterschiedliche Farben gleichzeitig enthalten sein können. Photorealistische oder Echtfarb Bilder benötigen ein anderes Bildformat als beispielsweise Schwarz/Weiß Ausdrücke. Die Farbtiefe-Funktionen des Farben Menues ermöglichen die Umwandlung eines Bildes in unterschiedliche Farbtiefen.

Histogramm-Fenster

Das Histogramm-Fenster erlaubt Einblick in die Farb-Verteilung eines Bildes.



Die horizontale Achse stellt den Werte-Bereich einer Farb-Komponente [0..255] dar. Ein Balken repräsentiert die relative Häufigkeit des Vorkommens eines bestimmten Wertes. Die Angabe 'Max=8271' zeigt den absoluten Wert des höchsten Balkens einer Komponente an. Dabei entspricht dem Größten der drei Max-Werte die 100% Marke.

Das Markier-Feld '10:1' schaltet die Anzeige in eine zehnfach gestreckte Darstellung um.

Farb-Information und -Transformation

Das [Farben Menue](#) stellt weitere Funktionen wie [Expandieren](#), [Farb-Zählung](#), [Negativ-Bild](#) usw. zu Verfügung.

Mit dem [Histogramm-Fenster](#) läßt sich die Verteilung der Farb-Häufigkeiten nach Komponenten getrennt beurteilen.


Gamma Korrektur Dialog

Dieser Dialog dient zu Korrektur des [aktiven Bildes](#) mit den Werten einer Gamma-Kurve. Die Korrektur ermöglicht die Anpassung des Kontrastes und der Farb-Komponenten an die Eigenschaften ihres Monitors. Erscheint beispielsweise ein 'eingescanntes' Bild auf dem Monitor allgemein als zu dunkel, kann der Gesamteindruck verbessert werden, indem es mit einem Gamma-Wert kleiner eins korrigiert wird. Durch die variable Krümmung der Gamma-Kurve können aber bei stärkeren Korrekturen sichtbare Farb-Verfälschungen auftreten. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten die einzelnen RGB-Kanäle des Bildes nacheinander mit unterschiedlichen Gamma-Werten korrigiert werden.




Die Gruppe enthält den Rollbalken zu Einstellung des Gamma-Wertes und die drei Markierfelder zur Auswahl der beteiligten Farb-Komponente. Bei sichtbarem [ToolBox-Fenster](#) werden die im Dialog gemachten Veränderungen augenblicklich als Vorschau sichtbar.


(**Hinweis:** Sensitive Bereiche geben weitere Erläuterungen.)



Der Schalter **OK** ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung der gewählten Einstellungen.



Der Schalter **Abbruch** storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Sie haben den **Hilfe** Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

Gamma Wert

Mit dem Rollbalken können Sie den Gamma-Wert in einem Bereich 0.2..5.0 einstellen. Je weiter der gewählte Wert von eins abweicht, desto stärker fällt die Bild-Korrektur aus. Werte größer eins dunkeln das Bild ab und Werte kleiner eins hellen es auf.

Rot Komponente

Wenn dieses Feld markiert ist, wird die Rot-Komponente korrigiert, andernfalls nicht.

Grün Komponente


Wenn dieses Feld markiert ist, wird die Grün-Komponente korrigiert, andernfalls nicht.

Blau Komponente


Wenn dieses Feld markiert ist, wird die Blau-Komponente korrigiert, andernfalls nicht.

Farb - Fernseher Dialog

In diesem Dialog können Sie Farbe, Kontrast und Helligkeit des [aktiven Bildes](#) wie an einem Fernseh-Gerät einstellen.



In dieser Gruppe befinden sich die Rollbalken (Schiebereglern) zur Änderung des Bild-Eindrucks. Bei sichtbarem [ToolBox-Fenster](#) werden die im Dialog gemachten Veränderungen augenblicklich als Vorschau sichtbar. (Hinweis: Sensitive Bereiche geben weitere Erläuterungen.)



Der Schalter **OK** ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung der gewählten Einstellungen.



Der Schalter **Abbruch** storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Sie haben den **Hilfe** Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

Farb-Sättigung

Mit diesem Schieberegler lässt sich die Farbsättigung einstellen. Ein Wert von -100% entspricht einem Graustufen-Bild. Positive Werte verstärken den Farb-Eindruck.

Farb-Kontrast

Dieser Schieberegler dient zur Einstellung des Kontrastes. Negative Werte schwächen den Kontrast ab, positive verstärken ihn.

(Hinweis: Im [Kontrast Korrektur Dialog](#) ist eine flexiblere Veränderung des Kontrastes möglich.)

Bild-Helligkeit


Dieser Rollbalken regelt die Bild-Helligkeit. Negative Werte dunkeln das Bild ab, positive hellen es auf.

Relativer Wert der Einstellung

Der relative Wert der aktuellen Einstellung wird in Prozent im Werte-Bereich von -100%.. +100% angegeben.

RGB Einstellung Dialog


In diesem Dialog stellen Sie das Verhältnis der Grundfarben zueinander ein. Durch gezielte Dämpfung einer Komponente kann der Eindruck eines Bildes mit 'Farbstich' verbessert werden.



Die Gruppe enthält Regler zur Dämpfung bzw. Verstärkung der Anteile der drei Grundfarben. Bei sichtbarem [ToolBox-Fenster](#) werden die im Dialog gemachten Veränderungen augenblicklich als Vorschau sichtbar. (Hinweis: Sensitive Bereiche geben weitere Erläuterungen.)



Der Schalter **OK** ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung der gewählten Einstellungen.



Der Schalter **Abbruch** storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Sie haben den **Hilfe** Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

Rot Komponente

Die Grundfarbe Rot im Bereich 0..255 bestimmt den Rot-Anteil des Bildes. Ein relativer Wert des Schiebereglers von -100% bedeutet eine Halbierung des Rot-Anteils; entsprechend bewirkt ein Wert von +100% die Verdopplung des Rot-Anteils.

Grün Komponente

Die Grundfarbe Grün im Bereich 0..255 bestimmt den Grün-Anteil des Bildes. Ein relativer Wert des Schiebereglers von -100% bedeutet eine Halbierung des Grün-Anteils; entsprechend bewirkt ein Wert von +100% die Verdopplung des Grün-Anteils.

Blau Komponente

Die Grundfarbe Blau im Bereich 0..255 bestimmt den Blau-Anteil des Bildes. Ein relativer Wert des Schiebereglers von -100% bedeutet eine Halbierung des Blau-Anteils; entsprechend bewirkt ein Wert von +100% die Verdopplung des Blau-Anteils.

Kontrast Korrektur Dialog


In diesem Dialog können Sie den Kontrast des [aktiven Bildes](#) sehr gezielt über drei Bezugs-Marken einstellen. Die Marke 'Mitte' gibt den unveränderten Bezugswert der Transformation an. Die Marken 'Unten' bzw. 'Oben' spannen die zwei Bereiche auf, welche als Unter- bzw. Obergrenze der Dehnung (Kontrast-Verstärkung) oder Stauchung (Kontrast-Verminderung) dienen.

(**Hinweis:** Die Kontrast-Regelung im [Farb - Fernseher Dialog](#) ist ein Sonderfall dieser Methode, wobei die Marken 'Unten' und 'Mitte' auf ihre Minimal-Werte gesetzt sind und nur der Regler für die Marke 'Oben' aktiv ist.)




Die Gruppe enthält drei Rollbalken zur Einstellung der Bezugs-Marken, die drei Markierfelder zur Auswahl der beteiligten Farb-Komponente und das Markierfeld zum Dehnen bzw. Stauchen des Kontrastes. Bei sichtbarem [ToolBox-Fenster](#) werden die im Dialog gemachten Veränderungen augenblicklich als Vorschau sichtbar.


(**Hinweis:** Sensitive Bereiche geben weitere Erläuterungen.)



Der Schalter **OK** ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung der gewählten Einstellungen.



Der Schalter **Abbruch** storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Sie haben den **Hilfe** Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

Bereichs-Obergrenze

Dieser Regler stellt den oberen Grenzwert des Bereichs 'Mitte..Oben' ein und wirkt dadurch auf die hellen Bereiche des Bildes.

Mittelwert

Dieser Regler stellt den festen Bezugswert der Transformation ein. Die Farbwerte des Originals entsprechen hier dem Ergebnis.

Bereichs-Untergrenze

Dieser Regler stellt den unteren Grenzwert des Bereichs 'Unten..Mitte' ein und wirkt dadurch auf die dunklen Bereiche des Bildes.

Dehnungs-Angabe

Dieses Markierfeld gibt an, wie die beiden markierten Bereiche 'Unten..Mitte' bzw. 'Mitte..Oben' auf den Werte-Bereich der Grundfarben 0..255 abgebildet werden. Ist das Feld markiert, werden die Bereiche gedehnt (der Kontrast wird erhöht), ansonsten wird der Bereich 0..255 auf die Bereiche gestaucht (der Kontrast wird vermindert).

Erwerb einer lizenzierten Version

Dieses Programm ist **urheberrechtlich geschützt** und unterliegt den Copyright-Bestimmungen! Durch den Erwerb einer Lizenz von **QuickSilver ReTouch** © 1993,1996 unterstützen Sie nicht nur das Shareware-Konzept, sondern erhalten außerdem:

- eine **Benachrichtigung** beim Erscheinen einer neuen Version.
- **preiswerte** Updates.
- Eine Kopie des Video Tools **VidEdit** von MicroSoft™ zur Nachbearbeitung ihrer AVI-Videos.
- Unterstützung durch die **Hotline** oder über **CompuServe™**.

Bestellungen und Anfragen über Tel 089/9214-3372 oder Fax 089/9214-3371. Sie können aber auch Online über CompuServe registrieren (GO SWREG). Im Hauptmenue wählen Sie 'Register Shareware'. Sobald die Auswahlliste der Suchkriterien erscheint, wählen Sie 'Registration ID' und geben **11162** ein. Nachdem Sie die richtige Datei lokalisiert haben, klicken Sie das 'Register' Schaltfeld.

Wählen Sie |Datei|Thema drucken| für den Ausdruck des Formulars. Schicken Sie Ihren Scheck und das Formular an:

GUC GmbH
z.Hd. Harald Gabriel
Rosenkavalierplatz 10
81925 München / GERMANY

Registrierung von QuickSilver ReTouch

Name:

Vorname:

Telephon/Fax:

Adresse:

Wo sind Sie auf ReTouch gestoßen?

Bevorzugtes Disketten-Format: ___3½" ___5¼"

Anzahl: ____ (DM 30.- pro Lizenz =) _____

Versandkostenpauschale : DM 6.00


= Gesamtbetrag _____

Der ReTouch Lizenz Manager

Der Lizenz Manager ist verantwortlich für die Prüfung und Registrierung ihrer Lizenz. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Lizenzen in ReTouch:

- Eine zeitlich begrenzte Beurteilungs-Lizenz, die nur für die Probezeit von 60 Tagen gültig ist.
- Eine persönliche Lizenz, die sich auf eine spezielle Version von ReTouch bezieht.

Durch das Shareware Konzept werden Sie ermutigt, diese Software in einer befristeten Probezeit zu testen. Da kein Unterschied in der Funktionalität zwischen Shareware- und Lizensierter Version besteht, müssen Sie sich registrieren, wenn sie diese Applikation über die Probezeit hinaus benutzen (Siehe auch: [Erwerb einer lizensierten Version](#)).



In das Eingabe-Feld


geben sie Ihre **Lizenz-Nummer** ein, die Sie nach der Registrierung bei QuickSilver Software erhalten.

(**Hinweis:** Sie können die Lizenz-Nummer auch in die Zwischenablage kopieren und Umschalt+Eingf benutzten, um das Eingabe-Feld auszufüllen.)

5i+1+51-z8*f9Hmrv7d9-2o8z1ik-2V2e8lzb:g9vr6zs



Der Schalter **OK** ist gleichbedeutend mit der Eingabe-Taste und dient zur Bestätigung der gewählten Einstellungen.



Der Schalter **Abbruch** storniert alle Eingaben und ist gleichbedeutend mit der Escape-Taste.



Sie haben den **Hilfe** Schalter gedrückt, wenn Sie direkt zu dieser Hilfe-Seite gelangt sind.

