

© 2003-2004 Salling Software AB, tutti i Diritti Riservati.

Maggiori informazioni sono disponibili nel manuale utente in Inglese, disponibile nel pannello di Salling Clicker nelle Preferenze di Sistema.

### **Requisiti di Sistema**

Prima di utilizzare (o acquistare) Salling Clicker, assicurati che il tuo sistema soddisfi i seguenti requisiti:

- Computer Macintosh abilitato al collegamento Bluetooth;
- Mac OS X 10.2.8 o superiore; e
- Uno dei seguenti modelli di telefonino Sony Ericsson:  
T39, R520, T68, T610, T616, T618, Z600, Z608, T630, T637, T628,  
(supporto preliminare ai modelli K700 e Z1010; cerca su <http://clicker.salling.com/k700.html> gli aggiornamenti);
- Uno dei seguenti modelli di smartphone basati su Symbian:
  - Sony Ericsson P800, P802, P900, P908;
  - Motorola A920, A925;
  - Nokia 7650, 3650, 3660, 6600, 6620, 7610, N-Gage (QD);
  - Sendo X;
  - Siemens SX1; oppure
- Un dispositivo palmare con Palm OS: Salling Clicker è stato testato con palmOne Tungsten T, T2, T3, Zire 72, Tapwave Zodiac, Sony Clie UX50. E' richiesta la versione 4 o superiore di Palm OS abilitato Bluetooth. Per rendering con grafica a colori è richiesto un PDA basato su architettura ARM, come uno dei modelli sopra elencati.

### **Come acquistare Salling Clicker**

Per continuare ad utilizzare Salling Clicker oltre il limite dei 30 clic imposto dalla versione di Prova, devi acquistare un codice seriale ed attivare l'applicazione sul tuo computer. Puoi fare ciò nella schermata di Attivazione.

Dopo averlo attivato, Salling Clicker funzionerà senza limitazioni. Non dovrai scaricare da internet e installare una "full version".

### **Come installare sul tuo computer**

Fai un doppio clic sul file "Salling Clicker.pkg" dell'immagine disco per avviare l'installazione. Quando richiesta, inserisci la tua password di amministratore (questa è necessaria per installare Salling Clicker in una locazione accessibile da tutti gli utilizzatori del computer). Al termine dell'installazione avvia le Preferenze di Sistema ed attiva il controllo di Salling Clicker per completare questa parte dell'installazione.

### **Utilizzo con un telefonino tradizionale**

Questa sezione ti spiegherà come cominciare ad utilizzare Salling Clicker con un telefonino tradizionale Sony Ericsson. Se intendi utilizzare Salling Clicker con uno smartphone basato su Symbian, dovresti saltare direttamente alla sezione "Utilizzo con uno smartphone".

Per permettere a Salling Clicker di collegarsi al tuo telefonino, devi allineare

quest'ultimo al tuo computer. Poi avvia Impostazione Assistita Bluetooth, che puoi trovare nella cartella /Applicazioni/Utility all'interno del tuo computer. Ora devi collegarti al tuo telefonino. Per fare ciò, fai clic su 'Collegamento' nel pannello di Salling Clicker all'interno delle Preferenze di Sistema. Al primo tentativo di connessione, ti sarà chiesto di identificare il telefono con cui desideri collegarti.

Quando Salling Clicker si è collegato, trova ed avvia il menu 'Accessori' nel tuo telefono (solitamente: Connettività -> Accessori, ma questo dipende dal modello del telefono che si sta utilizzando). Salling Clicker è ora pronto per essere utilizzato!

### **Utilizzo con uno smartphone**

Questa sezione ti spiegherà come cominciare ad utilizzare Salling Clicker con uno dei modelli di smartphone basati su Symbian di Sony Ericsson, Nokia, o Siemens. Devi innanzitutto installare Salling Clicker all'interno del tuo smartphone. All'interno dell'immagine disco di Salling Clicker potrai trovare l'installer appropriato per il tuo modello di smartphone.

Fai un doppio clic sul file "Clicker for UIQ.sis" per gli smartphone di Sony Ericsson o su "Clicker for Series 60.sis" per quelli di Nokia e Siemens.

Per permettere a Salling Clicker di collegarsi al tuo smartphone, devi allineare quest'ultimo al tuo computer. Poi avvia Impostazione Assistita Bluetooth, che puoi trovare nella cartella /Applicazioni/Utility all'interno del tuo computer.

Ora devi collegarti al tuo telefono. Per fare ciò, fai clic su 'Collegamento' nel pannello di Salling Clicker all'interno delle Preferenze di Sistema. Al primo tentativo di connessione, ti sarà chiesto di identificare il telefono con cui desideri collegarti.

Quando Salling Clicker si è collegato, avvia l'applicazione Salling Clicker che hai precedentemente installato all'interno del tuo smartphone.

Salling Clicker è ora pronto per essere utilizzato!

### **Utilizzo con un dispositivo palmare basato su Palm OS**

Devi innanzitutto installare Salling Clicker all'interno del tuo PDA. All'interno dell'immagine disco di Salling Clicker potrai trovare un installer extra per il tuo dispositivo palmare basato su Palm OS.

Fai un doppio clic sul file "Clicker for Palm OS.prc". Il Bluetooth File Exchange si attiverà, chiedendoti di individuare il dispositivo Bluetooth a cui inviare l'installer.

Avvia Clicker sul tuo PDA e fai tap su 'Connect'. Salling Clicker è ora pronto per essere utilizzato!