





## Viewer-Führer

Klicken Sie auf den gewünschten Befehl:



**Hilfe benutzen**



**Menübefehle**



**Arbeitsschritte**



**Bildschirmsucher**



**Tastenkürzel**

## Menüs

- » Datei
- » Bearbeiten
- » Ansicht
- » Hilfe
- » Switch

---

*Siehe auch*

- » **Systemmenü**

## Arbeitsschritte



Dateien öffnen



Dateien speichern



Dateien suchen



Ziehen und Ablegen

---



## Menü »Datei«



Öffnen



Neu öf<sup>n</sup>en



Speichern als



Alle schlie<sup>ß</sup>en



Alle verkleinern



Alle wiederherstellen



Image Editor



Anderer Editor



Voreinstellungen



Beenden



## **Untermenü »Voreinstellungen«**

In diesem Untermenü finden Sie die folgenden Befehle:



**Viewer**



**Photo-CD**



**Anzeige**



**Speicher**



**Dateiformate**





## Menü »Bearbeiten«



Kopieren



Dateiname kopieren



Zuschneiden



Nichts auswählen





## **Menü »Ansicht«**



1:1



Vergrößern



Verkleinern



Auf Fenstergröße



Ganzer Bildschirm



Information



Viewer sichtbar



Viewer überlappend



Viewer nebeneinander



Immer sichtbar

---





## **Menü »Hilfe«**

Inhalt

Suchen

Hilfe benutzen

Ulead-Produktinformation

Über Viewer

---

## **Menu »Switch«**

In diesem Menü finden Sie die anderen Switch-Programme. Klicken Sie auf einem Programmnamen, um ein Programm auszuführen. Ebenso finden Sie hier den Windows-Programm-Manager, Datei-Manager und die Zwischenablage.

---





## Systemmenü

Das Systemmenü erreichen Sie über das Systemmenüfeld in der linken oberen Ecke des Programmfensters. Viele Systemmenüs haben außer den hierunter angeführten noch zusätzliche Befehle, mit denen Sie zwischen Fenstern umschalten können.

- ▣ **Wiederherstellen** stellt ein Fenster in ursprünglicher Größe wieder her, d.h. in der Größe, bevor es verkleinert oder vergrößert wurde.
  - ▣ **Verschieben** dient dem Bewegen eines Fenster ohne Maus.
  - ▣ **Größe ändern** ändert die Größe eines Fensters ohne Maus.
  - ▣ **Verkleinern** verkleinert das Fenster zum Symbol.
  - ▣ **Vergrößern** vergrößert das Fenster so weit als möglich.
  - ▣ **Schließen** schließt das Fenster
  - ▣ **Wechseln zu** ruft die Task-Liste auf.
-

## Tastenkürzel

Viewer verfügt über viele Tastenkürzel mit denen Sie eine Menge Zeit beim Arbeiten sparen können. In diesem Abschnitt finden Sie alle Tastenkürzel. Drucken Sie diese Seite aus und halten Sie sie bei der Arbeit bereit.

 **Thema ausdrucken**  
 **Fenster schließen**

### Menü »Datei«

STRG + O	Öffnen
STRG + G	Image Editor ausführen
STRG + Q	Viewer beenden

### Menü »Bearbeiten«

STRG + C	Bild oder Auswahl in die Zwischenablage kopieren
STRG + R	Zuschneiden
STRG + N	Nichts auswählen

### Menü »Ansicht«

STRG + A	1:1 - Ansicht
+	Vergrößern
-	Verkleinern
STRG +	
(UMSCH.) + 1-8	Zoom-Faktor bestimmen
STRG + W	Ganzer Bildschirm
STRG + I	Bildinformation
STRG + B	Alle Viewer-Fenster sichtbar
STRG + S	Alle Viewer-Fenster überlappend
STRG + T	Alle Viewer-Fenster nebeneinander

### Menü »Hilfe«

F1	Hilfe
UMSCH. + F10	Microsoft-Windows-Hilfe

### Verschiedenes

Doppelklicken auf der Titelleiste vergrößert das aktive Fenster  
Doppelklicken auf der Statuszeile ruft das Dialogfeld »Voreinstellungen« auf  
ESC schließt ein Dialogfeld, ohne Änderungen zu speichern

### Befehlszeilenparameter

/n oder -n	Programm ohne Switch-Logo starten
------------	-----------------------------------

---

## Neu öffnen

Lädt die ursprüngliche Version eines Bildes neu.

---

## Alle schließen

Schließt alle offenen Viewer-Fenster.

---

## Alle verkleinern

Verkleinert alle offenen Viewer-Fenster.

---

## Alle wiederherstellen

Stellt alle offenen Viewer-Fenster wieder her.

---



## **Image Editor**

Führt den Image Editor aus.

Das gewählte Bild erscheint in der Image-Editor-Arbeitsfläche.

---

## **Anderer Editor**

Führt einen anderen Editor aus.

Wählen Sie das gewünschte Programm im Dialogfeld »Voreinstellungen: Viewer«.

---

## Voreinstellungen: Viewer

Hierin bestimmen Sie Programmooptionen.

---

*Siehe auch*



Dialogfeld »Viewer«

## Voreinstellungen: PhotoCD

Bestimmt Einstellung zum PCD-Format. (Entwickelt von Kodak für die Photo-CD-Produkte, untestützt Graustufen, 256-Farben-Raster und RGB-Echtfarben).

---

*Siehe auch*



Dialogfeld »Photo-CD«

## Voreinstellungen: Anzeige

Bestimmt Anzeigoptionen.

---

*Siehe auch*



Dialogfeld »Anzeige«

## Voreinstellungen: Speicher

Bestimmt Optionen zum temporären Speicherplatz.

---

*Siehe auch*



Dialogfeld »Speicher«

## Voreinstellungen: Dateiformate

Bestimmt die aktiven und nicht aktiven Dateiformate.

---

*Siehe auch*



Dialogfeld »Dateiformate«

## Beenden

Schließt das Programm »Viewer«.

---



## Kopieren

Kopiert die Auswahl bzw. das ganze Bild in die Zwischenablage.

Auswahlbereiche erstellen Sie mit der Maus.

---

## **Dateiname kopieren**

Kopiert den gesamten Pfad und Dateinamen in die Zwischenablage.

---

## Zuschneiden

Schneidet das aktive Bild zu. Nicht gewählte Bereiche werden verworfen. **Der Befehl ist nicht rückgängig zu machen.**

---

## Nichts auswählen

Hebt die augenblickliche Auswahl auf.

Auswahlbereiche erstellen Sie mit der Maus.

---

## 1:1

Zeigt ein Bild in seiner tatsächlichen Größe, d.h. 1 Bildpixel = 1 Bildschirmpixel.

Alle Bilder werden beim Öffnen 1:1 angezeigt.

---

## Vergrößern

Vergrößert ein Bild. Mögliche Zoom-Faktoren sind 2x bis 8x.

---

## Verkleinern

Verkleinert ein Bild. Mögliche Zoom-Faktoren sind 1/2x bis 1/8x.

---

## Auf Fenstergröße

Paßt das Bild ins Fenster ein.

---



## **Ganzer Bildschirm**

Zeigt das Bild ohne Rahmen, Titelleiste und Menüzeile.

Zurück in den normalen Anzeigemodus mit ESC.

---

## Information

Zeigt ein Dialogfeld mit Information zum Bild.

---

## Viewer sichtbar

Zeigt alle Viewer-Fenster obenauf sichtbar auf dem Bildschirm.

---

## Viewer überlappend

Zeigt alle Viewer-Fenster überlappend auf dem Bildschirm.

---

## Viewer nebeneinander

Zeigt alle Viewer-Fenster nebeneinander auf dem Bildschirm.

---

## Immer sichtbar

Behält die Viewer-Fenster immer sichtbar auf dem Bildschirm.

---

## Inhalt

Ruft das Inhaltsverzeichnis der Hilfe auf.

---

## Suchen

Öffnet das Dialogfeld »Suchen«, mit dem Sie nach Hilfe-Themen suchen können.

---



## Hilfe benutzen

Bietet Zugriff auf den Microsoft-Führer zur Windows-Hilfe.

---

## Über Viewer

Zeigt die Viewer-Programminformation.

---

## Ulead-Produktinformation

Zeigt Informationen zu anderen Produkten von Ulead Systems.

---



## **Umschaltfläche**

Die Umschaltfläche ist die linke Schaltfläche in der Statuszeile. Ein Klick darauf bringt Sie in ein anderes Viewer-Fenster.

---



## Dateien öffnen

Mit dem Befehl »Öffnen« aus dem Menü »Datei« können Sie Bilder von Disketten, CD-ROM, MO-Disk (magnetooptische Speichermedien), aus dem Netzwerk oder Verzeichnissen auf der Festplatte öffnen.

1. Wählen Sie den Befehl »Öffnen« im Menü »Datei«.
2. Wählen Sie die gewünschte Dateierweiterung.
3. Wechseln Sie ins gewünschte Verzeichnis.
4. Wählen Sie einen Dateinamen.
5. Werfen Sie mit »Vorschau« einen Blick auf das Bild.
6. Klicken Sie auf »OK«. Das neue Bild erscheint auf der Arbeitsfläche.

---

*Siehe auch*



Dialogfeld »Öffnen«



## Dateien suchen

Alle Dialogfelder zum Öffnen von Dateien verfügen über eine Schaltfläche »Blättern«. Im gleichnamigen Dialogfeld können Sie Dateien suchen:

1. Betätigen Sie die Schaltfläche »Blättern«.
2. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis.
3. Geben Sie den Namen der Datei unter »Dateiname« ein. Platzhalter (z.B. \*.\* oder \*.JPG ) sind erlaubt.
4. Klicken Sie auf »Einlesen«. Alle angegebenen Verzeichnisse werden neu eingelesen. Den Auswahlkriterien genügende Dateien finden Sie im Listefeld »gefunden«, und zwar in der unter »Sortieren« angegebenen Reihenfolge.
5. Wählen Sie die gewünschte Datei.
6. Klicken Sie auf »OK«. Das Dialogfeld wird geschlossen, Sie kehren zurück zum vorhergehenden Feld.

---

*Siehe auch*



Blättern Dialogfeld



## Dateien speichern

Mit »Speichern« im Menü »Datei« können Sie neue Bilder zum erstenmal speichern. Sie können dabei Dateiformat und Kompression bestimmen.

1. Wählen Sie »"Speichern als"«
2. Bestimmen Sie das gewünschte Verzeichnis mithilfe der Listenfelder.
3. Wählen Sie ein Dateiformat.
4. Geben Sie einen bis zu acht Zeichen langen Dateinamen ein (ohne Erweiterung).
5. Klicken Sie auf »OK«.

---

*Siehe auch*



Dialogfeld »Speichern als«



Dateiformate



## **Ziehen-und-Ablegen-Schaltfläche**


Klicken Sie zuerst auf diese Schaltfläche, dann ziehen Sie das Bild in ein anderes Programm.

Sie können eine Kopie des Bildes herstellen, indem Sie es in ein anderes Viewer-Fenster ziehen

---



## Bildschirmsucher



Mit dem Bildschirmsucher können Sie Bilder ansehen, die zu groß für den Bildschirm sind. Drücken Sie auf den Schnittpunkt der Bildlaufleisten im Viewer-Fenster. (Die Laufleisten sind nur sichtbar, wenn das Bild zu groß ist.

Ein hervorgehobenes Rechteck im Sucher zeigt den sichtbaren Teil. Mit der Maus verschieben Sie das Rechteck.

---

## Öffnen

- » **Dateiname** zeigt die gewählte Datei bzw. -erweiterung.; Geben Sie einen Dateinamen ein oder wählen Sie aus der Liste.
- » **Dateitypen** zeigt die verfügbaren Dateiformate und deren Erweiterungen, die Sie mit Screen Capture öffnen können.
- » **Verzeichnisse** zeigt den aktuellen Pfad mit allen Unterverzeichnissen.
- » **Laufwerke** zeigt alle verfügbaren Laufwerke.
- » **Blättern** öffnet das gleichnamige Dialogfeld, in dem Sie nach Dateien suchen können.
- » **Optionen** accesses the Öffnen Optionen dialog boxes for file formats that provide Optionen
- » **Netzwerk** bietet Anschluß an ein Netzwerk, sofern Sie mit Windows für Workgroups arbeiten.
- » **Vorschau** zeigt das Symbolbild des gewählten Bildes als Vorschau.
- » **Infobereich** enthält Informationen zur Datei.

---

*Siehe auch*

- » Dateien öffnen

## Speichern als

- » **Dateiname** Geben Sie hier einen Dateinamen ein, oder wenn Sie eine bestehende Datei überschreiben wollen, wählen Sie einen aus der Liste.
- » **Dateitypen** zeigt die verfügbaren Dateiformate und deren Erweiterungen.
- » **Verzeichnisse** zeigt den aktuellen Pfad mit allen Unterverzeichnissen.
- » **Laufwerke** zeigt alle verfügbaren Laufwerke.
- » **Optionen** bietet Zugang zu allen Optionen für das jeweilige Dateiformat und ist nicht bei allen Formaten verfügbar.
- » **Blättern** öffnet das gleichnamige Dialogfeld, in dem Sie nach Dateien suchen können.
- » **Netzwerk** bietet Anschluß an ein Netzwerk, sofern Sie mit Windows für Workgroups arbeiten.
- » **Ins Album** Bestimmen Sie, ob Sie das Bild auch in ein Album einreihen wollen.
- » **Album** öffnet das Dialogfeld »Symbolbilder einreihen«. Damit können Sie Symbolbild in neue oder offene Alben legen.

---

*Siehe auch*

- » **Dateien speichern**

## Viewer

▶▶ **In die Zwischenablage kopieren** bestimmt das Format, das in die Zwischenablage kopiert wird: GAB (geräteabhängige Bitmap), GUB (geräteunabhängige Bitmap) oder WMF (Windows Metafile Format)

▶▶ **Anderer Editor** bestimmt das Programm, das mit dem Befehl »Andere Editor« im Menü »Datei« aufrufen.

▶▶ **Blättern** öffnet das gleichnamige Dialogfeld, in dem Sie nach Dateien suchen können.

---

## Anzeige

- ▶▶ **Eine gemeinsame Palette** zeigt alle Bilder auf einem 256-Farben-Monitor mit derselben Palette an.
  - ▶▶ **Hintergrund ignorieren** konzentriert sich bei der Anzeige auf das aktive Bild, nicht den Hintergrund.
  - ▶▶ **Gammakurve** bestimmt die Anpassung des Programms and verschiedene Anzeigeumgebungen.
  - ▶▶ **VGA-Palette** bietet Einstellungen für 16-Farben-Anzeigen.
-

## VGA Palette

▶▶ **VGA-Palette** übergehen, 16 Graustufen zeigt Graustufenbilder in 16 Grautönen an und ermöglicht den Befehl »Symbolbilder in Grau« im Dialogfeld »Neues Album«.

▶▶ **Kompatibilitätstest** überprüft, ob dies an Ihrem Monitor möglich ist.

---

*Siehe auch*

▶▶ Dialogfeld »Anzeige«

Sortieren können Sie anhand von Namen, Typen, Größe und Datum, in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge.

Dateinamen können mit und ohne Erweiterung eingegeben werden. Wenn Sie die Erweiterung nicht eingeben, wird die im Listefeld »Dateitypen« ausgewählte angefügt.



Testen Sie Ihre VGA-Karte, bevor Sie diese Option wählen.

Wenn Sie diese Taste drücken, werden die Farbquadrate rechterhand in Grautönen angezeigt. Wenn Ihre Karte inkompatibel ist, passiert nichts, oder der Computer muß neu gestartet werden

Gemeinhin sollten hier unterschiedliche Laufwerke stehen. In einem Netzwerk können verschiedenen Zugriffsrechte jedoch Speicherplatz in bestimmten Verzeichnissen auf demselben Laufwerk zuordnen.

Diese Option ist nur im 256-Farben-Anzeigemodus verfügbar. Diese Option ist nützlich, wenn Sie Graustufen zusammen mit 256-Farben-Rastern ansehen oder Bilder vergleichen wollen.

Dies beeinflusst die Geschwindigkeit beim Erneuern einer 256-Farben-Anzeige. Album aktualisiert hierbei immer nur das aktive Bild. Bilder im Hintergrund erscheinen verzerrt, verschwommen, oder grau. Der Inhalt der Bilder im Hintergrund bleibt unverändert.

Mit dieses Option werden Bilder in allen Anzeigemodi gleich gut ausgegeben. Ansonsten, oder wenn der Wert 1.00 beträgt, wird die Anzeige nicht nachgestellt.

Zeile 1: Datentyp und Kompression

Zeile 2: Größe in Pixel und Auflösung

Zeile 3: Speicherverbrauch und Erstellungsdatum

## Blättern



cgm

**dx**

pcd

pic

**bmp**

**eps**

iff

jpeg



psd

**ras**

tga

tif



