

Capítulo 1

INSTALACIÓN

Este capítulo describe los requisitos del sistema y la instalación del *software* de Readiris.

REQUISITOS DEL SISTEMA

Ésta es la configuración mínima del sistema necesaria para utilizar Readiris:

- ☐ un procesador Intel 486 o compatible. Se recomienda un procesador Pentium.
- ☐ 16 MB de RAM. Se recomiendan 32 MB de RAM con Windows NT y para utilizar la función “Connect”.
- ☐ 30 MB de espacio en el disco duro. Bastarán 25 MB si deja el manual electrónico en el CD-ROM.
- ☐ sistemas operativos Windows 98, Windows 95 o Windows NT 4.0.

Nota: algunos **controladores de escáner** no funcionan con Windows NT. Consulte la documentación de su escáner para ver qué plataformas pueden utilizarse.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE READIRIS

El *software* de Readiris se entrega exclusivamente en un **CD-ROM autoejecutable**. Para instalarlo, simplemente introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM y espere a que el programa de instalación comience a ejecutarse. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.




Si la instalación no comienza a ejecutarse con el CD-ROM introducido en la unidad de CD-ROM, ejecute el programa *menu.exe* para instalar el *software*.

Los usuarios de Windows NT deben comprobar que tienen los **derechos de acceso** adecuados, en su caso, póngase en contacto con el administrador de su sistema.

Se ofrecen algunas opciones de instalación. Asegúrese de instalar las **bases de datos lingüísticas** de todos los idiomas que piensa leer. Todos los léxicos se instalan por defecto. Le recomendamos que instale las **imágenes de muestra** que se usan en los materiales de aprendizaje del presente manual.



De igual manera, el **manual electrónico** se copia por defecto en el disco duro, pero puede dejarlo en el CD-ROM. Se presenta en formato PDF de Adobe Acrobat. Asegúrese de instalar el *software* de Acrobat Reader para acceder a la documentación del *software* en caso necesario.




El programa de instalación crea automáticamente el submenú “Aplicaciones I.R.I.S. - Readiris” en el menú “Programas”.




LA COMODIDAD NO ES PEREZA

Para mayor facilidad de uso de Readiris, siga los siguientes pasos adicionales.

Puede ser útil crear un **acceso directo**. La documentación y la ayuda en línea de Windows explican varios métodos para crear accesos directos. Una forma de hacerlo es arrastrando con el ratón la aplicación Readiris del Explorador de Windows al escritorio.




De esta forma podrá iniciar el *software* de Readiris directamente desde su escritorio.



INSTALACIÓN DE LA FUNCIÓN “CONNECT”

La instalación de la función “Connect” requiere algunos **pasos manuales** que ningún programa de instalación puede llevar a cabo.

La información necesaria para instalar la función “Connect” se encuentran en la ayuda en línea de Readiris y en el archivo CONNREAD.DOC.



Para mayor comodidad, este archivo “Léame” sobre la función “Connect” aparece automáticamente al final del programa de instalación, en otros casos se encuentra en la carpeta de Readiris.

DESINSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE READIRIS

Sólo existen dos formas correctas de desinstalar Readiris: utilizando el programa de desinstalación de Readiris y utilizando el programa automático de (des)instalación de Windows. Le recomendamos encarecidamente *no* desinstalar Readiris o sus módulos de *software* borrando manualmente los archivos de programa.

Programa de desinstalación de Readiris

Seleccione “Borrar Readiris” en el submenú “Aplicaciones I.R.I.S. - Readiris” para ejecutar el programa de desinstalación de Readiris y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.




Programa de (des)instalación de Windows

Ejecute los siguientes pasos para utilizar el programa automático de (des)instalación de Windows.

- ☐ Haga clic en “Configuración” en el menú “Inicio” de Windows y vaya al “Panel de Control”.



- ❑ Haga clic en el “Agregar o Quitar Programas” situado en el panel de control.
- ❑ Readiris se encontrará en la lista de la pestaña “Instalar o Desinstalar”.




- ❑ Seleccione Readiris y haga clic en el botón “Agregar o Quitar” para eliminar el *software* de Readiris.
- ❑ Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



INSTALACIÓN DE SOFTWARE OPCIONAL

Existe un *software* opcional complementario a Readiris. Se trata del módulo OCR para lenguas asiáticas, que le permitirá reconocer documentos en japonés y chino simplificado. Este *software* se suministra asimismo en un CD-ROM autoejecutable.







INSTALACIÓN DE PRODUCTOS CONEXOS

Según del paquete de *software* que haya adquirido, Readiris puede suministrarse con una versión de evaluación del producto Cardiris, un **organizador de tarjetas de visita**.

Si su versión de Readiris contiene este programa gratuito, también se instalará mediante el programa autoejecutable del CD-ROM. Siga para ello las instrucciones que aparecen en pantalla.

Póngase en contacto con I.R.I.S. para obtener más información acerca de este *software*; la opción “Hacer Contacto con I.R.I.S.” del menú “Ayuda” de Readiris describe las formas en que puede ponerse en contacto con I.R.I.S.




   

[Temas de Ayuda](#) [Atrás](#) [Opciones](#)

Cómo ponerse en contacto con I.R.I.S.

Sede central (Bélgica)
Teléfono: +32-10-45 13 64
Fax: +32-10-45 34 43

I.R.I.S. en Internet
Página Web: <http://www.irislink.com>
E-mail de ventas: sales@irislink.com
E-mail de asistencia: support@irislink.com

Haga clic  para acceder a la portada de I.R.I.S. en la Web.

Oficina EE.UU (Costa este)
Teléfono: +1-561-395 7831 / 800-447-4744
Fax: +1-561-347 6267

Oficina EE.UU (Costa oeste)
Teléfono: +1-602-854-3111 / 800-7USAIRIS
Fax: +1-602-854-2929

Oficina de Francia
Teléfono: +33-1-646 16 762
Fax: +33-1-646 16 071

ARCHIVOS INSTALADOS

El programa de instalación crea una carpeta en la que se localizan los archivos de Readiris. Nunca intente desinstalar Readiris o alguno de sus módulos borrando manualmente los archivos de programa, utilice el programa de desinstalación de Readiris o el programa automático de (des)instalación de Windows. Véase más arriba.

Archivos Léame y documentación

README.DOC Archivo “Léame” general

CONNREAD.DOC Archivo “Léame” sobre la función “Connect”

Dependiendo del paquete de *software* que haya adquirido, el CD-ROM de Readiris puede contener algunos archivos adicionales “Léame” y PDF de Acrobat – estos archivos *no* se instalan en su disco duro.

En ellos se explica como configurar las funciones multilingües de Windows – este “paquete de servicio” de Windows es indispensable para reconocer caracteres “exóticos”, como los griegos y cirílicos – y el *software* “Twunk” (“Twain thunk”) para resolver algunos problemas con controladores Twain.

También puede encontrar manuales especializados relativos a las plataformas de escaneado Visioneer PaperPort y Microtek PageSuite.

Controladores de escáner

Por último, podrá encontrar algunos controladores de escáner en el CD-ROM de Readiris; en la carpeta “Drivers”.

I.R.I.S. no garantiza que los controladores que se suministran para su escáner o los que se encuentran en el CD-ROM de Readiris funcionen (correctamente) con su equipo.

No dude en ponerse en contacto con el fabricante del equipo o con su distribuidor si siguiera teniendo problemas con los controladores del escáner. La



mayoría de fabricantes permiten descargar las últimas versiones de los controladores directamente desde su página web.

Archivos de usuario


Los usuarios pueden crear diccionarios de fuentes y archivos de propiedades.

*.DUS	Diccionarios de fuentes
*.WDW	Modelos de trazado de ventanas
*.IBT	Propiedades de Readiris

¡REGÍSTRESE!

No olvide de registrar su licencia Readiris. Si lo hace lo mantendremos informado sobre futuros productos y productos conexos de I.R.I.S. Las ventajas de registrarse, como la asistencia gratuita y las ofertas especiales, están reservadas estrictamente a los usuarios registrados.

Puede registrarse de muchas formas: enviándonos por correo el formulario de registro o enviando por fax el formulario electrónico, llamando a I.R.I.S. en horas de oficina o completando el formulario de registro en la página de I.R.I.S. en la Web.



El **programa automático de registro** de Readiris, que encontrará en el menú “Registrar” del programa Readiris, lo guiará cómodamente durante todo el proceso.



Dependiendo de la versión adquirida, recibirá la **clave de acceso** necesario para continuar utilizando el *software* de Readiris una vez transcurrido el mes de demostración.

CÓMO OBTENER ASISTENCIA TÉCNICA

La opción “Asistencia Técnica” del menú “Ayuda” de Readiris explica cómo obtener asistencia técnica. Describa claramente lo que le sucede e incluya toda la información pertinente sobre Readiris, su escáner y su sistema informático.

