

Einstellung des Mikrofonpegels

Zum Einstellen der Lautstärke Ihres Mikrofons gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf **Start** .
2. Sprechen Sie das jeweils durch das blaue Kästchen hervorgehobene Wort. Sprechen Sie mit Ihrer normalen Stimme; sprechen Sie nicht übermäßig laut, leise oder mit wechselnder Lautstärke. Für jedes Wort haben Sie bis zu drei Sekunden Zeit.
3. Wenn Sie ein Wort gesprochen haben, warten Sie, bis die blaue Markierung zum nächsten Wort springt.

Hinweis: Zum Abhören eines Musters, wie das Wort gesprochen werden sollte, klicken Sie auf **Mustersatz** .

Klicken Sie  an, um zum Testprogramm zurückzukehren.

Spracherkennungstest

Mit dem Aufzeichnen eines Sprechbeispiels können Sie feststellen, wie gut VoiceType ihre Sprechweise versteht. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf **Start** .
2. Sprechen Sie das jeweils durch das blaue Kästchen hervorgehobene Wort. Wenn ein Wort nicht erkannt wird, wechselt die Farbe des Wortes zu rot. In diesem Fall klicken Sie auf **Start** und beginnen erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis keine Wörter mehr rot angezeigt werden.

Wenn VoiceType alle Wörter erkennt (keine roten Hervorhebungen mehr), ist ihr Mikrofon korrekt konfiguriert und eingestellt.

Klicken Sie  an, um zum Testprogramm zurückzukehren.

Installation der Windows 95-Lautstärkeregelung

Gehen Sie zum Installieren der Windows 95-Lautstärkeregelung wie folgt vor:


1. Die CD-ROM oder erste Installationsdiskette von Windows 95 in das entsprechende Diskettenlaufwerk einlegen.
2. Klicken Sie in Windows 95 auf **Start**.
3. Klicken Sie auf **Einstellungen** und danach auf **Systemsteuerung**.
4. Auf **Programme hinzufügen/entfernen doppelt klicken**. .
5. Auf die Registerkarte **Windows-Setup** klicken.
6. Auf **Multimedia klicken**. .
7. Auf **Details** klicken und sicherstellen, daß die Felder für Audiorecorder und Lautstärkeregler markiert sind.
8. Auf **OK klicken**. .
9. Auf die Registerkarte **Installieren/Deinstallieren** klicken.
10. Auf **Installieren** klicken. Die im Fenster angezeigten Anweisungen befolgen.

Nach Abschluß der Installation starten Sie den Computer erneut und führen das Programm 'Mikrofon-Setup-Assistent' aus, um die Sprechgarnitur richtig zu positionieren.


Klicken Sie  an, um zum Testprogramm zurückzukehren.

Microsoft und Windows 95 sind Marken der Microsoft Corporation.


Anschluß des Signaladapters




Wenn Ihre derzeitige Mikrofoninstallation so aussieht, [klicken Sie hierauf](#).




Wenn Ihre derzeitige Mikrofoninstallation so aussieht (d.h. ein Netzadapter verwendet wird), [klicken Sie hierauf](#).




Wenn Ihre derzeitige Mikrofoninstallation so aussieht (d.h. ein Batterieadapter verwendet wird), [klicken Sie hierauf](#).

Klicken Sie  an, um zum Testprogramm zurückzukehren.


Entfernen des Signaladapters



Wenn Ihre derzeitige Mikrofoninstallation so aussieht, [klicken Sie hierauf](#).




Wenn Ihre derzeitige Mikrofoninstallation so aussieht, [klicken Sie hierauf](#).



Wenn Ihre derzeitige Mikrofoninstallation so aussieht, [klicken Sie hierauf](#).


Klicken Sie  an, um zum Testprogramm zurückzukehren.

Wenn kein Adapter angeschlossen ist




Wenn kein Adapter angeschlossen ist, gehen Sie zum Anschluß des Signaladapters wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den grünen Mikrofonstecker aus der Mikrofonbuchse an der Audiokarte heraus.
2. Stecken Sie den grünen Mikrofonstecker wie in der Abbildung in den weißen Signaladapter.
3. Stecken Sie den weißen Signaladapter in die Mikrofonbuchse an der Audiokarte.

Klicken Sie  an, um zur vorigen Hilfeseite zurückzukehren.

Wenn ein Netzadapter angeschlossen ist




Wenn ein Netzadapter angeschlossen ist, gehen Sie zum Anschluß des Signaladapters wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den grünen Mikrofonstecker aus dem schwarzen Netzteil heraus, das an die Audiokarte angeschlossen ist.
2. Stecken Sie den grünen Mikrofonstecker wie in der Abbildung in den weißen Signaladapter.
3. Stecken Sie den weißen Signaladapter in das schwarze Netzteil, das noch immer an die Audiokarte angeschlossen ist.


Klicken Sie  an, um zur vorigen Hilfeseite zurückzukehren.

Wenn ein Batterieadapter angeschlossen ist




Wenn ein Batterieadapter angeschlossen ist, gehen Sie zum Anschluß des Signaladapters wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Mikrofonstecker des Batterieadapters aus der Audiokarte heraus.
2. Stecken Sie den Mikrofonstecker des Batterieadapters wie abgebildet in den weißen Signaladapter.
3. Stecken Sie den weißen Signaladapter in die Mikrofonbuchse an der Audiokarte.


Klicken Sie  an, um zur vorigen Hilfeseite zurückzukehren.

Wenn kein anderer Adapter angeschlossen ist




Wenn kein anderer Adapter angeschlossen ist, gehen Sie zum Entfernen des Signaladapters wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den grünen Mikrofonstecker und den weißen Signaladapter aus der Audiokarte heraus.
2. Entfernen Sie den weißen Signaladapter (siehe Abbildung).
3. Stecken Sie den grünen Mikrofonstecker in die Mikrofonbuchse an der Audiokarte.


Klicken Sie  an, um zur vorigen Hilfeseite zurückzukehren.

Wenn außerdem ein Netzadapter angeschlossen ist




Wenn außerdem ein Netzadapter angeschlossen ist, gehen Sie zum Entfernen des Signaladapters wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den grünen Mikrofonstecker und den weißen Signaladapter aus dem schwarzen Netzteil heraus, das an die Audiokarte angeschlossen ist.
2. Entfernen Sie den weißen Signaladapter (siehe Abbildung).
3. Stecken Sie den grünen Mikrofonstecker in das schwarze Netzteil, das noch immer an die Audiokarte angeschlossen ist.

Klicken Sie  an, um zur vorigen Hilfeseite zurückzukehren.

Wenn außerdem ein Batterieadapter angeschlossen ist



Wenn außerdem ein Batterieadapter angeschlossen ist, gehen Sie zum Entfernen des Signaladapters wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Mikrofonstecker des Batterieadapters und den weißen Signaladapter aus dem Computer heraus.
2. Entfernen Sie den weißen Signaladapter (siehe Abbildung).
3. Stecken Sie den Mikrofonstecker des Batterieadapters in den Mikrofonanschluß (Buchse) an der Audiokarte.

Klicken Sie  an, um zur vorigen Hilfeseite zurückzukehren.

Wenn keine Audioeingabe festzustellen ist

Im Verlauf des Tests konnte kein Audiosignal festgestellt werden. Sie müssen diesen Fehler beheben, damit die Lautstärke eingestellt werden kann. Mögliche Lösungen zur Behebung dieses Problems finden Sie in der folgenden Auflistung.

- Wenn das Mikrofon einen Ein-/Aus-Schalter (bzw. 'On/Mute') aufweist, muß dieser auf 'Ein' (On) eingestellt sein.
- Sprechen Sie immer nur das gerade hervorgehobene Wort in das Mikrofon.
- Wenn Sie den Batterieadapter des Mikrofons verwenden, müssen die Batterien natürlich geladen und in einwandfreiem Zustand sein.
- Sicherstellen, daß die Sprechgarnitur richtig positioniert ist. Wenn Sie Zweifel haben, führen Sie die Anwendung 'Mikrofon-Setup-Assistent' aus.
- Die Audiokarte, das Mikrofon und die Mikrofonverbindung dürfen seit der letzten Ausführung von 'Mikrofon-Setup-Assistent' nicht verändert worden sein. Wenn dies der Fall ist, muß 'Mikrofon-Setup-Assistent' zur richtigen Positionierung der Sprechgarnitur erneut ausgeführt werden.

Klicken Sie  an, um zum Testprogramm zurückzukehren.

Dies ist das Symbol für die Anwendung 'Mikrofontest'. Während der Einstellung des Mikrofonpegels zeigt das Symbol einen Lautstärke-Schieberegler. Während des Spracherkennungstests zeigt es eine Sprechblase (Symbol für Spracheingabe).

Hier wird die Lautstärke angezeigt, mit der Ihre Stimme beim Sprechen der einzelnen Wörter im Mikrofon empfangen wird. VoiceType kann Ihre Spracheingabe am besten erkennen, wenn sich die Aussteuerungsanzeige im grünen bis gelben Bereich bewegt.

Die im Anzeigebereich erscheinenden Wörter sprechen Sie zunächst, um den Mikrofonpegel einzustellen, und dann erneut, um die Erkennung Ihrer Spracheingabe durch VoiceType zu testen.

Klicken Sie auf 'Start' oder drücken Sie die Taste 'S', wenn Sie zum Sprechen der oben angezeigten Wörter bereit sind.

Klicken Sie auf 'Stop' oder drücken Sie die Taste 'T', wenn Sie den Test stoppen wollen, obwohl noch nicht alle angezeigten Wörter gesprochen sind. Wenn Sie alle Wörter gesprochen haben, stoppt der Test automatisch.

Klicken Sie auf 'Mustersatz' oder drücken Sie die Taste 'M', um einen werksseitig aufgezeichneten Mustersatz abzuhören, der Ihnen demonstriert, wie die Wörter bei der Einstellung des Mikrofonpegels und beim Spracherkennungstest zu sprechen sind.

Klicken Sie auf 'Verlassen' oder drücken Sie die Taste 'V', um dieses Programm zu beenden.

Klicken Sie auf 'Hilfe' oder drücken Sie die Taste 'H', um Informationen zum Arbeiten in diesem Fenster anzuzeigen.

In diesem Feld werden Kurzanweisungen zum Arbeiten in diesem Fenster angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie durch Klicken auf die Schaltfläche 'Hilfe'.

