



# Fotocamere COOLPIX con sistema wireless


1/3

Grazie alle fotocamere COOLPIX con sistema wireless è possibile scaricare le immagini in un computer tramite una rete LAN senza fili.

## Avvio del programma Utility impostazioni wireless

Il programma Utility impostazioni wireless consente di configurare la fotocamera e il computer in modo da poter caricare le immagini tramite una rete senza fili wireless.

Per avviare il programma Utility impostazioni wireless, selezionare **Camera Control > Wireless camera Setup Utility** dal menu **File** di PictureProject.



Se è selezionata l'opzione **Attiva Auto Sync**, le immagini caricate utilizzando l'opzione **Scatta e trasferisci** saranno automaticamente selezionate nell'elenco delle immagini visualizzate nel modo organizza.



## Impostazioni della rete wireless

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della rete wireless, consultare la guida in linea relativa al programma Utility impostazioni wireless o la documentazione fornita con l'adattatore LAN o il punto di accesso wireless, il computer o la fotocamera. Consultare il manuale della fotocamera per informazioni sulla funzione di trasferimento wireless della fotocamera.

## Trasferimento wireless

Le immagini possono essere caricate direttamente dalla fotocamera oppure utilizzando PictureProject Transfer.

### Trasferimento delle immagini dalla fotocamera

Se nel menu wireless della fotocamera è selezionata un'opzione diversa da **Modo PC**, è possibile trasferire le foto nel computer senza avviare PictureProject.

- 1 Accendere il computer e collegarsi.
- 2 Impostate il modo di trasferimento senza fili della fotocamera.
- 3 Selezionare il computer dall'elenco del profilo nel menu "SCEGLI PROFILO" della fotocamera.
- 4 Selezionate un'opzione diversa da **Modo PC** nel menu wireless della fotocamera e iniziate il trasferimento. Le immagini vengono caricate nella cartella selezionata dalla scheda "Destinazione trasferimento" della finestra di dialogo "Opzioni di trasferimento" di PictureProject.\*
- 5 PictureProject si avvia automaticamente dopo il completamento del trasferimento. Spegnete la fotocamera o selezionate un altro modo.

\* Per impostazione predefinita è "Documenti\Immagini\PictureProject" (Windows) o "Utente/(nome dell'utente)\Immagini\PictureProject" (Macintosh).





# Fotocamere COOLPIX con sistema wireless


2/3


Se nel menu wireless della fotocamera è selezionata l'opzione **Riprendi e trasferisci**, è possibile visualizzare le foto in una presentazione slideshow di PictureProject subito dopo la ripresa.

1 Scegliete **Riprendi e trasferisci** nel menu wireless della fotocamera.

2 Avviare PictureProject e fare clic su **Organizza**.

3 Andare in **File > Camera Control** e abilitare **Attiva Auto Sync**.

4 Selezionate la collezione di destinazione e fate clic sul pulsante  (**Slideshow**) per visualizzare le impostazioni della presentazione slideshow. Selezionate **Ripeti presentazione Slideshow** e fate clic su **OK**.



5 Scattare la foto. La foto sarà trasferita nel computer e aggiunta automaticamente alla slideshow.

## "Riprendi e trasferisci"

Le foto riprese con l'opzione **Salva foto disabilitata** nel menu Riprendi e trasferisci della fotocamera vengono salvate nel computer utilizzando nomi di file composti da "STCN" seguito da un numero a quattro cifre (ad esempio, "STCN0001.JPG").

*Trasferimento di immagini utilizzando PictureProject Transfer*  
PictureProject Transfer consente di trasferire le immagini esistenti tramite una rete wireless. [Le impostazioni di trasferimento](#) sono le stesse utilizzate quando il computer e la fotocamera sono collegate tramite cavo USB in modalità PTP.

1 Accendere il computer e collegarsi.

2 Impostate il modo di trasferimento senza fili della fotocamera.

3 Selezionare il computer dall'elenco del profilo nel menu "SCEGLI PROFILO" della fotocamera.

4 Selezionate **Modo PC** nel menu wireless della fotocamera. Con le impostazioni predefinite, PictureProject Transfer si avvia automaticamente quando viene stabilita la connessione wireless.

5 Fare clic sul pulsante **Trasferisci** in PictureProject Transfer per copiare le immagini esistenti dalla fotocamera al computer. Al termine del trasferimento, spegnere la fotocamera o selezionare un altro modo.

## **Modo PC**

Il pulsante di trasferimento della fotocamera non può essere utilizzato per trasferire le immagini in modo PC.



## Fotocamere COOLPIX con sistema wireless

3/3

### *Trasferimento di filmati Pictmotion (solo Windows)*

Se PictureProject è installato, i filmati Pictmotion creati con fotocamere compatibili Pictmotion possono essere trasferiti in un computer Windows (PictureProject e Wireless Camera Setup Utility sono inclusi nel CD di installazione fornito con le fotocamere compatibili Pictmotion e possono essere installati utilizzando l'opzione [Installazione rapida](#)). Durante il trasferimento, i filmati Pictmotion vengono convertiti in video adatti per la riproduzione sul computer. Per trasferire i filmati Pictmotion:

- **Trasferimento di filmati Pictmotion dalla fotocamera:** Se l'opzione **Trasf.agevolato (PM)** è selezionata nel menu wireless della fotocamera e quest'ultima contiene filmati Pictmotion non ancora trasferiti sul computer, i filmati verranno convertiti in formato video e copiati nella cartella selezionata nella scheda "Destinazione trasferimento" della finestra di dialogo "Opzioni di trasferimento" di PictureProject. Verrà visualizzata una finestra di avanzamento. Fate clic su **Annulla** per uscire prima del completamento del trasferimento.
- **Trasferimento di filmati Pictmotion tramite PictureProject:** Se è selezionato il **Modo PC** nel menu wireless della fotocamera e quest'ultima contiene filmati Pictmotion, durante il trasferimento PictureProject visualizzerà una [finestra di conversione Pictmotion](#). Scegliete il tipo di conversione dei filmati Pictmotion in formato video per la visualizzazione sul computer.

