

# PC Link per GSM ver. 1.0

Il programma per Windows *PCLink*  
ti consente di scaricare suonerie e  
immagini personalizzate sul tuo  
telefono Samsung.

# Sommario

Italiano

<b>Installazione</b> .....	3
Requisiti di sistema .....	3
Installazione/disinstallazione dell'applicazione PCLink .....	3
Collegamento del telefono al PC .....	4
Avvio/uscita dal programma PCLink .....	4
<b>Immagine personalizzata</b> .....	5
Scaricamento delle immagini .....	5
Controllo delle immagini scaricate .....	5
<b>Melodia personalizzata</b> .....	6
Scaricamento delle melodie .....	6
Controllo delle melodie scaricate .....	6

# Installazione

## Requisiti di sistema

- Computer IBM compatibile con processore Pentium 133 MHz o superiore
- Windows 98, Windows 2000 o Windows XP
- Almeno 32 MB di RAM
- Un disco rigido con almeno 10 MB di spazio disponibile
- Un'unità CD-ROM (8X o superiore)
- Una scheda VGA a 65 536 colori (16 bit) o superiore
- Risoluzione 800 X 600 o superiore
- Cavo seriale di connessione, compatibile con il telefono

## Installazione dell'applicazione PCLink

1. Inserire il CD-ROM nella relativa unità.
2. Seguire le istruzioni visualizzate per avviare il programma di installazione, oppure fare clic sul file setup.exe.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.

## Disinstallazione dell'applicazione PCLink

1. Selezionare Start e scegliere Impostazioni.
2. Fare clic su Pannello di controllo.
3. Cercare Installazione applicazioni e fare doppio clic.
4. Individuare PCLink e fare clic sul pulsante Aggiungi/Rimuovi.

# Immagine personalizzata

## Collegamento del telefono al PC

Prima di collegarlo al PC, assicurarsi che il telefono sia spento.

1. Collegare la presa della porta seriale sul cavo di download a una porta seriale disponibile sul PC.
2. Collegare l'altra estremità del cavo al telefono.
3. Se il collegamento tra il telefono e il PC riesce, il display del telefono si illumina di colore bianco.

## Avvio/uscita dal programma PCLink

Per avviare il programma PCLink, procedere come segue.

1. Dal menu Start, selezionare Programmi.
2. Selezionare PCLink, quindi selezionare l'applicazione PCLink.
3. L'applicazione PCLink verrà caricata.
4. Il display del telefono viene visualizzato in bianco.
5. Selezionare l'icona Connect. Se il collegamento tra il telefono e PCLink riesce, è possibile osservare un'animazione in alto a destra nella finestra dell'applicativo. In caso contrario, tale animazione non sarà attiva.

Per uscire dal programma PCLink, selezionare l'opzione Exit nel menu File.

*È possibile scaricare fino a 8 immagini personalizzate nel telefono.*

## Scaricamento delle immagini

1. Assicurarsi che il telefono sia spento e collegato al PC.
2. Selezionare l'opzione Image nel menu Tools oppure fare clic sul pulsante Image.
3. Scegliere un file di immagine (.jpg, .bmp) da scaricare, presente nell'elenco delle immagini. Nella finestra di anteprima, viene visualizzata l'immagine selezionata.
4. Selezionare le dimensioni dell'immagine da scaricare. Modificare le dimensioni dell'immagine originale utilizzando la barra di scorrimento +/- . Selezionare le dimensioni della finestra di taglio, utilizzando l'opzione X/Y.
5. Se si desidera, inserire un nuovo nome per l'immagine selezionata nel campo Name.
6. Selezionare, nel campo Location (User Image 1-8), la posizione di memoria del telefono in cui salvarla.
7. Controllare la posizione selezionata, prima di procedere con il download.  
Se si desidera eliminare un'immagine sul telefono, selezionarla e fare clic sul pulsante Delete.
8. Fare clic sul pulsante Download per scaricare l'immagine selezionata sul telefono.

## Controllo delle immagini scaricate

1. Accendere il telefono dopo averlo scollegato dal cavo.
2. Selezionare l'opzione Immag. utente nel menu Display/LED (5-4) sul telefono.
3. Selezionare il tasto di programmazione Visual per visualizzare le immagini scaricate.
4. Per selezionare l'immagine scaricata, premere il tasto Selez.

# Melodia personalizzata

*È possibile scaricare fino a 12 melodie nel telefono.*

## Scaricamento delle melodie

1. Assicurarsi che il telefono sia spento e collegato al PC.
2. Selezionare l'opzione Melody nel menu Tools oppure fare clic sul pulsante Melody.
3. Selezionare un file di melodia (.mmf) da scaricare nel telefono.
4. Se si desidera, inserire un nuovo nome per la melodia selezionata nel campo Name.
5. Selezionare, nel campo Location (User Tone 1~12), la posizione di memoria del telefono in cui salvarla.
6. Controllare la posizione selezionata prima di procedere con il download. Se si desidera eliminare una suoneria sul telefono, selezionarla e fare clic sul pulsante Delete.
7. Fare clic sul pulsante Download per scaricare la suoneria selezionata sul telefono.

## Controllo delle melodie scaricate

1. Accendere il telefono dopo averlo scollegato dal cavo.
2. Selezionare l'opzione Suoneria (4-1) nel menu Funzioni audio sul telefono.
3. Selezionare la melodia scaricata per ascoltarla.