

MAGIC EYE Hilfe Übersicht



[Allgemeine Hinweise](#)

[Überwachen einer Installation](#)

[Durchführen einer Deinstallation](#)

[Bericht erstellen](#)

[Optionen Überwachung](#)

[Menükommandos](#)

Allgemeine Hinweise

MAGIC EYE ist der intelligente und leicht verständliche Installationsüberwacher für Ihr MS-WINDOWS 3.1 System. MAGIC EYE wird dazu benutzt, den kompletten Installationsablauf jeder WINDOWS-Applikation zu überwachen und zu dokumentieren. Alle durch das jeweilige Install- oder Setupprogramm vorgenommenen Änderungen, wie z.B. das Erstellen und Löschen von Verzeichnissen oder Dateien, das Ändern in Dateien und Systemdateien, das Ändern von Dateiattributen sowie die Übergabe sämtlicher DDE-Befehle an den WINDOWS-Programm-Manager, werden von MAGIC EYE in komprimierter Form in seiner eigenen Datenbank abgelegt. Diese Informationen ermöglichen es MAGIC EYE, für die überwachten Installationen Berichte zu erstellen, sowie eine problemlose Deinstallation jeder durch MAGIC EYE vorgenommenen Installation vorzunehmen. Es entfällt also beim Löschen einer Anwendung die lästige und zeitaufwendige Suche nach neuen oder geänderten Einträgen in Systemdateien wie z.B. Autoexec.bat, Config.sys, Win.ini oder System.ini etc. Sie sparen sich das manuelle Löschen von Dateien, Verzeichnissen, Programmsymbolen und Programmgruppen. Um eine Installationsüberwachung zu starten, wählen Sie die Dialogbox [Zu überwachende Installation auswählen](#).

Durchführen einer Deinstallation

Durch die Funktion "Deinstallation" haben Sie die Möglichkeit, eine von MAGIC EYE überwachte Installation zu entfernen, d.h. den Ursprungszustand vor einer Installation wieder herzustellen (siehe auch [Allgemeine Hinweise](#)). Die mühevoll Suchen nach angelegten und veränderten Dateien und Verzeichnissen, nach vielleicht sogar versteckten Dateien und das Risiko, daß Ihr Windows-System nach Änderungen in den Systemdateien wie z.B. Win.Ini nicht mehr lauffähig ist, entfällt. Alle diese Aufgaben übernimmt MAGIC EYE. Durch die bei einer Installation gespeicherten Informationen kann Ihre Systemumgebung in kürzester Zeit wieder so restauriert werden, als wäre die zu löschende Applikation nie installiert worden.

Um eine Deinstallation zu starten, wählen Sie die Dialogbox [Deinstallation einer überwachten Applikation](#).

Menükommandos

Menü **Überwachung**



Installation (Hot Key F2)

Wählen Sie dieses Kommando, um die Überwachung einer [Installation](#) zu starten.



Deinstallation ... (Hot Key F3)

Wählen Sie dieses Kommando, um eine [Deinstallation](#) zu starten.



Ende (Hot Key Alt+F4)

Wählen Sie dieses Kommando, um Magic Eye zu beenden.

Menü **Bericht**



aktueller Bericht

Wählen Sie dieses Kommando, um einen [Bericht](#) zur aktuellen Installation anzufertigen.



gespeicherter Bericht

Wählen Sie dieses Kommando, um zu einer gespeicherten Installation einen [Bericht](#) zu erstellen.

Menü **Verschiedenes**



Optionen (Hot Key F9)

Wählen Sie dieses Kommando, um [Überwachungsoptionen](#) zu ändern.

Menü **Hilfe**

Index

(Hot Key F1)

Wählen Sie dieses Kommando um die Magic Eye Hilfe zu öffnen.

Magic Eye

Über ...

Wählen Sie dieses Kommando, um Informationen zu Ihrer Version zu erhalten.

Überwachen einer Installation

Wählen Sie die Dialogbox Installation durch:

- anklicken des Buttons 
- drücken des Hot-Keys <F2>

Diese Funktion dient zur Überwachung einer Windows-Software-Installation. In der Dialogbox können Sie genaue Angaben über das zu startende Installationsprogramm auswählen.

Dialogbox-Optionen

- Dateiname

Hier können Sie entweder manuell den Dateinamen der zu startenden Installation, also z.B. Setup.exe oder Install.exe eingeben oder diesen durch Anklicken mit der Maus oder Markieren mit den Tastaturbefehlen in der darunterliegenden Listbox auswählen. Durch Doppelklick mit dem Mauszeiger auf die ausgewählte Datei wird diese sofort gestartet, durch einfaches Anklicken wird lediglich der Dateiname in das Anzeigefenster über der Listbox übernommen. Zur Auf- und Abwärtsbewegung innerhalb der Dateianzeigebox können die Pfeilsymbole benutzt werden.

- Dateiformat

In dieser Box kann die Vorgabe für das Dateisuffix ausgewählt werden, also die Dateierweiterung des zu startenden Installationsprogrammes. In der darüberliegenden Listbox "Dateiname" werden nur die Dateien angezeigt, die der hier eingestellten Dateierweiterung entsprechen. Die zur Auswahl zur Verfügung stehenden Dateiformate sind *.exe, *.com, *.bat und *.*; es kann also jede Datei angezeigt werden. Zum Öffnen der Auswahlliste benutzen Sie den Pfeil am rechten Rand des Feldes.

- Verzeichnisse

In der Box "Verzeichnisse" wählen sie aus der Listbox durch Doppelklicken das Verzeichnis, in dem sich das zu startende Installationsprogramm befindet. Bitte beachten Sie, daß in der Box "Dateiname" nur die Dateien angezeigt werden, die sich in dem von Ihnen ausgewählten Verzeichnis befinden.

- Laufwerke

Diese Box dient zur Auswahl des anzusprechenden Laufwerkes, auf dem sich das Installationsprogramm befindet. Zum Öffnen der Auswahlbox benutzen Sie den Pfeil am rechten Rand des Feldes. Es werden Ihnen alle auf Ihrem Rechnersystem zur Verfügung stehenden Laufwerke angezeigt. Bitte beachten Sie, daß sich bei Auswahl eines Diskettenlaufwerkes, also z.B. A: oder B:, die Installationsdiskette des zu installierenden Programmes in diesem Laufwerk befinden muß. Ist dies nicht der Fall, wird Windows Sie durch eine Fehlermeldung dazu auffordern, eine Diskette in das gewählte Laufwerk einzulegen.

- Monitor als

Die wahlweise Einstellung

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| Symbol | Tastenkombination <ALT>+<S> oder |
| Verbergen | Tastenkombination <ALT>+<V> |

bestimmt, ob während der Installation durch MAGIC EYE das Programmsymbol am unteren Rand des Bildschirms erscheinen soll (Symbol) oder ob dieses verborgen bleiben soll (Verbergen). Das während einer ablaufenden Installation darstellbare Programmsymbol von MAGIC EYE zeigt damit sofort an, daß die momentan ablaufenden Aktionen überwacht werden und somit widerrufbar sind.

Deinstallation einer überwachten Applikation

Wählen Sie die Funktion "Deinstallation" durch:

- anklicken des Buttons 
- drücken des Hot-Keys **<F3>**

Diese Funktion dient zur Deinstallation einer durch Magic Eye überwachten Installation.

Dialogbox-Optionen

Applikation wählen:

Wählen Sie das Symbol oder die Bezeichnung der überwachten Installation. Die Dialogbox [Optionen Restaurieren](#) erscheint.



Deinstall:

Starten Sie durch Bestätigen dieses Buttons die Deinstallation der ausgewählten Windows-Applikation.



Löschen:

Bestätigen Sie diesen Button, um die gespeicherten Informationen aus der MAGIC EYE Datenbank zu löschen. Eine Deinstallation des entsprechenden Windows-Programmes durch MAGIC EYE ist danach nicht mehr möglich.

Information nach Deinstallation aus Datenbank löschen:

Der Parameter gibt an, ob nach erfolgter Deinstallation die gespeicherten Informationen aus der MAGIC EYE Datenbank gelöscht werden oder ob diese weiterhin verfügbar bleiben sollen.

Überwachungsoptionen

Wählen Sie die Funktion "Optionen" durch

- anklicken des Buttons 
- drücken des Hot-Keys <F9>

In der Parameterbox "Optionen Überwachung" haben Sie eine vielfältige Einstellungsmöglichkeit, welche Änderungen von MAGIC EYE überwacht werden sollen. Durch Anklicken des jeweiligen Feldes kann die Option aktiviert oder deaktiviert werden.

- Überwachung aktivieren

Mittels dieses Parameters können Sie durch einen Mausklick oder die Tastenkombination <ALT>+<Ü> die Überwachung durch MAGIC EYE aktivieren oder deaktivieren.

Die Optionsparameter und Ihre Bedeutung:

- Geöffnete Dateien Read-Only

In der oberen Stellung speichert Magic Eye Mitteilungen über alle zum Lesen geöffneten Dateien.

- Geöffnete Dateien Read-Write

In der oberen Stellung speichert Magic Eye Mitteilungen über alle zum Schreiben geöffneten Dateien.

- Angelegte Dateien

Mitteilung über alle durch die überwachte Installation angelegten Dateien.

- Gelöschte Dateien

Mitteilung über alle durch die überwachte Installation gelöschten Dateien.

- Erzeugte Verzeichnisse

Mitteilung über alle durch die überwachte Installation erzeugten Verzeichnisse.

- Gelöschte Verzeichnisse

Mitteilung über alle durch die überwachte Installation gelöschten Verzeichnisse.

- Geänderte Attribute

Mitteilung über alle durch die überwachte Installation geänderten Dateiattribute.

- DDE-Befehle

Mitteilung über alle von der überwachten Installation an den Programm-Manager übermittelten DDE-Befehle.

- Gestartete Module

Mitteilung über alle durch die überwachte Installation gestarteten Module.

- Beendete Module

Mitteilung über alle durch die überwachte Installation beendeten Module.

- Umbenannte Dateien

Mitteilung über alle durch die überwachte Installation umbenannten Dateien.

- Temporäre Dateien

Mitteilung über alle durch die überwachte Installation temporär, also nur vorübergehend erzeugten Dateien.

Optionen Restaurieren

Benutzen Sie diese Dialogbox, um die Restaurierung zu steuern.

Dialogbox-Optionen

Diese Dateien werden gelöscht:

Diese Listbox enthält eine Anzahl von Dateien, die durch die vorher überwachte Installation erzeugt wurden.

Alle Dateien sind zum Löschen markiert. Um diese vor der Restaurierung zu schützen, können Sie mit der Maus oder der Leertaste demarkiert werden

Diese Verzeichnisse werden gelöscht:

Diese Listbox enthält eine Anzahl von Verzeichnissen, die durch die vorher überwachte Installation erzeugt wurden.

Alle Verzeichnisse sind zum Löschen markiert. Um diese vor der Restaurierung zu schützen, können Sie mit der Maus oder der Leertaste demarkiert werden

Diese Dateien werden erzeugt:

Diese Listbox enthält eine Anzahl von Dateien, die durch die vorher überwachte Installation gelöscht wurden.

Alle Dateien sind zum Restaurieren markiert. Um diese vor der Restaurierung zu schützen, können Sie mit der Maus oder der Leertaste demarkiert werden.

Alle markierten Dateien werden bei der Deinstallation aus der Datenbank restauriert.

Diese Verzeichnisse werden angelegt:

Diese Listbox enthält eine Anzahl von Verzeichnissen, die durch die vorher überwachte Installation gelöscht wurden.

Alle Verzeichnisse sind zum Restaurieren markiert. Um diese vor der Restaurierung zu schützen, können Sie mit der Maus oder der Leertaste demarkiert werden.

Alle markierten Verzeichnisse werden angelegt.



OK Bestätigen Sie diesen Button, um die Deinstallations-Optionen zu akzeptieren und mit der Deinstallation fortzufahren. Die Dialogbox [Weitere Optionen Restaurieren](#) erscheint



Abbruch Bestätigen Sie diesen Button, um die Deinstallation abzubrechen.

Weitere Optionen Restaurieren

Benutzen Sie dieses Dialogfenster, um die Deinstallationsoptionen genauer zu bezeichnen.

Dialogbox-Optionen

Dateien die durch die Installation geändert wurden:

Bestehende Dateien überschreiben:

Die durch die überwachte Installation geänderten Dateien werden durch die von MAGIC EYE bei der Installation gespeicherten Dateien überschrieben.

Zuvor gespeicherte Dateien ersetzen durch:

Die durch die überwachte Installation geänderten Dateien werden vor ihrer Restaurierung mit einem frei wählbaren Dateiformat, also einer frei zu vergebenden Dateierweiterung, abgespeichert. Die zu verwendende Dateierweiterung kann im Eingabefeld "Dateiformat" eingetragen werden.

Systemdateien werden geändert:

Hier erfolgt eine Anzeige aller Systemdateien, die durch die ausgewählte Installation verändert wurden. Der Button "[Vorschau auf Änderung](#)" erlaubt es, die Änderungen der markierten Systemdatei einzusehen und auch manuell abzuändern.

Attribute dieser Dateien werden zurückgesetzt:

Hier erfolgt eine Anzeige aller Dateien, deren Attribute durch die überwachte Installation abgeändert wurden.

Befehle an den Programm-Manager:

In dieser Listbox erscheinen alle während der ausgewählten Installation an den Programm-Manager übermittelten DDE-Befehle.

Alle Parametereinstellungen sind wie im Fenster "Optionen Restaurieren" individuell wählbar und änderbar, indem der entsprechende Eintrag einfach markiert oder demarkiert wird.

Schriftart auswählen

In dieser Dialogbox können Sie Ihrem Bericht eine individuelle Form geben.

Dialogbox-Optionen

Schriftart	Listbox zur Auswahl der Schriftart
Stil	Listbox zur Auswahl des Schriftstils
Größe	Listbox zur Auswahl der Schriftgröße
Effekte	Auswahl von Durchstreichen und Unterstreichen
Beispiel	Anzeige des Schriftmusters nach Ihren momentanen Einstellungen.



OK Einstellungen in "Schriftart auswählen" speichern und den Bericht nach diesen Einstellungen umformatieren.



Abbruch Verlassen des Menüs ohne die Änderungen zu speichern. Der Bericht bleibt unverändert.

Vorschau auf Änderungen

Benutzen Sie diese Dialogbox, um eine Einsicht in die Änderungen zu bekommen, die MAGIC EYE in Systemdateien durchführen wird.

DialogBox-Optionen

Aktive Datei:

In diesem Feld wird die volle Pfadangabe der eingesehenen Datei angezeigt.

Diese Zeilen werden gelöscht:

Diese Listbox enthält Einträge über die Zeilen, die in der eingesehenen Datei gelöscht werden. Durch Demarkieren können diese Zeilen von der Löschung ausgeschlossen werden. Alle markierten Zeilen werden gelöscht.

Diese Zeilen werden erzeugt:

Diese Listbox enthält Einträge über die Zeilen, die in der eingesehenen Datei erzeugt werden. Durch Demarkieren kann die Erzeugung der Zeile unterbunden werden.

Alle markierten Zeilen werden erzeugt.

Nächste Datei:

Drücken Sie diesen Button, um die nächste unter [Weitere Optionen Restaurieren](#) angezeigte Datei einzusehen.

Vorige Datei:

Drücken Sie diesen Button, um die vorige unter [Weitere Optionen Restaurieren](#) angezeigte Datei einzusehen.

Bericht

Wählen Sie das Menü "Bericht" durch:
die Tastenkombination **<ALT>+**
anklicken in der Menüleiste

Das Menü "Bericht" dient dazu, eine detaillierte Aufstellung aller durchgeführten Aktionen eines überwachten Installations- oder Deinstallationsvorganges zu erhalten.

Dialogbox-Optionen



Drucken

Bestätigen Sie diesen Button, um das Druckmenü aufzurufen.

Drucker

In diesem Feld wird Ihnen der momentan eingestellte Drucker angezeigt.

Druckbereich

Zur Auswahl eines bestimmten Druckbereiches besteht die Möglichkeit, den zu druckenden Text im Vorschaufenster zu markieren und nur diesen Bereich auf dem Drucker auszugeben. Wollen Sie den kompletten Bericht drucken, wählen Sie die Option "Alle Seiten".

Druckqualität

Abhängig vom ausgewählten Drucker besteht hier die Möglichkeit, durch anklicken des Pfeils am rechten Rand des Feldes, eine Listbox mit den vom Druckertreiber zur Verfügung stehenden Druckqualitäten zu öffnen.

Kopien

In diesem Feld können Sie die Anzahl der zu erzeugenden Berichte bestimmen.

Druckausgabe in Datei

Durch Anklicken dieses Feldes wird der auszudruckenden Bericht in eine Datei Ihrer Wahl umgeleitet.

Kopien sortieren

Das Anklicken dieses Feldes bewirkt eine sortierte Ausgabe der zu druckenden Seiten.



OK Starten des Ausdruckles mit den gewählten Optionen.



Abbruch Druckmenü beenden.



Einrichten

Bestätigen Sie diesen Button, um einen Drucker einzurichten.

Drucker

Der schwarze Punkt zeigt Ihnen an, welcher Drucker zur Zeit ausgewählt ist. Es besteht die Auswahlmöglichkeit zwischen dem in der Windows-Systemsteuerung ausgewähltem Standarddrucker und weiteren unter Windows installierten Druckern im Feld "Spezieller Drucker". Durch Anklicken des Pfeils am rechten Rand dieses Feldes öffnet sich eine Listbox, in der weitere installierte Drucker angewählt werden können.

Format

Wählen Sie hier die für den auszudruckenden Bericht zu verwendende Seitenorientierung.

Papier

Größe

An dieser Stelle können Sie durch Anklicken des Pfeils am rechten Rand des Feldes die Papiergrößen, die Ihr ausgewählter Drucker unterstützt, auswählen.

Quelle

Das Feld "Quelle" gibt Ihnen die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen von Ihrem ausgewählten Drucker vorgegebenen Papierschächten auszuwählen.



OK

Druckereinrichtung so speichern



Abbruch

Druckereinrichtung abbrechen, Änderungen werden nicht gespeichert.

Der Button "Optionen" ermöglicht die individuelle Anpassung Ihres Druckertreibers. Diese Einstellungsmöglichkeiten sind abhängig vom ausgewählten Drucker.



Schriftart

Bestätigen Sie diesen Button, um Ihrem auszudruckenden Bericht eine individuelle Form zu geben.

Mögliche Einstellungen in "Schriftart wählen" sind:

Schriftart	Listbox zur Auswahl der Schriftart
Stil	Listbox zur Auswahl des Schriftstils
Größe	Listbox zur Auswahl der Schriftgröße
Effekte	Auswahl von Durchstreichen und Unterstreichen
Beispiel	Anzeige des Schriftmusters nach Ihren momentanen Einstellungen.



OK Einstellungen in "Schriftart auswählen" speichern und den Bericht nach diesen Einstellungen umformatieren.



Abbruch Verlassen des Menüs ohne die Änderungen zu speichern. Der Bericht bleibt unverändert.

Drücken Sie diesen Button, um die Überwachung einer Installation zu starten.

Drücken Sie diesen Button, um eine vorher überwachte Installation zu entfernen.

Drücken Sie diesen Button, um die Restaurierungsoptionen zu ändern.

Drücken Sie diesen Button, um MAGIC EYE zu beenden.

Drücken Sie diesen Button, um einen Report zur überwachten Installation zu erstellen.

Drücken Sie diesen Button, um Informationen über Ihre Version zu erhalten.

gebacom GmbH

Steinerne Furt 76

86167 Augsburg

Tel: 0821-740300

Fax: 0821-7403020

Hotline: 0821-7403052

