

# Installation Index

Installationsvorgang

Index der Fehlermeldungen

Dieses Installationsprogramm

## **Index der Fehlermeldungen**

I001: Inkorrektes Format des Zielverzeichnisses !

I002: Kann nur von den Installationsdisketten installiert werden !

I004: Konnte Verzeichnis nicht anlegen !

I005: Installation erfolgte unvollständig !

I006: Zu wenig Speicher !

I007: Kann keine Verbindung zum Programmmanager herstellen.

I008: Gruppe konnte nicht angelegt werden !

I009: Installation kann nur einmal ausgeführt werden !

I010: Das Laufwerk "LW:" existiert nicht !

I011: Das Laufwerk "LW:" ist keine Festplatte !

I012: Verzeichnis existiert nicht. Verzeichnis anlegen ?

I013: Der verfügbare Speicherplatz auf Laufwerk "LW:" reicht nicht. Trotzdem installieren ?

I014: Fehler beim Öffnen von "DATEI" !

I015: Fehler beim Lesen von "DATEI" !

I016: Fehler beim Schreiben von "DATEI" !

I017: Das Verzeichnis "VERZEICHNIS" konnte nicht angelegt werden !

I018: Die Diskette in Laufwerk "LW:" ist keine Installationsdiskette

## **Fehler I001: Inkorrektes Format des Zielverzeichnisses !**

In dem Eingabefeld Zielverzeichnis des Hauptfensters des Installationsprogramms haben sie ein falsches Format des Zielverzeichnisses angegeben

Das Format ist;                      LW:\Verzeichnisname

**Fehler I002: Kann nur von den Installationsdisketten installiert werden !**

Sie müssen das Programmpaket von den Installationsdisketten installieren.

### **Fehler I004: Konnte Verzeichnis nicht anlegen !**

Das von Ihnen im Eingabefeld Zielverzeichnis des Hauptfensters des Installationsprogramms angegebene Verzeichnis kann nicht angelegt werden.

Entweder haben Sie ein falsches Format für das Zielverzeichnis gewählt oder die Struktur Ihrer Festplatte ist beschädigt bzw. physisch defekt.

Für den letzteren Fall sollten Sie Ihre Festplatte mit einem Diagnoseprogramm überprüfen.

**Fehler I005: Installation erfolgte unvollständig !**

Aufgrund eines Fehlers, über den Sie schon informiert worden sind, wurde die Installation von nicht komplettiert.

Alle Dateien müssen mit dem Installationsprogramm installiert werden.

## **Fehler I006: Zu wenig Speicher !**

Diese Fehlermeldung erhalten Sie immer, so bald ein sich für ein bestimmtes Problem nicht mehr ausreichend Speicherplatz zur Verfügung stellen läßt. Kontrollieren Sie den Ihnen zur Verfügung stehenden Speicherplatz unter MS-Windows.

### **Fehler I007: Kann keine Verbindung zum Programmmanager herstellen.**

Um nach erfolgreichem Kopieren der Dateien eine Programmgruppe mit den dazugehörigen Programmsymbolen zu erzeugen, ist es notwendig, eine Verbindung zum Shellprogramm (programmanager) herzustellen.

Erhalten Sie diese Fehlermeldung, konnte diese Verbindung nicht hergestellt werden

Sie können sich dann selbst eine Gruppe anlegen. Dies geschieht über den Menüpunkt Datei|Neu des Programmmanagers.



### **Fehler I008: Gruppe konnte nicht angelegt werden !**

Erhalten Sie diese Fehlermeldung, konnte die Programmgruppe, die die Programmsymbole von der Programme enthält, nicht angelegt werden.

Sie können sich dann selbst eine Gruppe anlegen. Dies geschieht über den Menüpunkt Datei|Neu des Programmanagers.

**Fehler I009: Installation kann nur einmal ausgeführt werden !**

Das Installationsprogramm wird bereits einmal ausgeführt.

**Fehler I010: Das Laufwerk "LW:" existiert nicht !**

Das angegebene Ziellaufwerk existiert nicht. Geben Sie ein Festplatten- oder Netzlaufwerk als Ziellaufwerk im Eingabefeld Zielverzeichnis des Hauptfensters des Installationsprogramms an.

### **Fehler I011: Das Laufwerk "LW:" ist keine Festplatte !**

Das angegebene Ziellaufwerk ist keine Festplatte oder Netzlaufwerk.

Geben Sie ein Festplatten- oder Netzlaufwerk als Ziellaufwerk im Eingabefeld Zielverzeichnis des Hauptfensters des Installationsprogramms an.

Das Programmpaket lässt sich nicht auf Disketten installieren.

**Fehler I012: Verzeichnis existiert nicht. Verzeichnis anlegen ?**

Das von Ihnen im Eingabefeld Zielverzeichnis des Hauptfensters des Installationsprogramms angegebene Verzeichnis existiert nicht.

Bei positiver Bestätigung wird das Installationsprogramm versuchen dieses Verzeichnis anzulegen, andernfalls wird zum Hauptfenster des Installationsprogramms zurückgekehrt.

**Fehler I013: Der verfügbare Speicherplatz auf Laufwerk "LW:" reicht nicht.**

Die Festplattenkapazität auf dem Laufwerk LW: reicht nicht, um alle Dateien zu installieren.

Wählen Sie ein anderes Laufwerk oder stellen Sie auf dem gewünschten LW mehr Speicherkapazität zur Verfügung.

**Fehler I014: Fehler beim Öffnen von "DATEI" !**

Es trat ein Fehler beim Öffnen der Datei "DATEI" auf den Installationsdisketten auf. Möglicherweise ist die Installationsdiskette defekt.

Schicken Sie die defekte Installationsdiskette unter Angabe Ihrer Lizenznummer ein, dann erhalten Sie umgehend ein neues Exemplar.

**Fehler I015: Fehler beim Lesen von "DATEI" !**

Es trat ein Fehler beim Lesen der Datei "DATEI" auf den Installationsdisketten auf.  
Möglicherweise ist die Installationsdiskette defekt.

Schicken Sie die defekte Installationsdiskette unter Angabe Ihrer Lizenznummer ein,  
dann erhalten Sie umgehend ein neues Exemplar.



### **Fehler I016: Fehler beim Schreiben von "DATEI" !**

Es trat ein Fehler beim Schreiben der Datei "DATEI" auf das von Ihnen im Eingabefeld Zielverzeichnis des Hauptfensters des Installationsprogramms angegebenen Ziellaufwerkes auf. Möglicherweise ist die Struktur Ihrer Festplatte beschädigt oder die Festplatte weist einen physikalischen Fehler auf.

Sie sollten Ihre Festplatte mit einem Diagnoseprogramm überprüfen.

**Fehler I017: Das Verzeichnis "VERZEICHNIS" konnte nicht angelegt werden !**

Das von Ihnen im Eingabefeld Zielverzeichnis des Hauptfensters des Installationsprogramms angegebene Verzeichnis kann nicht angelegt werden.

Entweder haben Sie ein falsches Format für das Zielverzeichnis gewählt oder die Struktur Ihrer Festplatte ist beschädigt bzw. physikalisch defekt.

Für den letzteren Fall sollten Sie Ihre Festplatte mit einem Diagnoseprogramm überprüfen.

**Fehler I018: Die Diskette in Laufwerk "LW:" ist keine Installationsdiskette**

Das Installationsprogramm hat festgestellt, daß die Diskette in Laufwerk LW: keine Installationsdiskette ist.

## Installationsvorgang

Starten Sie das Programm INSTALL.EXE von der DOS-Kommandozeile aus oder über den Menüpunkt Datei|Neu des Programmanagers von Microsoft Windows.

Es erscheint das Hauptfenster des Installationsprogramms.

Im Eingabefeld Zielverzeichnis sehen Sie einen Vorschlag für das Installationsverzeichnis. Dieses Verzeichnis können Sie natürlich ändern.

Nach erfolgter Wahl betätigen Sie die Eingabe-Taste oder klicken mit der Maus auf den Schalter Ok.

Jetzt werden alle Dateien des Programmpaketes auf die Festplatte kopiert wobei Sie zwischendurch aufgefordert werden die jeweils nächste Installationsdiskette in das Installationslaufwerk einzulegen.

Nach Abschluß des Kopierens werden noch einige Initialisierungen vorgenommen und eine Programmgruppe erzeugt, die die einzelnen Programmsymbole der Programme enthält.

Die Installation ist nun komplett.

### **Anmerkung:**

Wenn sie während des Kopierens den Schalter Abbruch betätigen, wird die Installation abgebrochen. Der Zeitraum von der Betätigung des Schalters bis zum tatsächlichen Abbruch ist unterschiedlich, da die gerade zu kopierende Datei vollständig zuende kopiert wird.

## **Dieses Installationsprogramm**

### **INSTALL FOR WINDOWS V 1.0"**

Dieses Installationsprogramm ist universell ausgelegt und kann über eine Definitionsdatei sehr leicht an alle Anwendungen angepaßt werden. Suchen Sie noch ein leistungsfähiges Installationsprogramm für Ihre Anwendungen, so können Sie dieses Installationsprogramm sowie ein ausführliches Handbuch für 79 DM über folgende Anschrift bestellen:

BRALL-Software Entwicklung  
Postfach 12 D-6443 Sontra  
(ab 1.7.93 neue PLZ D-36200 Sontra)  
FAX-Bestellung: 05653/5598

Für den Preis von 79 DM erhalten Sie eine unbeschränkte Kopierlizenz für INSTALL.EXE. Sie können das Installationsprogramm also an alle Ihre Windows-Anwendungen anpassen und mit diesen vertreiben, ohne daß eine zusätzliche Lizenzgebühr zu zahlen ist!