

Program PCLink dla telefonów GSM wersja 1.0

Program *PCLink*, działający pod kontrolą systemu Windows, umożliwia przesyłanie dźwięków dzwonka (melodii) oraz obrazów (grafiki) do telefonu Samsung.

Spis treści

Polski

Instalacja	3
Wymagania systemowe	3
Instalacja/deinstalacja programu PCLink	3
Podłączanie telefonu do komputera PC	4
Uruchomienie i wyjście z programu PCLink	4
Grafika	5
Przesyłanie grafiki	5
Sprawdzanie przesłanych obrazów	5
Melodie	6
Przesyłanie melodii	6
Sprawdzanie przesłanych melodii	6

Instalacja

Wymagania systemowe

- Komputer kompatybilny z IBM PC, z procesorem Pentium 133 MHz lub szybszym
- Windows 98, Windows 2000 lub Windows XP
- Co najmniej 32 MB pamięci RAM
- Dysk twardy z 10 MB wolnego miejsca
- Napęd CD-ROM (8X lub szybszy)
- Karta VGA, 65 536 kolorów (16 bit) lub więcej
- Rozdzielczość 800 x 600 lub wyższa
- Kabel szeregowy do telefonu

Instalacja programu PCLink

1. Dysk CD-ROM należy umieścić w napędzie CD-ROM.
2. Aby uruchomić program instalujący, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie; można też dwukrotnie kliknąć plik setup.exe.
3. Należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Deinstalacja programu PCLink

1. Należy wybrać opcję **Start**, a następnie **Ustawienia**.
2. Należy kliknąć **Panel sterowania**.
3. Należy dwukrotnie kliknąć ikonę **Dodaj/Usuń programy**.
4. Należy zlokalizować sekcję PCLink i kliknąć przycisk **Usuń**.

Grafika

Do telefonu można przesłać do 8 obrazów (grafiki) użytkownika.

Podłączanie telefonu do komputera PC

Należy się upewnić, że telefon jest wyłączony przed podłączeniem do komputera PC.

1. Wtyczkę portu szeregowego kabla do transmisji danych należy podłączyć do wolnego portu szeregowego komputera PC.
2. Drugi koniec kabla należy podłączyć do telefonu.
3. Jeśli udało się nawiązać połączenie pomiędzy telefonem i komputerem, wyświetlacz telefonu zmienia kolor na biały.

Uruchomienie i wyjście z programu PCLink

Aby uruchomić program PCLink, należy wykonać następujące czynności.

1. W menu **Start** należy wybrać **Programy**.
2. Należy wybrać folder **PCLink**, a następnie program PCLink.
3. Zostanie uruchomiony program PCLink.
4. Wyświetlacz telefonu zmieni kolor na biały.
5. Należy kliknąć ikonę **Connect**. Jeśli udało się nawiązać połączenie pomiędzy telefonem i komputerem, w programie PCLink zostanie wyświetlona animacja. W innym wypadku animacja zatrzyma się.

Aby wyjść z programu PCLink, należy wybrać opcję **Exit** w menu **File**.

Przesyłanie grafiki

1. Należy się upewnić, że telefon jest wyłączony i podłączony do komputera PC.
2. Należy wybrać opcję **Image** w menu Tools lub kliknąć przycisk **Image**.
3. Należy wybrać plik graficzny (rozszerzenie .jpg, .bmp), aby znalazł się na liście grafiki. Okno podglądu wyświetla wybraną grafikę.
4. Należy wybrać rozmiar grafiki do przesłania. Oryginalny rozmiar grafiki można zmienić przy pomocy suwaka +/- . Można zmienić rozmiar grafiki, podając rozmiar **X/Y**.
5. Można podać nową nazwę wybranej grafiki w polu **Name**, jeśli chce się ją zmienić.
6. W polu **Location** należy wybrać lokalizację grafiki (User Image 1~8).
7. Wybraną listę grafiki należy sprawdzić przed przesłaniem. Jeśli chce się skasować wybraną grafikę, należy kliknąć przycisk **Delete**.
8. Należy kliknąć przycisk **Download**, aby przesłać wybraną listę grafiki do telefonu.

Sprawdzanie przesłanych obrazów

1. Telefon należy włączyć po odłączeniu od niego kabla.
2. Należy wybrać opcję **User image** w menu **LCD/LED Settings (5-4)** telefonu.
3. Aby wyświetlić przesłaną grafikę, należy nacisnąć klawisz programowy **Preview**.
4. Przesłaną grafikę można także wyświetlić, naciskając klawisz programowy **Wybierz**.

Melodie

Do telefonu można przesłać do 12 melodii użytkownika.

Przesyłanie melodii

1. Należy się upewnić, że telefon jest wyłączony i podłączony do komputera PC.
2. Należy wybrać opcję **Melody** w menu Tools lub kliknąć przycisk **Melody**.
3. Należy wybrać plik melodii (.mmf), aby znalazł się na liście melodii.
4. Można podać nową nazwę wybranej melodii w polu **Name**, jeśli chce się ją zmienić.
5. W polu **Location** należy wybrać lokalizację melodii (User Tone 1~12).
6. Wybraną listę melodii należy sprawdzić przed przesłaniem. Jeśli chce się skasować wybraną melodię, należy kliknąć przycisk **Delete**.
7. Należy kliknąć przycisk **Download**, aby przesłać wybraną listę melodii do telefonu.

Sprawdzanie przesłanych melodii

1. Telefon należy włączyć po odłączeniu od niego kabla.
2. Należy wybrać opcję **Dźwięk dzwonka (4-1)** w menu **Melodie** telefonu.
3. Należy wybrać przesłaną melodię, aby ją odsłuchać.