

Filer

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Filer		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 24, 2025	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Filer	1
1.1	Filer.guide	1
1.2	Filer.guide/BI_CRIGHT	2
1.3	Filer.guide/BI_REG	2
1.4	Filer.guide/IN_PURPOSE	4
1.5	Filer.guide/IN_SYSR	5
1.6	Filer.guide/IN_INST	5
1.7	Filer.guide/UF_ST	5
1.8	Filer.guide/UF_MW	6
1.9	Filer.guide/UF_MW_SBAR	6
1.10	Filer.guide/UF_MW_LV	7
1.11	Filer.guide/UF_MW_DLV	7
1.12	Filer.guide/UF_MW_PATH	8
1.13	Filer.guide/UF_MW_COPY	8
1.14	Filer.guide/UF_MW_CD	8
1.15	Filer.guide/UF_MW_PAR	9
1.16	Filer.guide/UF_MW_CACHE	9
1.17	Filer.guide/UF_MW_PAT	9
1.18	Filer.guide/UF_MW_ALL	9
1.19	Filer.guide/UF_MW_NONE	10
1.20	Filer.guide/UF_MW_SORT	10
1.21	Filer.guide/UF_MW_PANEL	10
1.22	Filer.guide/UF_MENU	10
1.23	Filer.guide/UF_REQ	15
1.24	Filer.guide/UF_FN	16
1.25	Filer.guide/UF_FN_COMP	17
1.26	Filer.guide/UF_FN_COPY	17
1.27	Filer.guide/UF_FN_COPYAS	17
1.28	Filer.guide/UF_FN_DELETE	18
1.29	Filer.guide/UF_FN_DU	18

1.30	Filer.guide/UF_FN_DUPLICATE	19
1.31	Filer.guide/UF_FN_FILENOTE	19
1.32	Filer.guide/UF_FN_MAKEDIR	19
1.33	Filer.guide/UF_FN_MAKELINK	20
1.34	Filer.guide/UF_FN_MOVE	20
1.35	Filer.guide/UF_FN_MOVEAS	20
1.36	Filer.guide/UF_FN_PROTECT	21
1.37	Filer.guide/UF_FN_RELABEL	21
1.38	Filer.guide/UF_FN_RENAME	21
1.39	Filer.guide/UF_FN_CHOWN	22
1.40	Filer.guide/UF_FN_CHGRP	22
1.41	Filer.guide/UF_FN_ACTION	22
1.42	Filer.guide/UF_FN_HEXDUMP	23
1.43	Filer.guide/UF_FN_RUN	23
1.44	Filer.guide/UF_FN_TYPE	23
1.45	Filer.guide/UF_FN_ADD	24
1.46	Filer.guide/UF_FN_ADDDEL	24
1.47	Filer.guide/UF_FN_EXTRACT	25
1.48	Filer.guide/UF_FN_LIST	25
1.49	Filer.guide/UF_FN_EDIT	25
1.50	Filer.guide/UF_FN_FORMAT	26
1.51	Filer.guide/UF_FN_SEARCH	27
1.52	Filer.guide/UF_FN_QUIT	27
1.53	Filer.guide/UF_KBD	27
1.54	Filer.guide/UF_KBD_BASIC	28
1.55	Filer.guide/UF_KBD_CURSOR	28
1.56	Filer.guide/UF_KBD_LV	29
1.57	Filer.guide/UF_KBD_CMD	29
1.58	Filer.guide/UF_KBD_DIR	31
1.59	Filer.guide/UF_ACT	31
1.60	Filer.guide/UF_D_D	32
1.61	Filer.guide/UF_TEXT	32
1.62	Filer.guide/UF_CF	33
1.63	Filer.guide/UF_CF_DISPLAY	35
1.64	Filer.guide/UF_CF_SCREEN	36
1.65	Filer.guide/UF_CF_WINDOW	36
1.66	Filer.guide/UF_CF_COLOR	37
1.67	Filer.guide/UF_CF_RGB	37
1.68	Filer.guide/UF_CF_FONT	38

1.69	Filer.guide/UF_CF_PANELFONT	38
1.70	Filer.guide/UF_CF_SCREENFONT	39
1.71	Filer.guide/UF_CF_BUTTON	39
1.72	Filer.guide/UF_CF_XBUTTON	40
1.73	Filer.guide/UF_CF_KEY	40
1.74	Filer.guide/UF_CF_CLOSEGADGET	41
1.75	Filer.guide/UF_CF_STARTUP	42
1.76	Filer.guide/UF_CF_SHUTDOWN	42
1.77	Filer.guide/UF_CF_SET	42
1.78	Filer.guide/UF_CF_FORMAT	47
1.79	Filer.guide/UF_CF_SORT	48
1.80	Filer.guide/UF_CF_COPYBUFFER	48
1.81	Filer.guide/UF_CF_HIDE	49
1.82	Filer.guide/UF_CF_HISTORY	49
1.83	Filer.guide/UF_CF_VIEWER	50
1.84	Filer.guide/UF_CF_VIEWERDISPLAY	50
1.85	Filer.guide/UF_CF_VIEWERFONT	51
1.86	Filer.guide/UF_CF_ADDPATH	51
1.87	Filer.guide/UF_CF_STACK	52
1.88	Filer.guide/UF_CF_CONHANDLER	52
1.89	Filer.guide/UF_CF_EDITOR	53
1.90	Filer.guide/UF_CF_ARCDEF	53
1.91	Filer.guide/UF_CF_DEFARCEXT	54
1.92	Filer.guide/UF_CF_IFFDEF	55
1.93	Filer.guide/UF_CF_TOOL	56
1.94	Filer.guide/UF_CF_REXXTOOL	56
1.95	Filer.guide/UF_CF_CLASS	57
1.96	Filer.guide/UF_CF_REXXCLASS	57
1.97	Filer.guide/UF_CF_D_D	58
1.98	Filer.guide/UF_CF_D_D_DIR	58
1.99	Filer.guide/UF_RX	59
1.100	Filer.guide/UF_RX_VERSION	62
1.101	Filer.guide/UF_RX_EXIT	62
1.102	Filer.guide/UF_RX_FILERTOFRONT	62
1.103	Filer.guide/UF_RX_CD	63
1.104	Filer.guide/UF_RX_GETCD	63
1.105	Filer.guide/UF_RX_ACTION	64
1.106	Filer.guide/UF_RX_ADD	64
1.107	Filer.guide/UF_RX_CHGRP	64

1.108Filer.guide/UF_RX_CHOWN	65
1.109Filer.guide/UF_RX_COMP	65
1.110Filer.guide/UF_RX_COPY	65
1.111Filer.guide/UF_RX_DELETE	66
1.112Filer.guide/UF_RX_DU	66
1.113Filer.guide/UF_RX_DUPLICATE	66
1.114Filer.guide/UF_RX_EDIT	67
1.115Filer.guide/UF_RX_EXTRACT	67
1.116Filer.guide/UF_RX_FILENOTE	68
1.117Filer.guide/UF_RX_FORMAT	68
1.118Filer.guide/UF_RX_HEXDUMP	68
1.119Filer.guide/UF_RX_LIST	69
1.120Filer.guide/UF_RX_MAKEDIR	69
1.121Filer.guide/UF_RX_MAKELINK	69
1.122Filer.guide/UF_RX_MOVE	70
1.123Filer.guide/UF_RX_PROTECT	70
1.124Filer.guide/UF_RX_QUIT	70
1.125Filer.guide/UF_RX_RELABEL	71
1.126Filer.guide/UF_RX_RENAME	71
1.127Filer.guide/UF_RX_RUN	71
1.128Filer.guide/UF_RX_SEARCH	72
1.129Filer.guide/UF_RX_TYPE	72
1.130Filer.guide/UF_RX_ALL	73
1.131Filer.guide/UF_RX_BANK	73
1.132Filer.guide/UF_RX_ICONIFY	74
1.133Filer.guide/UF_RX_NONE	74
1.134Filer.guide/UF_RX_PATTERN	74
1.135Filer.guide/UF_RX_SELECTCACHE	75
1.136Filer.guide/UF_RX_READSOURCEDIR	75
1.137Filer.guide/UF_RX_READTARGETDIR	76
1.138Filer.guide/UF_RX_READLEFTDIR	76
1.139Filer.guide/UF_RX_READRIGHTDIR	77
1.140Filer.guide/UF_RX_READDROPDIR	77
1.141Filer.guide/UF_RX_ENTERDIR	78
1.142Filer.guide/UF_RX_OTHERDIR	78
1.143Filer.guide/UF_RX_PARENTDIR	79
1.144Filer.guide/UF_RX_UP	79
1.145Filer.guide/UF_RX_PAGEUP	80
1.146Filer.guide/UF_RX_HOME	80

1.147Filer.guide/UF_RX_DOWN	81
1.148Filer.guide/UF_RX_PAGEDOWN	81
1.149Filer.guide/UF_RX_END	82
1.150Filer.guide/UF_RX_LEFT	82
1.151Filer.guide/UF_RX_PAGELEFT	83
1.152Filer.guide/UF_RX_LEFTMOST	83
1.153Filer.guide/UF_RX_RIGHT	84
1.154Filer.guide/UF_RX_PAGERIGHT	84
1.155Filer.guide/UF_RX_RIGHTMOST	85
1.156Filer.guide/UF_RX_CURSORUP	85
1.157Filer.guide/UF_RX_CURSORPAGEUP	86
1.158Filer.guide/UF_RX_CURSORHOME	86
1.159Filer.guide/UF_RX_CURSORDOWN	87
1.160Filer.guide/UF_RX_CURSORPAGEDOWN	87
1.161Filer.guide/UF_RX_CUSOREND	88
1.162Filer.guide/UF_RX_CURSORSELECT	88
1.163Filer.guide/UF_RX_CURSORSELECTDOWN	89
1.164Filer.guide/UF_RX_CURSORSELECTUP	89
1.165Filer.guide/UF_RX_CURSORACTION	90
1.166Filer.guide/UF_RX_LOCKFILER	90
1.167Filer.guide/UF_RX_UNLOCKFILER	90
1.168Filer.guide/UF_RX_PANEL	91
1.169Filer.guide/UF_RX_STATUS	91
1.170Filer.guide/UF_RX_HISTORY	92
1.171Filer.guide/UF_RX_CLEARHISTORY	92
1.172Filer.guide/UF_RX_RX	93
1.173Filer.guide/UF_RX_TEMPFILENAME	93
1.174Filer.guide/UF_RX_ALERTBOX	94
1.175Filer.guide/UF_RX_QUESTBOX	94
1.176Filer.guide/UF_RX_FILERREQ	95
1.177Filer.guide/UF_RX_GETSTRING	95
1.178Filer.guide/UF_RX_SETSTRING	96
1.179Filer.guide/UF_RX_EXEC	96
1.180Filer.guide/UF_RX_EXECANDWAIT	97
1.181Filer.guide/UF_RX_FOREACH	97
1.182Filer.guide/UF_RX_GETSCREENNAME	98
1.183Filer.guide/UF_RX_GETSOURCEPATH	98
1.184Filer.guide/UF_RX_GETTARGETPATH	98
1.185Filer.guide/UF_RX_GETLANGUAGE	99

1.186Filer.guide/UF_RX_GETNUMENTRIES	99
1.187Filer.guide/UF_RX_GETNAME	100
1.188Filer.guide/UF_RX_GETINFO	100
1.189Filer.guide/UF_RX_SELECTBYNAME	101
1.190Filer.guide/UF_RX_SELECTBYPATTERN	101
1.191Filer.guide/UF_RX_TOGGLEENTRY	102
1.192Filer.guide/UF_RX_UPDATESOURCEDIR	102
1.193Filer.guide/UF_RX_UPDATETARGETDIR	103
1.194Filer.guide/UF_EXT	103
1.195Filer.guide/UF_CX	104
1.196Filer.guide/UF_CX_ARGS	104
1.197Filer.guide/UF_CX_HOTKEY	105
1.198Filer.guide/UF_CX_APPICON	105
1.199Filer.guide/OT_UPD	106
1.200Filer.guide/OT_SUP	106
1.201Filer.guide/OT_HIST	107
1.202Filer.guide/OT_FUT	111
1.203Filer.guide/OT_ACK	111

Chapter 1

Filer

1.1 Filer.guide

Filer 4.04

Ein Intuition-kontrollierter Dateimanager

Copyright (c) 1989-97 Matthias Scheler

- Shareware -

Kapitel für alle Benutzer...

Copyright	Ihre Rechte.
Registration	Wie man registrierte Benutzer von Filer wird.

Einführung...

Zweck	Wofür wurde Filer programmiert?
Vorraussetzungen	Auf welchen Rechner läuft Filer?
Installation	Wie man Filer installiert.

Bedienung von Filer...

Aufruf von Filer	Argumente beim Programmstart.
Hauptfenster	Dateien, Verzeichniss, usw.
Menüs	Pull-Down-Menüs des Hauptfenster.
Standard-Requester	Filers Standard-Requester.
Eingebaute Funktionen	Kopieren, Löschen, usw.
Tastaturbedienung	Wie man Filer über Tastatur bedient.
Automatische Aktionen	Automatische Handbung von Dateien.
Drag und Drop	Dateien mit der Maus bewegen.
Textanzeiger	Filers eingebauter Textanzeiger
Konfigurationsdatei	Wie man Filer konfiguriert.
ARexx-Schnittstelle	Filers ARexx-Schnittstelle.
Externe Programme	Externe Programme starten.
FilerCom	Filers Commodity.

Andere Themen...

Updates	Wie man neue Versionen bekommt.
Support	Wie man den Autor erreicht.
Geschichte	Entwicklungsgeschichte von Filer.
Zukunft	Zukunft von Filer.
Danksagungen	Bei wem der Autor sich bedanken möchte...

1.2 Filer.guide/BI_CRIGHT

Grundlegende Informationen

Copyright und andere rechtliche Belange

=====

Copyright (c) 1989-97 Matthias Scheler
Schützenstraße 18
D-33178 Borcheln

Diese Dokumentation darf kopiert und weitergegeben werden solange die Copyright-Notiz und diese Erlaubnis unverändert auf allen Kopien enthalten ist.

Es wird keine Garantie gegeben, daß die Programme, die in dieser Dokumentation beschrieben werden, 100%ig zuverlässig sind. Sie benutzen diese Programme auf eigene Gefahr. Der Autor kann auf *keinen* Fall für irgendwelche Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch die Anwendung dieser Programme entstehen.

Dieses Paket darf in Public-Domain Sammlungen aufgenommen werden, insbesondere in Fred Fishs Amiga Disk Library (CD ROM Versionen dieser Sammlung eingeschlossen). Die Distributionsdatei darf in Mailboxsystemen oder auf FTP Servern abgelegt werden. Wenn Sie dieses Paket weitergeben wollen, dann müssen Sie die originale Distributionsdatei Filer4_03.lha benutzen.

Keines der Programme darf ohne schriftliche Genehmigung des Autors in kommerziellen Produkten verwendet werden.

Keines der Programme darf auf irgendeine Weise modifiziert werden. Insbesondere ist es strikt verboten die Copyright-Meldung oder die Shareware-Restriktionen zu entfernen.

Die Programme dürfen auf keinen Fall auf irgendeiner Maschine benutzt werden, die für die Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Tests oder Produktion von Waffen oder anderen militärischen Gütern benutzt wird. Dies gilt natürlich auch für alle Maschinen, die für das Training von Personen in irgendeiner der obengenannten Tätigkeiten benutzt werden.

1.3 Filer.guide/BI_REG

Registration

=====

Wie Sie vielleicht schon am Copyright gesehen haben, arbeite ich seit sieben Jahren an Filer. Das hat immer und wird immer einen großen Teil meiner Freizeit verschlingen.

Da ich es mir nicht leisten kann, nur aus Spaß daran zu arbeiten, habe ich beschlossen, Filer als Shareware zu veröffentlichen. Es gab auch schon mal einen kommerziellen Vertrag zum Vertrieb von Filer. Aber da es die Firma in über einem Jahr nicht geschafft hat, Filer auf den Markt zu bringen, habe ich den Vertrag wieder aufgelöst.

Die unregistrierte Version von Filer öffnet regelmäßig einen Informations-Requester, um Sie an's Registrieren zu erinnern. Außerdem sind einige Fähigkeiten deaktiviert:

- Verzeichnispuffer ist außer Betrieb.
- Disketten können nicht formatiert werden.
- Die Belegung der Kommandoknöpfe kann nicht umgeschaltet werden.

Registrierte Benutzer erhalten eine Diskette mit der neusten öffentlichen Version von Filer, zusammen mit einem persönlichen so genannten "Keyfile". Diese Datei aktiviert alle fehlenden Fähigkeiten und schaltet gleichzeitig die Shareware-Erinnerungen ab. Dieses Keyfile wird mit allen zukünftigen Versionen von Filer funktionieren, so daß Sie sich neue Version einfach aus einer beliebigen Quelle besorgen können, ohne wochenlang auf Updates zu warten. Dieses Keyfile darf natürlich auf keinen Fall irgendwie verbreitet werden. Weiterhin erhalten Sie mit der registrierten Version eine TeX-DVI-Datei und ein Postscript-File der Anleitung, die Sie dann ausdrucken können.

Die Registrationsgebühr für Filer beträgt

- 40.- DM (D-Mark),
- 40.- SFr (Schweizer Franken),
- 180.- FF (French Francs),
- 30.- US\$ (US Dollar)

oder das Äquivalent for US\$ 35.- (fünfunddreißig) in einer beliebigen Währung. "Fünfunddreißig", weil ich meine Bank besuchen muß, um gegen teure Gebühren die ausländische Währung umzutauschen. Wenn Ihre Bank es billiger anbietet, können Sie mir auch gerne US\$ 30.- zusenden.

Der einfachste und schnellste Weg, sich registrieren zu lassen, ist, einen Brief mit dem Geld und einer ausgefüllten Registration an folgende Adresse zu schicken:

Matthias Scheler
Schützenstraße 18
33178 Borchen
FR Germany

Euro-Cheques (in DM) sind auch willkommen, verwenden Sie aber keine fremde Währung, weil das sowohl den Aussteller als auch den Empfänger unverschämte hohe Gebühren kostet. Wenn Sie aber gar nicht davon abzubringen sind, überweisen Sie bitte US\$ 10.- extra.

Sie können auch direkt Geld auf mein Girokonto überweisen. Beachten Sie aber, daß internationale Überweisungen teuer sind.

Stadtsparkasse Paderborn, BLZ 472 501 01, Konto 16168007

Achtung: Bezahlung via Banküberweisung bedeutet nicht, daß Sie Ihre registrierte Version erhalten, bevor die Überweisung auf meinem Konto eingegangen ist.

Unabhängig davon sollten Sie mir auf jeden Fall Ihren vollen Name, Ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse zukommen lassen. Wenn Sie wünschen, können Sie mir diese Informationen via E-Mail zuschicken. Diese Daten werden elektronisch gespeichert und verarbeitet. Eine Beispielregistration findet Sie in der Datei "Bestellung".

Alle Registrationen werden so schnell wie möglich bearbeitet und sollten spätestens nach zwei Wochen erledigt sein.

1.4 Filer.guide/IN_PURPOSE

Einführung

Zweck
=====

Filer ist ein Intuition-kontrollierter Dateimanager für OS 2.04 und neuer.

Filer dient dazu Dateien zu Kopieren, zu Löschen oder Umzubenennen oder Verzeichnisse anzulegen. Sie können Archive anlegen, deren Inhalt auflisten oder auspacken oder Filer als universelles Anzeigeprogramm benutzen. Filer kann auch dazu dienen, Ihr komplettes System zu kontrollieren, als eine Art Ersatz für die Workbench.

Einige herausragende Fähigkeiten von Filer sind:

- * Zeichensatz-unabhängige, größenveränderbare und Style-Guide-konforme grafische Benutzeroberfläche
 - * ARexx-Schnittstelle
 - * stark konfigurierbar
 - * Tastaturunterstützung
 - * Dateiklassenerkennung
 - * Handhabung von Archiven
-

1.5 Filer.guide/IN_SYSR

Systemvoraussetzungen

=====

Filer benötigt das Amiga-Operating-System Version 2.04 oder neuer. Um alle Fähigkeiten benutzen zu können, wird Version 3.1 empfohlen.

Kickstart 1.3 wird nicht unterstützt. Diese Version wurde bereits für überaltet erklärt.

Filer benötigt mindestens ein Megabyte RAM zum Laufen, da Workbench 2.04 selbst auch einiges an Speicher benötigt. Eine Festplatte und ein schnellerer Prozessor sind nicht nötig, erhöhen aber die Arbeitsgeschwindigkeit und den Komfort.

1.6 Filer.guide/IN_INST

Installation

=====

Es ist wirklich einfach, Filer zu installieren:

Kopieren Sie einfach die Programmdatei und das Piktogramm ("Filer" und "Filer.info" genannt) in ein beliebiges Verzeichnis, und schon sind Sie fertig.

Es ist auch keine schlechte Idee, die mitgelieferte Konfigurationsdatei ("Examples/Filer.RC" genannt) in das "S:"-Verzeichnis Ihrer Systempartition zu kopieren.

1.7 Filer.guide/UF_ST

Bedienung von Filer

Programmstart

=====

Wenn Sie Filer vom CLI aus starten, können Sie dabei folgende Argumente übergeben:

FROM, TO, SELECT/K, ACTION/K, SLEEP/S

Mit FROM und TO können Sie das Quell- und Zielverzeichnis angeben, die direkt nach dem Start geladen werden.

Wird der SELECT-Parameter übergeben, so werden alle Dateien und Verzeichnisse im Quellverzeichnis, die auf dieses AmigaDOS-Muster passen, automatisch selektiert.

Über ACTION können Sie einen ARexx-Befehl angeben, der nach dem Laden der Verzeichnisse und dem Selektieren der Dateien ausgeführt wird.

Durch Kombination dieser vier Argumente können Sie vom CLI aus, komplette Operation auslösen, etwa so:

```
Filer FROM Pictures: TO Backup: SELECT "#?.JPG" ACTION COPY
```

Geben Sie beim Starten von Filer SLEEP, so begibt sich Filer nach dem Starten sofort in den Schlafmodus. Er wartet in diese Modus unter Verwendung von möglichst Ressourcen, auf seine Aktivierung über ARexx. Die kann z.B. über das Filers Commodity erfolgen.

Wird Filer über CLI gestartet, während eine andere Instanz bereits läuft, so werden alle übergebenen CLI-Parameter per ARexx an die erste Instanz übermittelt. Um ähnlichen Komfort wie mit diesen CLI-Argumenten beim Start von der Workbench zu erreichen, können Sie das Filers Commodity verwenden.

1.8 Filer.guide/UF_MW

Das Hauptfenster

=====

Das Hauptfenster von Filer enthält die folgenden Bedienungselmente:

Statuszeile	Das lange Gadget ganz oben
Verzeichnislisten	Die beiden großen Listen
Laufwerksliste	Die schmale Liste in der Mitte
Pfadeingabefeld	Die beiden großen Eingabefelder
Kopie-Gadget	Die beiden Pfeile dazwischen
CD-Gadget	Die beiden mit "CD" beschrifteten Gadgets
Mutterv.-Gadget	Die beiden mit "/" beschrifteten Gadgets
Puffer-Gadget	Die beiden mit "?" beschrifteten Gadgets
Muster-Gadget	Die beiden mit "Muster" beschrifteten Gadgets
Alle-Gadget	Die beiden mit "Alle" beschrifteten Gadgets
Keine-Gadget	Die beiden mit "Keine" beschrifteten Gadgets
Sortieren-Gadget	Die beiden mit "Sortieren" beschrifteten G.
Kommandoknöpfe	Die 4 Reihen Gadgets am unteren Rand

1.9 Filer.guide/UF_MW_SBAR

Statuszeile

Die Statuszeile dient zum Anzeigen von Informationen über Operation, die Filer durchführt. Wenn Sie zum Beispiel Dateien kopieren, erscheint dort oben, die Datei die gerade kopiert wird.

Ereignisse, die in der Statuszeile angezeigt werden, werden im Ereignispuffer gespeichert. Sie können sich diesen Puffer ansehen, indem Sie auf die Statuszeile klicken. Der Textanzeiger, der hierfür verwendet wird, kann mit dem Konfigurationsbefehl VIEWER eingestellt werden.

Der Inhalt der Statuszeile und des Ereignispuffer kann mit den ARexx-Befehlen STATUS, HISTORY und CLEARHISTORY geändert werden.

1.10 Filer.guide/UF_MW_LV

Verzeichnislisten

In den Verzeichnislisten wird der Inhalt des eingelesenen Verzeichnisses angezeigt. Jede Verzeichnisliste hat zwei Scrollbalken mit zusätzlichen Pfeilen, einen am rechten Rand für vertikale Bewegungen der Liste und einen unten drunter für horizontale Bewegungen. Über jeder Liste befindet sich eine kleine Statuszeile. Wenn keine Einträge in der Liste selektiert sind, so steht dort der freie Platz auf dem Datenträger. Sonst steht dort die Anzahl der selektierten Einträge und der von diesen Einträgen belegte Platz. Die Verzeichnisliste mit der hervorgehobenen Statuszeile ist die gerade aktive, durch Anklicken einer der Statuszeile können Sie die jeweilige Liste aktivieren. Operationen wie Löschen oder Umbenennen beziehen sich auf immer die aktive Liste, beim Kopieren oder Verschieben ist sie das Quellverzeichnis.

Sie können Dateien und Verzeichnisse durch Anklicken selektieren. Mehrfachselektion durch Bewegen des Mauszeiger bei gedrückter Taste wird auch unterstützt. Wenn Sie einen Doppelklick auf ein Verzeichnis machen, so wird es geladen, bei einer Datei wird eine Automatische Aktion ausgeführt.

Das Anzeigeformat der Daten in den Verzeichnislisten kann mit dem Konfigurationsbefehl FORMAT verändert werden. Die Sortierreihenfolge kann mit dem Konfigurationsbefehl SORT verändert werden.

Die inaktive Verzeichnisliste kann mit dem ARexx-Befehl OTHERDIR aktiviert werden.

1.11 Filer.guide/UF_MW_DLX

Laufwerksliste

Die dritte Liste in der Mitte des Hauptfenster ist die Laufwerksliste. Physikalische Laufwerke (z.B. "DF0:", "DH0:" oder "RAM:") werden in der oberen Hälfte angezeigt, Assigns und Datenträger in der unteren Hälfte.

Filer besitzt einen Filter für die Laufwerksliste, der mit dem Konfigurationsbefehl HIDE kontrolliert wird.

Wenn Sie einen Doppelklick auf einen der Einträge in der Liste machen, dann wird das entsprechende Verzeichnis in die aktive Verzeichnisliste geladen. Wenn Sie das mit nur einem Klick machen wollen, dann schalten Sie den Konfigurationsparameter DOUBLECLICK aus.

1.12 Filer.guide/UF_MW_PATH

Pfadeingabefeld

Die beiden Eingabefelder unter den Verzeichnislisten enthalten die Pfadnamen der Verzeichnisse, die gerade geladen sind. Sie können ein neues Verzeichnis laden, in dem Sie dort einen Pfadnamen eingeben.

Das Eingabefeld der aktiven Verzeichnisliste kann mit dem ARexx-Befehl ENTERDIR aktiviert werden.

1.13 Filer.guide/UF_MW_COPY

Kopie-Gadget

Diese beiden Gadgets dienen dazu, den Inhalt einer Verzeichnisliste in die andere zu kopieren. Der Pfeil nach Links kopiert von rechts nach links, der Pfeil nach Rechts von links nach rechts. Nur der Inhalt der Verzeichnislisten wird geändert, die Verzeichnisse selbst sind nicht betroffen.

1.14 Filer.guide/UF_MW_CD

CD-Gadget

Mit dem CD-Gadget können Sie das Verzeichnis in einer Verzeichnisliste wechseln. Nachdem Sie dieses Gadget durch Anklicken aktiviert haben, können Sie ein Verzeichnis oder ein Laufwerk in einer beliebigen der drei Listen auswählen, um es in die Verzeichnisliste über dem CD-Gadget zu laden. Um diese Funktion abzubrechen, wählen Sie das Gadget erneut an.

1.15 Filer.guide/UF_MW_PAR

Mutterverzeichnis-Gadget

Mit dem Mutterverzeichnis-Gadget können Sie das Mutterverzeichnis des Verzeichnisses in einer der Verzeichnislisten laden. Gibt es kein Mutterverzeichnis passiert gar nichts.

Dies kann auch mit dem ARexx-Befehl PARENTDIR erreicht werden.

1.16 Filer.guide/UF_MW_CACHE

Puffer-Gadget

Mit dem Puffer-Gadget können Sie das Pufferauswahlfenster öffnen. In diesem Fenster werden alle Verzeichnisse, die sich zur Zeit in Filers Puffer befinden, aufgelistet. Sie können eines dieser Verzeichnisse anwählen, und es wird in die jeweilige Verzeichnisliste kopiert.

Die Reihenfolge der Verzeichnisse in diesem Fenster kann mit dem Konfigurationsparameter SORTCACHE kontrolliert werden.

Dieses Fenster kann auch mit dem ARexx-Befehl SELECTCACHE geöffnet werden.

1.17 Filer.guide/UF_MW_PAT

Muster-Gadget

Mit dem Muster-Gadget können Sie das Musterfenster Öffnen. Sie können jetzt ein beliebiges AmigaDOS-Muster eingeben, und alle Dateien und Verzeichnisse, die darauf passen, werden selektiert.

Dieses Fenster kann auch mit dem ARexx-Befehl PATTERN geöffnet werden.

1.18 Filer.guide/UF_MW_ALL

Alle-Gadget

Wenn Sie dieses Gadget anwählen, werden alle Einträge in der jeweiligen Verzeichnisliste selektiert.

Dies kann auch mit dem ARexx-Befehl ALL erreicht werden.

1.19 Filer.guide/UF_MW_NONE

Keine-Gadget

Wenn Sie dieses Gadget anwählen, werden alle Einträge in der jeweiligen Verzeichnisliste deselektiert.

Dies kann auch mit dem ARexx-Befehl NONE erreicht werden.

1.20 Filer.guide/UF_MW_SORT

Sortieren-Gadget

Wenn Sie dieses Gadget anwählen, werden alle selektieren Einträge an den Anfang der Verzeichnisliste sortiert und anschließend deselektiert. Sind keine Einträge selektiert, so wird die ursprüngliche Reihenfolge wieder hergestellt.

1.21 Filer.guide/UF_MW_PANEL

Kommandoknöpfe

Am unteren Ende des Hauptfenster befinden sich die Kommandoknöpfe, vier Reihen mit jeweils acht Knöpfen. Mit diesen Knöpfen könnten Sie verschiedene Aktionen wie das Kopieren oder Löschen von Dateien auslösen. Filer unterstützt acht verschiedene Belegung, aber bei der unregistrierten Version kann man nicht zwischen ihnen hin- und herschalten.

Die Belegung der Kommandoknöpfe kann mit dem Konfigurationsbefehlen BUTTON oder XBUTTON verändert werden.

Zwischen den acht verschiedenen Belegungen kann mit dem ARexx-Befehl BANK umgeschaltet werden.

1.22 Filer.guide/UF_MENU

Pull-Down-Menüs des Hauptfenster

=====

Filers Hauptfenster hat folgende Menüs:

* Projekt

* Info...

öffnet den Copyright-Requester.

* Speicher leeren

räumt den Verzeichnispuffer auf und schmeißt alle unbenötigten Libraries und Devices aus dem Speicher.

* Ende

Wenn der Konfigurationsparameter STAY angeschaltet ist, geht Filer in den Schlafmodus über, sonst wird Filer beendet.

* Ende & Raus

Filer wird unabhängig vom Konfigurationsparameter STAY beendet.

* Einstellungen

* Allgemeines

* Im Speicher bleiben

setzt den Konfigurationsparameter STAY.

* Schweigsam

setzt den Konfigurationsparameter NOASK.

* Pfad erweitern

setzt den Konfigurationsparameter EXTEND.

* Puffer

setzt den Konfigurationsparameter CACHE.

* Doppelklick

setzt den Konfigurationsparameter DOUBLECLICK.

* Deselektieren

setzt den Konfigurationsparameter DESELECT.

* ExAll() benutzen

- setzt den Konfigurationsparameter EXALL.
 - * Automatische Requester
 - setzt den Konfigurationsparameter AUTOREQUESTER.
 - * Speicheranzeige
 - setzt den Konfigurationsparameter MEMWINDOW.
 - * Wochentage
 - setzt den Konfigurationsparameter WEEKDAYS.
 - * Umgekehrte Farben
 - setzt den Konfigurationsparameter REVERSECOLORS.
 - * Puffer sortieren
 - setzt den Konfigurationsparameter SORTCACHE.
 - * Piktogramm selektieren
 - setzt den Konfigurationsparameter SELECTICON.
 - * Klick auf Rand für Mutterv.
 - setzt den Konfigurationsparameter BORDERPARENTDIR.
 - * Listen verändern
 - setzt den Konfigurationsparameter LISTVIEWUPDATE.
 - * Fenster aktivieren
 - setzt den Konfigurationsparameter ACTIVATEWINDOW.
 - * Verzeichnis nach Diskwechsel einlesen
 - setzt den Konfigurationsparameter DISKCHANGE.
 - * Mehrfach-Drag-Und-Drop
 - setzt den Konfigurationsparameter MULTIDRAGANDDROP.
 - * Kopieren
 - * Attribute
 - setzt den Konfigurationsparameter COPYFLAGS.
 - * Datum
 - setzt den Konfigurationsparameter COPYDATE.
 - * Kommentar
-

setzt den Konfigurationsparameter COPYNOTE.

* Überschreiben

setzt den Konfigurationsparameter OVERWRITE.

* Freien Platz überprüfen

setzt den Konfigurationsparameter CHECKFREE.

* Format

* Prüfen

setzt den Konfigurationsparameter VERIFY.

* FFS

setzt den Konfigurationsparameter FFS.

* International

setzt den Konfigurationsparameter INTERNATIONAL.

* Verzeichnis-Cache

setzt den Konfigurationsparameter DIRCACHE.

* Sound abspielen

* Endlos

setzt den Konfigurationsparameter LOOP.

* Filter

setzt den Konfigurationsparameter FILTER.

* Linke Verzeichnisliste sortieren

* nach Name

die linke Verzeichnisliste nach Dateinamen sortieren

* nach Datum

die linke Verzeichnisliste nach Dateidatum sortieren

* nach Größe

die linke Verzeichnisliste nach Dateigröße sortieren

* Rechte Verzeichnisliste sortieren

die rechte Verzeichnisliste nach Dateinamen sortieren

- * nach Datum
 - die rechte Verzeichnisliste nach Dateidatum sortieren
 - * nach Größe
 - Die rechte Verzeichnisliste nach Dateigröße sortieren
 - * Grafikmodus...
 - öffnet den Grafikmodus-Requester.
 - * Fenster fixieren
 - merkt sich Position und Größe des Hauptfenster auf einem öffentlichem Bildschirm.
 - * Zeichensatz...
 - öffnet den Zeichensatz-Requester.
 - * Schirmzeichensatz...
 - Einstellung des Zeichensatz-Requester für den Bildschirm
 - * Farben...
 - öffnet den Farb-Requester.
 - * Textanzeiger
 - * Grafikmodus...
 - Einstellung des Grafikmodus für den internen Textanzeiger
 - * Zeichensatz...
 - Einstellung des Zeichensatz für den internen Textanzeiger
 - * Externer...
 - stellt auf einen externen Textanzeiger um.
 - * Kommandoknöpfe
 - * Belegung...
 - ändert die Belegung der Kommandoknöpfe.
 - * Zeichensatz...
 - ändert den Zeichensatz der Kommandknöpfe.
 - * Anzeigeformat...
-

- ändert das Anzeigeformat der Verzeichnislisten.
- * Editor...
legt den Texteditor fest.
 - * Verstecken...
Konfiguration des Filters der Laufwerksliste
 - * Editieren
editiert die Voreinstellungen mit dem externen Texteditor.
 - * Laden
lädt die Voreinstellungen.
 - * Speichern
speichert die Voreinstellungen.

1.23 Filer.guide/UF_REQ

Filers Standardrequester

=====

Filer hat vier Standardrequester für verschiedene Zwecke:

* Der Meldungs-Requester

Der Meldungs-Requester wird benutzt, um Mitteilungen aller Art, vor allem aber Fehlermeldungen anzuzeigen. Ein Beispiel für diesen Requester ist der Copyright-Requester. Sie können diesen Requester schliessen, indem Sie eine Taste drücken oder das Gadget anklicken. Wenn der Konfigurationsparameter AUTOREQUESTER eingeschaltet ist, reicht es auch aus, das zu Fenster zu deaktivieren.

Ein Meldungs-Requester kann mit dem ARexx-Befehl ALERTBOX erzeugt werden.

* Der Entscheidungs-Requester

Der Entscheidungs-Requester wird immer dann benutzt, wenn Filer eine Entscheidung vom Benutzer braucht. Dieser Requester hat zwei Gadgets, die mit "Ja" und "Nein" beschriftet sind. Eine positive Antwort geben Sie durch Anklicken von "Ja" oder Drücken von J, j, Y, y, RETURN oder SPACE, eine negative Antwort durch Anklicken von "Nein" oder Drücken von N, n oder ESC. Wenn der Konfigurationsparameter AUTOREQUESTER eingeschaltet ist, wird das Deaktivieren des Fensters auch als negative Antwort aufgefaßt.

Ein Entscheidungs-Requester kann mit dem ARexx-Befehl QUESTBOX

erzeugt werden.

* Der Texteingabe-Requester

Der Texteingabe-Requester wird benutzt, wenn Filer eine Texteingabe braucht. Sie können diesen Requester schliessen, indem Sie Ihre Eingabe mit RETURN abschliessen oder auf eines der zwei oder drei Gadgets klicken. Das Gadget ganz rechts dient immer zum Abbruch der Funktion.

Eine Texteingabe-Requester kann mit dem ARexx-Befehl GETSTRING erzeugt werden.

* Der Operations-Requester

Der Operations-Requester erscheint während vieler Operation z.B. dem Kopieren oder Löschen von Dateien. Er dient dazu, den Fortgang der aktuellen Operation anzuzeigen, und diese bei Bedarf abubrechen. Drücken Sie einfach ESC, oder klicken Sie auf das "Abbrechen"-Gadget.

1.24 Filer.guide/UF_FN

Filers eingebaute Funktionen

=====

Filer hat folgende eingebaute Funktionen:

Compare	Dateien und Verzeichnisse vergleichen
Copy	Dateien und Verzeichnisse kopieren
Copy As	Dateien und Verz. mit neuem Namen kopieren
Delete	Dateien und Verzeichnisse löschen
Disk Usage	Platzbedarf ermitteln
Duplicate	Dateien und Verzeichnisse duplizieren
FileNote	Dateikommentare ändern
MakeDir	Verzeichnisse anlegen
MakeLink	Links anlegen
Move	Dateien und Verzeichnisse verschieben
Move As	Dateien und Verz. mit neuem Namen versch.
Protect	Dateiattribute ändern
Relabel	Datenträger umbenennen
Rename	Dateien und Verzeichnisse umbenennen
Change Owner	Benutzer von Dateien ändern.
Change Group	Benutzergruppe von Dateien ändern.
Action	Dateien automatisch handhaben
Hex Dump	Dateien als Hexdump anzeigen
Run	Programme und Stapeldateien ausführen
Type	Textdateien anzeigen
Add	Dateien zu Archiven hinzufügen
Add & Delete	Dateien in Archive verschieben

Extract	Dateien aus Archiven auspacken
List	Den Inhalt von Archiven auflisten
Edit	Textdateien editieren
Format	Disketten oder Festplatten formattieren
Search	Nach Dateien und Verzeichnissen suchen
Quit	Filer beenden

1.25 Filer.guide/UF_FN_COMP

"Compare"-Funktion

Mit dieser Funktion werden alle selektieren Dateien und Verzeichnisse in der aktiven Verzeichnisliste mit den gleichnamigen Dateien und Verzeichnissen im Verzeichnis, das in der anderen Verzeichnisliste angezeigt wird, verglichen. Nach Abschluß der Operation erscheint ein Requester, in dem eine Statistik über die Vergleichsergebnisse angezeigt wird. Informationen über einzelne Dateien oder Verzeichnisse können über die Statuszeile abgefragt werden.

Diese Funktion kann mittels des Operations-Requester abgebrochen werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl COMPARE aufgerufen werden.

1.26 Filer.guide/UF_FN_COPY

"Copy"-Funktion

Mit dieser Funktion werden alle selektieren Dateien und Verzeichnisse in der aktiven Verzeichnisliste in das Verzeichnis, das in der anderen Verzeichnisliste angezeigt wird, kopiert. Verzeichnisse werden rekursiv durchsucht und auf im Zielverzeichnis reproduziert.

Datum, Attribute und Kommentar werden abhängig von der Konfiguration auch kopiert.

Diese Funktion kann mittels des Operations-Requester abgebrochen werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl COPY aufgerufen werden.

1.27 Filer.guide/UF_FN_COPYAS

"Copy As"-Funktion

Mit dieser Funktion werden alle selektieren Dateien und Verzeichnisse in der aktiven Verzeichnisliste in das Verzeichnis, das in der anderen Verzeichnisliste angezeigt wird, kopiert. Für jeden Eintrag werden Sie dabei nach dem Namen der Kopie gefragt. Verzeichnisse werden rekursiv durchsucht und im Zielverzeichnis reproduziert.

Datum, Attribute und Kommentar werden abhängig von der Konfiguration auch kopiert.

Diese Funktion kann mittels des Operations-Requester abgebrochen werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl COPY AS aufgerufen werden.

1.28 Filer.guide/UF_FN_DELETE

"Delete"-Funktion

Mit dieser Funktion werden alle selektieren Dateien und Verzeichnisse in der aktiven Verzeichnisliste gelöscht. Wenn der Konfigurationsparameter NOASK ausgeschaltet ist, erscheint vorher eine Sicherheitsabfrage.

Wenn Filer beim Löschen auf eine löscheschutzte Datei trifft, erscheint ein Requester. Sie haben dann drei Möglichkeiten: Die Datei trotzdem zu löschen, alle löscheschutzten Dateien automatisch zu löschen oder die Operation abubrechen.

Diese Funktion kann mittels des Operations-Requester abgebrochen werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl DELETE aufgerufen werden.

1.29 Filer.guide/UF_FN_DU

"Disk Usage"-Funktion

Diese Funktion ermittelt den Platzbedarf der selektieren Verzeichnisse in der aktiven Verzeichnisliste. Die Verzeichnisse werden dabei nicht deselektiert.

Diese Funktion kann mittels des Operations-Requester abgebrochen werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl DU aufgerufen werden.

1.30 Filer.guide/UF_FN_DUPLICATE

"Duplicate"-Funktion

Mit dieser Funktion werden alle selektieren Dateien und Verzeichnisse in der aktiven Verzeichnisliste dupliziert. Für jede Datei oder jedes Verzeichnis wird dabei in einem Texteingabe-Requester nach einem neuen Namen gefragt, unter dem im selben Verzeichnis eine Kopie abgelegt wird.

Datum, Attribute und Kommentar werden abhängig von der Konfiguration auch kopiert.

Diese Funktion kann mittels des Operations-Requester abgebrochen werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl DUPLICATE aufgerufen werden.

1.31 Filer.guide/UF_FN_FILENOTE

"FileNote"-Funktion

Mit dieser Funktion ist es möglich, die Dateikommentare sämtlicher selektierten Dateien und Verzeichnissen in der aktiven Verzeichnisliste zu ändern. Sie werden dabei jeweils in einem Texteingabe-Requester nach dem Kommentar gefragt, mit dem "Auslassen"-Gadget können Sie Dateien bzw. Verzeichnisse auslassen.

Sie können diese Funktion durch Anwählen des "Abbrechen"-Gadgets abbrechen.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl FILENOTE aufgerufen werden.

1.32 Filer.guide/UF_FN_MAKEDIR

"MakeDir"-Funktion

Diese Funktion öffnet einen Texteingabe-Requester, mit dem Sie den Namen eines neuen Verzeichnis festlegen können. Nachdem das Verzeichnis erfolgreich angelegt wurde, werden Sie gefragt, ob auch noch ein Piktogramm angelegt werden soll. Selbstverständlich wird das vom System vorgegebene Piktogramm verwendet.

Sie können diese Funktion durch Anwählen des "Abbrechen"-Gadgets abbrechen.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl MAKEDIR aufgerufen werden.

1.33 Filer.guide/UF_FN_MAKELINK

"MakeLink"-Funktion

Diese Funktion öffnet einen Texteingabe-Requester, mit dem Sie den Namen eines neuen Links festlegen können. Sobald Sie den Namen eingeben haben, werden Sie in einem weiteren Requester gefragt, ob Sie einen Hard- oder Softlink anlegen wollen. Nachdem die Art des Links festgelegt worden ist, erscheint ein Dateiauswahlrequester, mit dem Sie das Ziel des Links festlegen können.

Sie können diese Funktion durch Anwählen des "Abbrechen"-Gadgets abbrechen.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl MAKELINK aufgerufen werden.

1.34 Filer.guide/UF_FN_MOVE

"Move"-Funktion

Mit dieser Funktion werden alle selektieren Dateien und Verzeichnisse in der aktiven Verzeichnisliste in das Verzeichnis, das in der anderen Verzeichnisliste angezeigt wird, verschoben. Verzeichnisse werden rekursiv durchsucht und im Zielverzeichnis reproduziert. Verschieben bedeutet hier, daß die Datei bzw. das Verzeichnis kopiert und dann das Original gelöscht wird.

Datum, Attribute und Kommentar werden abhängig von der Konfiguration auch kopiert.

Diese Funktion kann mittels des Operations-Requester abgebrochen werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl MOVE aufgerufen werden.

1.35 Filer.guide/UF_FN_MOVEAS

"Move As"-Funktion

Mit dieser Funktion werden alle selektieren Dateien und Verzeichnisse in der aktiven Verzeichnisliste in das Verzeichnis, das in der anderen Verzeichnisliste angezeigt wird, verschoben. Für jeden Eintrag werden Sie dabei nach dem Namen im Zielverzeichnis gefragt. Verzeichnisse werden rekursiv durchsucht und im Zielverzeichnis reproduziert. Verschieben bedeutet hier, daß die Datei bzw. das Verzeichnis kopiert und dann das Original gelöscht wird.

Datum, Attribute und Kommentar werden abhängig von der Konfiguration

auch kopiert.

Diese Funktion kann mittels des Operations-Requester abgebrochen werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl MOVE AS aufgerufen werden.

1.36 Filer.guide/UF_FN_PROTECT

"Protect"-Funktion

Diese Funktion öffnet einen Requester zum Modifizieren der Dateiattribute. Wenn ein Attribut auf Set gestellt wird, wird es gesetzt, bei Unset gelöscht, bei Ignore bleibt es unverändert. Nach Anwählen des "Okay"-Gadget werden die Attribute aller selektieren Dateien und Verzeichnissen in der aktiven Verzeichnisliste geändert.

Sie können diese Funktion durch Anwählen des "Abbrechen"-Gadgets abbrechen.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl PROTECT aufgerufen werden.

1.37 Filer.guide/UF_FN_RELABEL

"Relabel"-Funktion

Diese Funktion öffnet einen Requester, in dem nach dem neuen Namen des Datenträger gefragt wird. Nach dem er eingegeben wurde, wird der Datenträger umbenannt.

Sie können diese Funktion durch Anwählen des "Abbrechen"-Gadgets abbrechen.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl RELABEL aufgerufen werden.

1.38 Filer.guide/UF_FN_RENAME

"Rename"-Funktion

Für alle selektieren Dateien und Verzeichnisse in der aktiven Verzeichnisliste wird mittels eines Texteingabe-Requesters nach einem neuen Namen gefragt, die Datei bzw. das Verzeichnis wird dann umbenannt. Mit dem "Auslassen"-Gadget können Sie eine Datei bzw. ein Verzeichnis überspringen. Wenn es bereits eine Datei bzw. ein Verzeichnis mit dem angegebenen Namen gibt, haben Sie die Möglichkeit einen neuen Namen

einzugeben, die Datei zu überspringen oder abubrechen.

Sie können diese Funktion durch Anwählen des "Abbrechen"-Gadgets abbrechen.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl RENAME aufgerufen werden.

1.39 Filer.guide/UF_FN_CHOWN

"Change Owner"-Funktion

Diese Funktion öffnet einen Requester, um den Namen eines Envoy-Benutzer abzufragen. Sie können aber auch eine Dezimalzahl eingeben. Anschließend wird der Besitzer aller selektieren Dateien und Verzeichnisse auf diesen Benutzer gesetzt.

Diese Funktion arbeitet nicht mit der Version 37 (oder älter) des ROM-Dateisystem. Neuere Versionen des ROM-Dateisystem speichern den Benutzer zwar, aber ignorieren diese Angabe ansonsten. Zugriffskontrolle ist erst aktiv, wenn Sie den Datenträger mittels Envoy exportieren.

Diese Funktion kann mittels des Operations-Requester abgebrochen werden.

1.40 Filer.guide/UF_FN_CHGRP

"Change Group"-Funktion

Diese Funktion öffnet einen Requester, um den Namen einer Envoy-Benutzergruppe abzufragen. Sie können aber auch eine Dezimalzahl eingeben. Anschließend wird die Gruppe aller selektieren Dateien und Verzeichnisse auf diese Gruppe gesetzt.

Diese Funktion arbeitet nicht mit der Version 37 (oder älter) des ROM-Dateisystem. Neuere Versionen des ROM-Dateisystem speichern die Benutzergruppe zwar, aber ignorieren diese Angabe ansonsten. Zugriffskontrolle ist erst aktiv, wenn Sie den Datenträger mittels Envoy exportieren.

Diese Funktion kann mittels des Operations-Requester abgebrochen werden.

1.41 Filer.guide/UF_FN_ACTION

"Action"-Funktion

Diese Funktion führt für alle selektieren Dateien in der aktiven Verzeichnisliste eine automatische Aktion durch.

Diese Funktion kann mittels des Operations-Requester abgebrochen werden.

Diese Funktion kann durch den ARExx-Befehl ACTION aufgerufen werden.

1.42 Filer.guide/UF_FN_HEXDUMP

"Hexdump"-Funktion

Diese Funktion zeigt alle selektieren Dateien in der aktiven Verzeichnisliste als Hexdump an. Dabei wird der interne Textanzeiger verwendet.

Diese Funktion kann durch Drücken von SHIFT ESC im Fenster des Textanzeiger abgebrochen werden.

Diese Funktion kann durch den ARExx-Befehl HEXDUMP aufgerufen werden.

1.43 Filer.guide/UF_FN_RUN

"Run"-Funktion

Diese Funktion versucht alle selektieren Dateien in der aktiven Verzeichnisliste auszuführen. Auf diese Weise können Sie auch Stapeldateien ausführen.

Diese Funktion kann durch Anklicken des Close-Gadget des Shell-Fensters abgebrochen werden.

Diese Funktion kann durch den ARExx-Befehl RUN aufgerufen werden.

1.44 Filer.guide/UF_FN_TYPE

"Type"-Funktion

Diese Funktion zeigt alle selektieren Dateien in der aktiven Verzeichnisliste als Textdatei an.

Der Textanzeiger kann mit dem Konfigurationsbefehl VIEWER festgelegt werden.

Diese Funktion kann durch Drücken von SHIFT ESC im Fenster des Textanzeiger abgebrochen werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl TYPE aufgerufen werden.

1.45 Filer.guide/UF_FN_ADD

"Add"-Funktion

Diese Funktion dient zum Anlegen oder Erweitern von Archiven.

Um ein Archiv zu erzeugen, wählen sie alle Dateien und Verzeichnisse, die archiviert werden sollen, und keine Einträge im Zielverzeichnis an. Filer wird Sie nach dem Namen des neuen Archives fragen.

Um Dateien oder Verzeichnisse zu einem existierenden Archiv hinzuzufügen, selektieren Sie dieses Archiv in der einen Verzeichnisliste und die Dateien und Verzeichnisse, die hinzugefügt werden sollen, in der anderen Verzeichnisliste. Die Verzeichnisliste mit den Dateien muß beim Aufruf dieser Funktion aktiv sein.

Archivformate können mit dem Konfigurationsbefehl ARCDEF eingebunden werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl ADD aufgerufen werden.

1.46 Filer.guide/UF_FN_ADDDEL

"Add & Delete"-Funktion

Diese Funktion dient zum Anlegen oder Erweitern von Archiven. Die Dateien werden dabei nach der Archivierung gelöscht.

Um ein Archiv zu erzeugen, wählen sie alle Dateien und Verzeichnisse, die archiviert und gelöscht werden sollen, und keine Einträge im Zielverzeichnis an. Filer wird Sie nach dem Namen des neuen Archives fragen.

Um Dateien oder Verzeichnisse zu einem existierenden Archiv hinzuzufügen, selektieren Sie dieses Archiv in der einen Verzeichnisliste und die Dateien und Verzeichnisse, die hinzugefügt und gelöscht werden sollen, in der anderen Verzeichnisliste. Die Verzeichnisliste mit den Dateien muß beim Aufruf dieser Funktion aktiv sein.

Nachdem alle Dateien bzw. Verzeichnisse erfolgreich archiviert worden sind, werden sie gelöscht. Wenn der Konfigurationsparameter NOASK ausgeschaltet ist, erscheint vorher eine Sicherheitsabfrage.

Archivformate können mit dem Konfigurationsbefehl ARCDEF eingebunden werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl ADD DELETE aufgerufen werden.

1.47 Filer.guide/UF_FN_EXTRACT

"Extract"-Funktion

Diese Funktion packt Dateien aus allen selektierten Archiven in der aktiven Verzeichnisliste aus. Wenn eine Datei nicht als ein bekanntes Archivformat identifiziert werden kann, wird diese Funktion mit einem Requester abgebrochen. Vor dem Auspacken können Sie in einem Texteingabe-Requester ein Muster für die auszupackenden Dateien eingeben.

Archivformate können mit dem Konfigurationsbefehl ARCDEF eingebunden werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl EXTRACT aufgerufen werden.

1.48 Filer.guide/UF_FN_LIST

"List"-Funktion

Diese Funktion listet den Inhalt aller selektierten Archive in der aktiven Verzeichnisliste auf. Wenn eine Datei nicht als ein bekanntes Archivformat identifiziert werden kann, wird diese Funktion mit einem Requester abgebrochen.

Archivformate können mit dem Konfigurationsbefehl ARCDEF eingebunden werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl LIST aufgerufen werden.

1.49 Filer.guide/UF_FN_EDIT

"Edit"-Funktion

Diese Funktion editiert alle selektierten Dateien in der aktiven

Verzeichnisliste mit einem externen Texteditor. Nach dem Editieren der letzten Datei, wird überprüft, ob Änderung statt gefunden haben, und bei Bedarf wird das Verzeichnis neu eingelesen.

Der Texteditor kann mit dem Konfigurationsbefehl EDITOR festgelegt werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl EDIT aufgerufen werden.

1.50 Filer.guide/UF_FN_FORMAT

"Format"-Funktion

Achtung:

Diese Funktion ist extrem gefährlich.
Diese können damit wertvolle Daten zerstören.
Seien Sie vorsichtig!

Diese Funktion öffnet den Formatierrequester. Links befindet sich eine Liste mit allen verfügbaren Sektor-orientierten Laufwerken. Sie können eines durch Anklicken mit der Maus oder durch der Gebrauch der Cursortasten und SPACE oder RETURN auswählen.

Am oberen Ende sehen Sie eine große Box, in der Informationen über das angewählte Laufwerk angezeigt werden. Sie finden dort den Namen, die Größe, das benutzte Dateisystem, den Exec-Treiber und die Gerätenummer.

Unter der Informationsbox finden Sie die Einstellungsschalter. Mit dem "Prüfen"-Schalter wird der Überprüfungsmodus ein- und ausgeschaltet, "Schnelles Dateisystem", "Internationaler Modus" und "Verzeichnis-Cache" legen den Typ des Dateisystem für den neuen Datenträger fest. Diese drei Einstellungen sind für Fremddateisystem wie z.B. CrossDOS nicht verfügbar.

Am unteren Ende des Formatierrequester befinden sich die vier Operationsknöpfe. Mit "Format" formatieren Sie einen Datenträger, mit "Schnell" erzeugen Sie nur eine neue Verzeichnisstruktur. "Installieren" schreibt einen Bootblock auf die Diskette (nur für das Standarddateisystem auf disketten-ähnlichen Laufwerken verfügbar). Mit "Abbrechen" schließen Sie den Requester, und Filer kehrt zum Hauptfenster zurück.

Die Voreinstellungen für "Verify", "FastFileSystem", "International Mode" und "Directory Cache" können mit dem Konfigurationsbefehl SET bestimmt werden.

Sie können diese Requester durch Anklicken des "Abbrechen"-Gadget oder Drücken von ESC schliessen.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl FORMAT aufgerufen werden.

1.51 Filer.guide/UF_FN_SEARCH

"Search"-Funktion

Diese Funktion fragt zuerst nach einem Suchmuster, Sie können hier ein beliebiges AmigaDOS-Muster eingeben. Filer sucht dann in allen selektierten Verzeichnissen nach Dateien und Verzeichnissen, die auf das Muster passen. Während des Suchens wird ein normales CON:-Fenster geöffnet, in dem die Ergebnisse angezeigt werden. Die Parameter dieses Fensters können durch den Konfigurationsbefehl CONHANDLER beeinflusst werden.

Diese Funktion kann durch Drücken von ESC im Suchfenster abgebrochen werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl SEARCH aufgerufen werden.

1.52 Filer.guide/UF_FN_QUIT

"Quit"-Funktion

Diese Funktion dient zum Beenden von Filer. Wenn der Konfigurationsparameter NOASK ausgeschaltet ist, erscheint vorher eine Sicherheitsabfrage. Wenn andererseits der Konfigurationsparameter STAY eingeschaltet ist, gibt Filer die Meisten seiner belegten Ressourcen frei und geht in den Schlafmodus. Er kann mittels eines ARexx-Befehls z.B. vom Filer Commodity reaktiviert werden.

Diese Funktion kann durch den ARexx-Befehl QUIT aufgerufen werden.

1.53 Filer.guide/UF_KBD

Keyboard control
=====

Wichtig:

Seit Version 3.10 kann Filer über Tastatur gesteuert werden. Filer hat keine eingebaute Tastaturbelegung, so daß alle Tastenkürzel über die Konfigurationsdatei einbinden werden müssen. Die in diesem Abschnitt beschriebene Tastaturbelegung ist daher nur gültig, wenn die mitgelieferte Konfigurationsdatei verwendet wird.

Tastatursteuerung ist für diese Bereiche verfügbar:

- Grundfunktionen
- Cursor-Steuerung
- Listensteuerung

Kommandokürzel
Verzeichniskürzel

1.54 Filer.guide/UF_KBD_BASIC

Grundfunktionen

TAB

aktiviert die gerade inaktive Verzeichnisliste.

RETURN

aktiviert das Eingabefeld der gerade aktiven Verzeichnisliste.

+

selektiert alle Dateien und Verzeichnisse in der aktiven Verzeichnisliste.

-

deselektiert alle Dateien und Verzeichnisse in der aktiven Verzeichnisliste.

HELP

öffnet den Musterrequester.

/

lädt das Mutterverzeichnis des Verzeichnis in der aktiven Verzeichnisliste.

?

öffnet den Pufferauswahlrequester.

1.55 Filer.guide/UF_KBD_CURSOR

Cursor-Steuerung

Sie können den Cursor in der aktiven Verzeichnisliste mit folgenden Tasten bewegen:

SPACE

(de)selektiert den Eintrag unter dem Cursor und bewegt den Cursor einen Eintrag nach unten.

ENTER

führt eine automatische Aktion auf die Datei unter dem Cursor aus.

CURSOR-UP

bewegt den Cursor einen Eintrag hoch.

CURSOR-DOWN
bewegt den Cursor einen Eintrag runter.

SHIFT CURSOR-UP
bewegt den Cursor eine Seite hoch.

SHIFT CURSOR-DOWN
bewegt den Cursor eine Seite runter.

CTRL CURSOR-UP
bewegt den Cursor an den Anfang.

CTRL CURSOR-DOWN
bewegt den Cursor an das Ende.

1.56 Filer.guide/UF_KBD_LV

Listensteuerung

Sie können den gezeigten Ausschnitte der aktiven Verzeichnisliste mit folgenden Tasten verschieben:

8
eine Zeile hoch

2
eine Zeile runter

9
eine Zeite hoch

3
eine Zeite runter

7
an den Anfang

1
an das Ende

4
ein Zeichen nach links

6
ein Zeichen nach rechts

1.57 Filer.guide/UF_KBD_CMD

Kommandokürzel

a ruft die "Add"-Funktion auf.

c ruft die "Copy"-Funktion auf.

c ruft die "Delete"-Funktion auf.

e ruft die "Edit"-Funktion auf.

f ruft die "Format"-Funktion auf.

h ruft die "Hex Dump"-Funktion auf.

k ruft die "MakeDir"-Funktion auf.

l ruft die "Relabel"-Funktion auf.

m ruft die "Move"-Funktion auf.

n ruft die "FileNote"-Funktion auf.

o ruft die "Action"-Funktion auf.

p ruft die "Protect"-Funktion auf.

q ruft die "Quit"-Funktion auf.

R ruft die "Rename"-Funktion auf.

s ruft die "Search"-Funktion auf.

T ruft die "Type"-Funktion auf.

u ruft die "Du"-Funktion auf.

x ruft die "Extract"-Funktion auf.

1.58 Filer.guide/UF_KBD_DIR

Verzeichniskürzel

F1

liest das Verzeichnis "SYS:" in die aktive Verzeichnisliste.

SHIFT F2

liest das Verzeichnis "SYS:" in die inaktive Verzeichnisliste.

F1

liest das Verzeichnis "T:" in die aktive Verzeichnisliste.

SHIFT F2

liest das Verzeichnis "T:" in die inaktive Verzeichnisliste.

1.59 Filer.guide/UF_ACT

Automatische Aktionen

=====

Filer unterstützt die automatische Erkennung und Handhabung von Dateien, so genannte "Automatische Aktionen". Eine automatische Aktion für eine bestimmte Datei kann durch einen Doppelklick auf diese Datei ausgelöst werden. Um dies für alle selektieren Dateien zu machen, ist die ACTION-Funktion zu benutzen.

Während einer automatischen Aktion überprüft Filer Dateien in folgender Reihenfolge:

- * bekanntes Archivformat: Der Inhalt des Archiv wird angezeigt.

Archivformate können mit dem Konfigurationsbefehl ARCDEF eingebunden werden.

- * Bekannte Dateiklasse: Das angegebene externe Werkzeug wird gestartet.

Dateiklassen können mit den Konfigurationsbefehlen CLASS und REXXCLASS definiert werden.

- * IFF-Datei: Benutze interne Laderoutine, wenn der Type bekannt ist, sonst brich ab.

- * AmigaOS-Programmdatei: Das Programm wird gestartet.

Stapeldateien werden nicht ausgeführt, sondern angezeigt. Benutzen Sie die RUN-Funktion, um Stapeldateien auszuführen.

* Textdatei: Die Textdatei wird angezeigt.

Der Textanzeiger kann mit dem Konfigurationsbefehl VIEWER festgelegt werden.

Die automatische Aktion wird nach der ersten erfolgreichen Identifikation beendet. Wenn die Datei nicht identifiziert werden kann, erscheint ein Fehlerrequester.

1.60 Filer.guide/UF_D_D

Drag und Drop
=====

Filer unterstützt seit Version 4.04 Drag und Drop. Das bedeutet, daß Sie einen Eintrag aus einer Verzeichnisliste mittels der Maus nehmen und an anderer Stelle ablegen können. Sie können auf diese Weise einfach und schnell Verzeichnislisten umsortieren, Dateien oder Verzeichnisse kopieren und verschieben oder auch Archive auspacken.

Um Drag und Drop zu benutzen, müssen Sie eine Datei oder ein Verzeichnis aus einer der beiden Verzeichnislisten mit der Maus nehmen und auf eine der beiden Verzeichnislisten legen. Nehmen bedeutet dabei, daß Sie den Eintrag mit der Maus anklicken und dann bei gedrückter Maustaste über den Bildschirm bewegen. Wenn Sie dafür die linke Maustaste benutzen, müssen Sie zusätzlich eine Sondertaste gedrückt halten, bei der mittleren Maustaste ist das optional. Um Drag und Drop abubrechen, drücken Sie einfach die rechte Maustaste.

Legen Sie einen Eintrag auf dieselbe Verzeichnisliste, so wird er an der entsprechenden Stelle einsortiert. Wenn Sie ihn jedoch auf die andere Verzeichnisliste legen, werden je nachdem, welche Maus- bzw. Sondertaste gedrückt wird, unterschiedliche Operationen ausgelöst. Sie können dies über die Konfigurationsbefehle DRAGANDDROP und DRAGANDDROPDIR festlegen.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Einträge aus der Laufwerksliste per Drag und Drop auf eine der Verzeichnislisten zu legen, in die dann der Inhalt des Verzeichnisses des jeweiligen Laufwerks gelesen wird.

1.61 Filer.guide/UF_TEXT

Filers eingebauter Textanzeiger
=====

Filer hat einen eingebauten Textanzeiger zum Anzeigen von Textdateien und Hex-Dumps. Er unterstützt schnellen Bildschirmaufbau, ANSI-Steuerzeichen und Suchen (nicht in Hex-Dumps). Der Textviewer

greift nicht direkt auf die Hardware zu, so daß er auch mit den Workbench-Emulation diverser Grafikkarten wunderbar funktioniert.

Der Textanzeiger kann mit folgenden Tasten gesteuert werden:

CURSOR-UP / 8
eine Zeile hoch

CURSOR-DOWN / 2
eine Zeile runter

SHIFT CURSOR-UP / 9
eine Seite hoch

SHIFT CURSOR-DOWN / 3
eine Seite runter

CTRL CURSOR-UP / 7
an den Anfang

CTRL CURSOR-DOWN / 1
ans Ende

F / S
öffnet den Suchrequester.

N
wiederholt die Suche.

ESC / 5
beendet den Textanzeiger.

SHIFT ESC
beendet den Textanzeiger und bricht ab, wenn die TYPE-Funktion benutzt wurde.

1.62 Filer.guide/UF_CF

Filers Konfigurationdatei

=====

Filer benutzt eine Textdatei zur Konfiguration. Ich bevorzuge diese Methode, weil man die Konfiguration dann mit seinem Lieblingseditor bearbeiten kann. IFF-Dateien sind zwar schön für den Programmierer, aber unschön für den Benutzer.

Die Konfigurationsdatei heißt "Filer.RC" und gehört in das "S:"-Verzeichnis - "ENV:" ist meiner Meinung nach überfüllt. Wenn Sie die Konfigurationsdatei lieber woanders speichern wollen, tragen Sie einfach den kompletten Pfadnamen in die Environment-Variable "FILERCONFIG" ein. Die Konfigurationsdatei wird beim Starten von Filer oder nach dem Anwählen des Menüpunktes Laden geladen.

Die Konfigurationsdatei enthält Kommandos, eines pro Zeile.

Kommentare werden mit einem "#" eingeleitet und reichen bis zum Zeilenende. Kommandos und Schlüsselwörter werden unabhängig von Groß- und Kleinschrift erkannt. Parameter werden üblicherweise durch Kommas getrennt, Textparameter von Anführungsstrichen umgeben. In Textparameter werden außerdem die Steuersequenzen "\\ " (umgekehrter Schrägstrich), "\"" (Anführungsstrich) und "\n" (Zeilenvorschub) verwendet werden.

Ein Stück aus einer Konfigurationsdatei könnte so aussehen:

```
#
# Beispiel Konfigurationsdatei für Filer 4.04
#

# Grafikmodus für Filers Screen

DISPLAY ""
SCREEN 2,DEFAULT,DEFAULT
WINDOW "",0,16,640,200
```

Wenn Sie den Menüpunkt "Speichern" benutzen, wird eine komplett neue Konfigurationsdatei angelegt. Dabei gehen von Benutzer erstellte Kommentare verloren.

Filer kennt die folgenden Konfigurationsbefehle:

Konfiguration der Benutzerschnittstelle:

```
DISPLAY
SCREEN
WINDOW
COLOR
RGB

FONT
PANELFONT
SCREENFONT
```

Konfiguration der Kontrollelemente:

```
BUTTON
XBUTTON
KEY
CLOSEGADGET
STARTUP
SHUTDOWN
```

Globale Konfiguration:

```
SET
```

Verzeichnislisten:

```
FORMAT
SORT
```

Verschiedene Parameter:

COPYBUFFER
HIDE
HISTORY

Textanzeiger:

VIEWER
VIEWERDISPLAY
VIEWERFONT

Aufrufen externer Programme:

ADDPATH
STACK
CONHANDLER

Integration externer Programme:

EDITOR

ARCDEF
DEFARCEXT

IFFDEF
TOOL
REXXTOOL
CLASS
REXXCLASS

Drag und Drop:

DRAGANDDROP
DRAGANDDROPDIR

1.63 Filer.guide/UF_CF_DISPLAY

DISPLAY

FORMAT

DISPLAY "Modus"

BESCHREIBUNG

DISPLAY bestimmt den Grafikmodus für Filers Bildschirm. Dies kann entweder ein Leerwort sein, um den Modes der Workbench zu übernehmen, eine Name eines Grafikmodus aus der Systemdatenbank wie "NTSC:HighRes Interlace" oder "PubScreen", um Filer auf einem öffentlichen Bildschirm zu öffnen.

ARGUMENTE

Modus: ein Schlüsselwort für einen Grafikmodus

VOREINSTELLUNG
DISPLAY ""

LESEN SIE AUCH
SCREEN, WINDOW

1.64 Filer.guide/UF_CF_SCREEN

SCREEN

FORMAT

SCREEN Tiefe,Breite,Höhe

BESCHREIBUNG

SCREEN bestimmt die Tiefe und die Dimensionen des Bildschirms von Filer. Filer unterstützt im Augenblick Schirme mit minimal 4 bis maximal 16 Farben unter OS 2.x und 256 Farben unter OS 3.x. Die Parameter für Breite und Höhe können dazu benutzt werden, um Bildschirme größer als der sichtbaren Bereich anzulegen. Sie können sowohl für Breite als auch Höhe das Schlüsselwort DEFAULT angeben, um den Wert aus dem Systemdatenbank zu benutzen.

ARGUMENTE

Tiefe : Tiefe des Bildschirms [2-8].
Breite: Breite des Bildschirms
Höhe : Höhe des Bildschirms

VOREINSTELLUNG

SCREEN 2,DEFAULT,DEFAULT

LESEN SIE AUCH

DISPLAY, WINDOW

1.65 Filer.guide/UF_CF_WINDOW

WINDOW

FORMAT

WINDOW "Name", Links, Oben, Breite, Höhe

BESCHREIBUNG

WINDOW bestimmt den öffentlichen Bildschirm und die Dimensionen für Filers Fenster. Der erste Parameter ist dabei der Name eines öffentlichen Bildschirm, wenn dieser Parameter leer ist, wird der Standardbildschirm benutzt. Die Parameter Links und Oben legen die linke, obere Ecke des Fensters fest. Sie können für beide Parameter das Schlüsselwort DEFAULT als Synonym für die linke, obere Ecke des sichtbaren Bereiches des Bildschirms benutzen. Die

Parameter Breite und Höhe geben die Größe des Fenster an. Auch hier kann das Schlüsselwort DEFAULT als Synonym verwendet werden, hier steht es für die Breite bzw. Höhe des sichtbaren Bereichs des Bildschirms.

ARGUMENTE

Name : Name eines öffentlichen Bildschirm.
Links : Linke Ecke des Fensters.
Oben : Obere Ecke des Fensters.
Breite: Breite des Fenster.
Höhe : Höhe des Fenster.

VOREINSTELLUNG

WINDOW "", DEFAULT, DEFAULT, DEFAULT, DEFAULT

LESEN SIE AUCH

DISPLAY, SCREEN

1.66 Filer.guide/UF_CF_COLOR

COLOR

FORMAT

COLOR Nummer, RGB

BESCHREIBUNG

COLOR ist ein veraltetes Kommando, um die Farben für Filers Bildschirm zu bestimmen. Es wird nur noch aus Kompatibilitätsgründen unterstützt, benutzen Sie stattdessen RGB.

ARGUMENTE

Nummer: Nummer der Farbe [0-15].
RGB : ein hexadezimaler RGB-Wert.

LESEN SIE AUCH

RGB

1.67 Filer.guide/UF_CF_RGB

RGB

FORMAT

RGB Nummer, Rot, Grün, Blau

BESCHREIBUNG

RGB bestimmt die Farben für Filers Bildschirm. Die Farben 0-3 werden immer benutzt, alle anderen müssen durch den Konfigurationsbefehl RGB belegt werden. Die angegebenen RGB-Werte

ergeben eine von 16777216 möglichen Farben. Am besten benutzen Sie den eingebauten Farbrequester, um die Farben einzustellen.

ARGUMENTE

Nummer: Nummer der Farbe [0-15].
Rot : hexadezimaler RGB-Wert für den Rotanteil [0-FF].
Grün : hexadezimaler RGB-Wert für den Grünanteil [0-FF].
Blau : hexadezimaler RGB-Wert für den Blauanteil [0-FF].

VOREINSTELLUNG

RGB 0,A0,A0,A0
RGB 1,00,00,00
RGB 2,FF,FF,FF
RGB 3,60,80,B0

1.68 Filer.guide/UF_CF_FONT

FONT

FORMAT

FONT "Name",Größe

BESCHREIBUNG

FONT bestimmt den Zeichensatz, der für Filers Listen und die Statuszeile benutzt wird. Es darf kein proportionaler Zeichensatz verwendet werden.

ARGUMENTE

Name : Name des Zeichensatzes.
Größe: Größe des Zeichensatzes.

VOREINSTELLUNG

FONT "topaz",8

LESEN SIE AUCH

PANELFONT, SCREENFONT

1.69 Filer.guide/UF_CF_PANELFONT

PANELFONT

FORMAT

PANELFONT "Name",Größe

BESCHREIBUNG

PANELFONT bestimmt den Zeichensatz, der für die Kommandoknöpfe benutzt wird. Sie können hierfür einen proportionalen Zeichensatz benutzen.

ARGUMENTE

Name : Name des Zeichensatzes.
Größe: Größe des Zeichensatzes.

VOREINSTELLUNG

PANELFONT "topaz",8

LESEN SIE AUCH

FONT, SCREENFONT

1.70 Filer.guide/UF_CF_SCREENFONT

SCREENFONT

FORMAT

SCREENFONT "Name",Größe

BESCHREIBUNG

SCREENFONT bestimmt den Zeichensatz, der für Filers Bildschirm benutzt wird. Dieser Zeichensatz wird unter anderem für die Fenster- und Bildschirmtitel und für die Bedienungselemente aller Voreinstellungsfenster benutzt. Sie können hierfür einen proportionalen Zeichensatz benutzen.

ARGUMENTE

Name : Name des Zeichensatzes.
Größe: Größe des Zeichensatzes.

VOREINSTELLUNG

SCREENFONT "topaz",8

LESEN SIE AUCH

FONT, PANELFONT

1.71 Filer.guide/UF_CF_BUTTON

BUTTON

FORMAT

BUTTON Zeile,Spalte,"Text","Kommando"

BESCHREIBUNG

BUTTON bestimmt die Beschriftung und die Funktion eines der Kommandoknöpfe im Hauptfenster. Zeile und Spalte geben dabei die Position an. Text definiert den Text, der auf dem Knopf steht, ein Unterstrich kann zum Markieren eines Tastenkürzel verwendet werden (Sie müssen diese Taste natürlich noch mittels des

Konfigurationsbefehl KEY belegen.). Kommando gibt den ARexx-Befehl an, der an Filers ARexx-Schnittstelle geschickt wird, wenn man auf diese Knopf klickt.

ARGUMENTE

Zeile : Zeile des Knopfes [0-3]
Spalte : Spalte des Knopfes [0-7]
Text : Text des Knopfes
Kommando: ARexx-Befehl für den Knopf

BEISPIEL

```
BUTTON 0,0,"_Copy","COPY"  
BUTTON 0,1,"_Delete","DELETE"
```

LESEN SIE AUCH

XBUTTON, Filers ARexx-Schnittstelle

1.72 Filer.guide/UF_CF_XBUTTON

XBUTTON

FORMAT

```
XBUTTON Bank,Zeile,Spalte,Farbe,"Text","Kommando"
```

BESCHREIBUNG

XBUTTON ist eine Erweiterung zu BUTTON. Es wird benutzt, um Knöpfe für alternative Belegungen oder mit anderen Farben zu definieren. Filer unterstützt 8 verschiedene Belegung der Kommandoknöpfe (siehe BANK). Die Bank, zu der der Knopf gehört, wird mit Bank angegeben, die Farbnummer mit Farbe (siehe RGB). Die Parameter Zeile, Spalte, Text und Kommando haben die selbe Bedeutung wie bei BUTTON.

ARGUMENTE

Bank : Nummer der Bank des Knopfes [0-7]
Zeile : Zeile des Knopfes [0-3]
Spalte : Spalte des Knopfes [0-7]
Farbe : Farbnummer für den Text [0-15]
Text : Text des Knopfes
Kommando: ARexx-Befehl für den Knopf

BEISPIEL

```
XBUTTON 0,0,0,1,"_Copy","COPY"  
XBUTTON 0,0,1,2,"_Delete","DELETE"
```

LESEN SIE AUCH

BUTTON, Filers ARexx-Schnittstelle

1.73 Filer.guide/UF_CF_KEY

KEY

FORMAT

KEY "Tastencode", "Kommando"

BESCHREIBUNG

KEY definiert einen Tastenkürzel für Filer. Wenn der angegeben Tastenbefehl im Hauptfenster benutzt wird, dann wird das Kommando an Filers ARexx-Schnittstelle gesendet. Obwohl die Schreibweise der Commodities verwendet wird, sind diesen Kürzel keine Tastenbefehle (Hotkeys), sie wirken nur, wenn Filers Fenster aktiv ist.

ARGUMENTE

Tastencode: Tastenkombination in der Commodities-Schreibweise.
Kommando : ARexx-Befehl für den Tastenbefehl.

BEISPIEL

KEY "c", "COPY"

KEY "d", "DELETE"

LESEN SIE AUCH

Filers ARexx-Schnittstelle

1.74 Filer.guide/UF_CF_CLOSEGADGET

CLOSEGADGET

FORMAT

CLOSEGADGET "Kommando"

BESCHREIBUNG

CLOSEGADGET bestimmt den ARexx-Befehl, der an Filers ARexx-Schnittstelle geschickt wird, wenn man das Schließsymbol (nur im PubScreen-Modus vorhanden) des Hauptfenster anwählt. Sie können hier jedes Kommando benutzen, sinnvoll sind allerdings nur ICONIFY oder QUIT.

ARGUMENTE

Kommando: ARexx-Befehl für das Schließsymbol

VOREINSTELLUNG

CLOSEGADGET "QUIT"

LESEN SIE AUCH

QUIT, ICONIFY

1.75 Filer.guide/UF_CF_STARTUP

STARTUP

FORMAT

STARTUP "Kommando"

BESCHREIBUNG

STARTUP bestimmt einen ARexx-Befehl, der beim Starten von Filer, an seine ARexx-Schnittstelle geschickt wird. Er wird nicht aufgerufen, wenn Filer den ikonifizierten Status verläßt.

ARGUMENTE

Kommando: Startup-ARexx-Befehl

VOREINSTELLUNG

STARTUP ""

LESEN SIE AUCH

SHUTDOWN

1.76 Filer.guide/UF_CF_SHUTDOWN

SHUTDOWN

FORMAT

SHUTDOWN "Kommando"

BESCHREIBUNG

SHUTDOWN bestimmt einen ARexx-Befehl, der beim Beenden von Filer, an seine ARexx-Schnittstelle geschickt wird. Er wird nicht aufgerufen, wenn Filer in den ikonifizierten Status wechselt.

ARGUMENTE

Kommando: Shutdown-ARexx-Befehl

VOREINSTELLUNG

SHUTDOWN ""

LESEN SIE AUCH

STARTUP

1.77 Filer.guide/UF_CF_SET

SET

FORMAT

SET "Variable" ON|OFF

BESCHREIBUNG

SET dient zum Verändern verschiedener Konfigurationsparameter von Filer. Variable ist der Name des Konfigurationsparameter. ON steht für an, OFF für aus. Folgende Konfigurationsparameter werden erkannt:

* EXTEND

Dieser Konfigurationsparameter kontrolliert die Pfaderweiterung. Wenn er angeschaltet ist, werden alle Pfadnamen in den Pfadeingabefeldern erweitert. Wenn Sie also z.B. "L:" eingeben, wird daraus etwas wie "System3.0:L" (abhängig von Namen Ihrer Systempartition). Aus "DF0:" wiederum würde der Name der Diskette, die in diesem Laufwerk liegt. Es gibt einige fehlerhafte Dateisysteme, die Probleme mit dieser Option verursachen, zum Beispiel SerNet oder die frei verteilbare Version von MessyDOS (MSH). Wenn Sie eines davon benutzen, schalten Sie diese Option ab.

* CACHE

Mit diesem Konfigurationsparameter kontrollieren Sie den Verzeichnispuffer. Filer besitzt einen eigenen Verzeichnispuffer, um Arbeiten vor allem mit Diskettenlaufwerken zu beschleunigen. Wenn Sie zu wenig Speicher haben, schalten Sie ihn ab.

* DOUBLECLICK

Dieser Konfigurationsparameter bestimmt das Verhalten der Laufwerksliste im Hauptfenster. Wenn er eingeschaltet ist, müssen Sie einen Doppelklick auf einen Eintrag in dieser Liste machen, um ein Verzeichnis zu laden. Wenn Sie diesen Parameter ausschalten, reicht ein einfacher Klick. Dieser Konfigurationsparameter hatte in früheren Versionen von Filer eine andere Bedeutung.

* COPYFLAGS

Dieser Konfigurationsparameter bestimmt, ob Filer Dateiattribute kopiert oder nicht.

* COPYDATE

Dieser Konfigurationsparameter bestimmt, ob Filer das Erzeugungsdatum von Dateien kopieren soll oder nicht.

* COPYNOTE

Dieser Konfigurationsparameter bestimmt, ob Filer den Kommentar von Dateien kopieren soll oder nicht.

* CHECKFREE

Wenn dieser Konfigurationsparameter eingeschaltet ist,

überprüft Filer vor dem Kopieren, Verschieben oder Duplizieren von Dateien und Verzeichnissen, ob auf dem Zieldatenträger genug freier Platz vorhanden ist. Wenn nicht genug Platz vorhanden ist, wird der Benutzer informiert und gebeten, den Beginn der Operation zu bestätigen.

* ASYNCHRON

Wenn dieser Konfigurationsparameter eingeschaltet ist, versucht Filer beim Kopieren gleichzeitig zu lesen und zu schreiben. In Verbindung mit einem leistungsfähigen Hostadapter bewirkt das eine Beschleunigung des Kopiervorgangs.

* OVERWRITE

Wenn dieser Konfigurationsparameter ausgeschaltet ist, fragt Filer nach, bevor beim Kopieren, Duplizieren oder Verschieben eine Datei überschreibt.

* NOASK

Wird dieser Konfigurationsparameter ausgeschaltet, so werden einige Sicherheitsabfragen z.B. bei DELETE deaktiviert. Anfänger sollten diesen Parameter eingeschaltet lassen.

* STAY

Wenn dieser Konfigurationsparameter eingeschaltet ist, bleibt Filer nach dem Gebrauch von QUIT im Speicher. Auf diese Weise können Sie ihn über das Filer-Commodity oder ARexx schnell reaktivieren.

* DESELECT

Wenn Filer ein Verzeichnis in seinen Verzeichnispuffer speichert, werde alle Dateien und Verzeichnisse deselektiert. Wenn Sie das nicht wollen, schalten Sie einfach diesen Konfigurationsparameter aus.

* EXALL

Mit diesem Konfigurationsparameter bestimmen Sie, wie Filer Verzeichnisse einliesst. Wenn er eingeschaltet ist, benutzt Filer die schnelle ExAll()-Funktion. Leider hat diese Funktion in den Kickstart-Versionen vor 3.1 einige Fehler, so daß Sie sie besser nicht benutzen.

* AUTOREQUESTER

Um eine zügige Bedienung zu ermöglichen, können Filers Standard-Requester so konfiguriert werden, daß sie beim Deaktivieren des Fenster verschwinden. Das verursacht allerdings mit Commodities, die automatisch Fenster aktivieren, heftige Probleme. Wenn Sie aber kein solches Commodity benutzen, können Sie diese Option ruhig anstellen.

* MEMWINDOW

Mit diesem Konfigurationsparameter bestimmen Sie, ob Filers Speicheranzeigefenster erscheint oder nicht. Wenn er eingeschaltet ist, erscheint das Fenster. Wenn Filer auf einem öffentlichem Bildschirm läuft, befindet sich die Speicheranzeige nicht in einem Fenster, sondern in der Titelzeile des Hauptfensters.

* WEEKDAYS

Normalerweise zeigt Filer alle Datumsangaben von Dateien und Verzeichnissen im Standard-AmigaDOS-Format "DD-MMM-YY" an. Wenn dieser Konfigurationsparameter eingeschaltet wird, dann werden auch Synonyme (z.B. gestern) und Wochentage (Montag, Dienstag, usw.) benutzt.

* REVERSECOLORS

Ältere Versionen von Filer zeigten Verzeichnisse in schwarz und Dateien in weiß an. Die aktuelle Version macht es genau umgekehrt, genau wie der ASL-Dateiauswahlrequisiter. Wenn Sie das alte Aussehen zurück haben wollen, schalten Sie einfach diesen Konfigurationsparameter ein.

* SORTCACHE

Im Verzeichnispufferfenster werden die Verzeichnisse in der Reihenfolge, in der sie in den Puffer kamen angezeigt, das letzte ganz oben. Wenn man diesen Konfigurationsparameter einschaltet, werden sie alphabetisch sortiert.

* SELECTICON

Wenn dieser Konfigurationsparameter eingeschaltet ist, selektiert oder deselektiert Filer automatisch die dazugehörige Piktogrammdatei, wenn Sie eine einzelne Datei oder ein einzelnes Verzeichnis selektieren oder deselektieren.

* BORDERPARENTDIR

Wenn Sie diesen Konfigurationsparameter einschalten, aktivieren Sie zwei unsichtbare Mutterverzeichnis-Gadgets, eins am linken und eins am rechten Rand des Hauptfenster. Beide erstrecken sich über die selbe Höhe wie die Verzeichnislisten.

* LISTVIEWUPDATE

Ist dieser Konfigurationsparameter eingeschaltet, hält Filer während seiner Operation den Inhalt der Verzeichnislisten aktuell. Beim Löschen verschwinden also die Dateien sofort aus der Verzeichnisliste, beim Kopieren erscheinen sie sofort auf der Zielseite. Durch die dabei notwendigen Grafikoperation werden die Funktionen allerdings etwas verlangsamt.

* ACTIVATEWINDOW

Mit diesem Konfigurationsparameter legen Sie fest, ob Filer nach Beenden einer Operation seinen Bildschirm bzw. sein Fenster nach vorne holt und aktiviert.

* DISKCHANGE

Dieser Konfigurationsparameter bestimmt, wie Filer auf Diskwechsel reagiert. Wenn in ein Laufwerk, das in einer der beiden Verzeichnisliten angezeigt wird, ein neuer Datenträger einlegt wird, wird das Wurzelverzeichnis des neuen Datenträgers automatisch eingelesen, sofern dieser Konfigurationsparameter eingeschaltet ist.

* MULTIDRAGANDDROP

Wenn dieser Konfigurationsparameter aktiviert ist, wirkt sich Drag und Drop nicht nur den Eintrag, den sie mit der Maus bewegen, sondern auf alle selektieren Einträge in derselben Verzeichnisliste aus.

* VERIFY

Dieser Konfigurationsparameter ist die Voreinstellung für den "Verify"-Schalter des format requester.

* FFS

Dieser Konfigurationsparameter ist die Voreinstellung für den "Fast File System"-Schalter des format requester.

* INTERNATIONAL

Dieser Konfigurationsparameter ist die Voreinstellung für den "International"-Schalter des format requester.

* DIRCACHE

Dieser Konfigurationsparameter ist die Voreinstellung für den "Directory Cache"-Schalter des format requester. Er ist unter Kickstart älter als 3.0 immer ausgeschaltet.

* LOOP

Wenn Sie nicht wünschen, daß die 8SVX-Abspielroutine digitale Tondaten in einer endlosen Schleife abspielt, schalten Sie einfach diesen Konfigurationsparameter aus.

* FILTER

Wenn dieser Konfigurationsparameter ausgeschaltet ist, wird beim Abspielen von digitalen Tondaten der Audiofilter ausgeschaltet.

ARGUMENTE

Variable: Name der zu setzenden Variable.

Wert : entweder ON oder OFF.

VOREINSTELLUNG

```
SET EXTEND ON
SET CACHE ON
SET DOUBLECLICK ON
SET COPYFLAGS ON
SET COPYDATE ON
SET COPYNOTE ON
SET ASYNCHRON OFF
SET OVERWRITE ON
SET CHECKFREE OFF
SET NOASK OFF
SET STAY OFF
SET DESELECT ON
SET EXALL ON
SET AUTOREQUESTER OFF
SET MEMWINDOW ON
SET WEEKDAYS OFF
SET REVERSECOLORS OFF
SET SORTCACHE OFF
SET SELECTICON OFF
SET BORDERPARENTDIR OFF
SET LISTVIEWUPDATE OFF
SET ACTIVATEWINDOW ON
SET DISKCHANGE OFF
SET MULTIDRAGANDDROP OFF
SET VERIFY ON
SET FFS OFF
SET INTERNATIONAL OFF
SET DIRCACHE OFF
SET LOOP ON
SET FILTER ON
```

1.78 Filer.guide/UF_CF_FORMAT

FORMAT

FORMAT

FORMAT "Beschreibung"

BESCHREIBUNG

FORMAT bestimmt das Format der Verzeichnislisten. Jedes Zeichen steht dabei für ein Feld, das angezeigt werden soll. Die folgenden Zeichen werden unterstützt:

- * "N": Name
 - * "T": Type (FI, DI, SL oder HL)
 - * "L": Länge in Bytes
 - * "P": Attribute
-

- * "D": Datum
- * "X": zusätzliche Information (Kommentar oder Ziel eines Softlink)
- * "F": erweiterte Attribute (Envoy)
- * "O": Benutzer (Envoy)
- * "G": Benutzergruppe (Envoy)

Groß- und Kleinschreibung ist bei den Formatbeschreibung irrelevant. Die Angaben Benutzer und Benutzergruppe sind allerdings unter Kickstart 2.x nicht immer verfügbar.

ARGUMENTE

Beschreibung: Formatbeschreibung (siehe oben).

VOREINSTELLUNG

FORMAT "NLPTDX"

1.79 Filer.guide/UF_CF_SORT

SORT

FORMAT

SORT Seite Kriterium

BESCHREIBUNG

SORT bestimmt die Reihenfolge, in der die Einträge in den Verzeichnislisten sortiert werden. Sie können nach Name, Datum oder Größe sortiert werden.

ARGUMENTE

Seite : entweder LEFT oder RIGHT.
Kriterium: entweder NAME, DATE oder SIZE.

VOREINSTELLUNG

SORT LEFT NAME
SORT RIGHT NAME

1.80 Filer.guide/UF_CF_COPYBUFFER

COPYBUFFER

FORMAT

COPYBUFFER Bytes,ON|OFF

BESCHREIBUNG

COPYBUFFER legt die Größe und den Speichertyp des Puffers fest, der für das Kopieren von Dateien verwendet wird. Bytes gibt die maximale Puffergröße in Bytes an. Sie können hier einen sehr hohen Wert eintragen, da Filer die Größe solange automatisch halbiert, bis genug freier Speicher vorhanden ist. Sehr große Puffergröße können allerdings Probleme mit einigen Dateisystemen, insbesondere mit Netzwerkdateisystemen verursachen. Der zweite Parameter legt fest, ob der Puffer im sogenannten "24-Bit-DMA-Speicher" gelegt wird. "24-Bit-DMA-Speicher" ist Speicher, der von einer Zorro-II-Steckkarte für DMA-Transfer benutzt werden kann. Wird derartige Speicher benutzt, wird das Kopieren von Dateien z.B. auf einem A4000/040 mit einem A2091-Hostadapter schneller.

ARGUMENTE

Bytes : Größe des Puffer in Bytes.
24-Bit-DMA: entweder ON oder OFF.

VOREINSTELLUNG

COPYBUFFER 131072,OFF

1.81 Filer.guide/UF_CF_HIDE

HIDE

FORMAT

HIDE "Laufwerk:"

BESCHREIBUNG

HIDE wird benutzt, um AmigaDOS-Laufwerke, Datenträger und Assigns festzulegen, die nicht in der Laufwerksliste erscheinen sollen. Dieses Kommando kann beliebig oft verwendet werden.

ARGUMENTE

Laufwerk: ein AmigaDOS-Laufwerk.

BEISPIEL

HIDE "CLIPS:"
HIDE "ENV:"
HIDE "ENVARC:"

1.82 Filer.guide/UF_CF_HISTORY

HISTORY

FORMAT

HISTORY Bytes

BESCHREIBUNG

HISTORY legt die Größe des History-Puffer fest. Dieser Puffer wird benutzt, um alle Aktionen von Filer festzuhalten. Nach Anklicken der Statuszeile wird dieser Puffer angezeigt.

ARGUMENTE

Bytes: Größe des History-Puffer in Bytes.

VOREINSTELLUNG

HISTORY 16384

LESEN SIE AUCH

Statuszeile

1.83 Filer.guide/UF_CF_VIEWER

VIEWER

FORMAT

VIEWER "Kommando"

BESCHREIBUNG

VIEWER wird benutzt, um einen externen Textanzeiger für Filer festzulegen. Kommando ist dabei ein CLI-Kommando, das zum Aufrufen des Textanzeigers verwendet wird. Es sollte ein "%s" enthalten, um die Stelle festzulegen, an der der Dateiname eingefügt wird. Ein leeres Kommando bedeutet, daß der interne Textanzeiger benutzt wird.

ARGUMENTE

Kommando: CLI-Befehl, um den externen Textviewer aufzurufen.

VOREINSTELLUNG

VIEWER ""

BEISPIEL

VIEWER "MultiView %f PUBSCREEN %p"

LESEN SIE AUCH

Externe Programme starten

1.84 Filer.guide/UF_CF_VIEWERDISPLAY

VIEWERDISPLAY

FORMAT

VIEWERDISPLAY "Modus"

BESCHREIBUNG

VIEWERDISPLAY definiert den Bildschirmmodus für Filers internen Textanzeiger. Das kann entweder eine leere Zeichenkette, um Filers Bildschirmmodus zu übernehmen, der Name eines Grafikmodus aus der Grafikmodusdatenbank oder "PubScreen" sein, um den Textanzeiger auf Filers Bildschirm zu öffnen.

ARGUMENTE

Modus: ein Schlüsselwort für einen Bildschirmmodus.

VOREINSTELLUNG

VIEWERDISPLAY ""

1.85 Filer.guide/UF_CF_VIEWERFONT

VIEWERFONT

FORMAT

VIEWERFONT "Name", Größe

BESCHREIBUNG

VIEWERFONT legt den Zeichensatz für Filers internen Textanzeiger fest. Es darf kein proportionaler Zeichensatz verwendet werden.

ARGUMENTE

Name : Name des Zeichensatzes.
Größe: Größe des Zeichensatzes.

VOREINSTELLUNG

VIEWERFONT "topaz", 8

1.86 Filer.guide/UF_CF_ADDPATH

ADDPATH

FORMAT

ADDPATH "Verzeichnis"

BESCHREIBUNG

ADDPATH dient dazu, Filers CLI-Suchpfad festzulegen. Wenn Filer ein externes Programm z.B. einen Textanzeiger oder ein Archivprogramm startet, wird der Befehl in allen angegebenen Verzeichnissen gesucht. Dieses Kommando kann mehrfach verwendet werden.

ARGUMENTE

Verzeichnis: Verzeichnis für den CLI-Suchpfad.

BEISPIEL

```
ADDPATH "SYS:System"  
ADDPATH "SYS:Tools"  
ADDPATH "SYS:Utilities"
```

1.87 Filer.guide/UF_CF_STACK

STACK

FORMAT

STACK Bytes

BESCHREIBUNG

STACK legt die Stack-Größe fest, die Filer benutzt, um externe Programme aufzurufen. Einige Programme brauchen mehr als die standardmäßigen 4000 Bytes, wenn Sie also etwas Hauptspeicher entbehren können, wären 16384 Bytes ein netter Wert.

ARGUMENTE

Bytes: Stack-Größe in Bytes.

VOREINSTELLUNG

STACK 4000

1.88 Filer.guide/UF_CF_CONHANDLER

CONHANDLER

FORMAT

```
CONHANDLER "Gerät:", "Merkmale"
```

BESCHREIBUNG

CONHANDLER legt den Console-Handler and die Merkmale für Filers CLI-Fenster fest. Gerät ist der AmigaDOS-Gerätename des Console-Handlers. Merkmale sind zusätzliche Merkmale für das Fenster wie z.B. "ALT/", "SMART/" oder "NODRAG/". "AUTO/CLOSE/" werden immer hinzugefügt.

ARGUMENTE

Gerät : Gerätename des Console-Handlers.
Merkmale: Merkmale für das Console-Fenster.

VOREINSTELLUNG

```
CONHANDLER "CON:", ""
```

BEISPIEL

```
CONHANDLER "KCON:", "FONTtopaz.11/"
```

1.89 Filer.guide/UF_CF_EDITOR

EDITOR

FORMAT

EDITOR "Kommando"

BESCHREIBUNG

EDITOR legt den Texteditor fest, der von der Edit-Funktion aufgerufen wird. Kommando ist dabei der CLI-Befehl, der benutzt wird, um den Editor aufzurufen. Er sollte ein "%s" enthalten, um die Stelle zu markieren, an der der Dateiname eingefügt wird. Der Editor sollte sich dabei NICHT vom CLI abkoppeln, da Filer das Verzeichnis nach Beendigung des Editors auf Veränderung untersucht.

ARGUMENTE

Kommando: CLI-Befehl, um den Texteditor aufzurufen.

VOREINSTELLUNG

EDITOR "Ed %s"

LESEN SIE AUCH

Externe Programme starten

1.90 Filer.guide/UF_CF_ARCDEF

ARCDEF

FORMAT

ARCDEF "Muster", "AKommando", "LKommando", "EKommando" [,"Attribute"]

BESCHREIBUNG

ARCDEF dient dazu, neue Archivformate in Filer einzubinden. ARCDEF ist nicht einfach zu benutzen, aber die populärsten Archivformate sind in der mitgelieferten Konfigurationsdatei vorhanden. Wenn Ihnen eines fehlt, nehmen Sie Kontakt zu mir auf.

Muster ist ein AmigaDOS-Muster, welches auf die Dateiname der Archivdateien paßt, z.B. "#?.lha".

AKommando ist das Kommando, um Dateien zu Archiven hinzuzufügen. Es muß zweimal "%s" enthalten. Das erste Auftreten markiert die Stelle, an der der Dateiname der "Listdatei" eingefügt wird. Dies ist NICHT die Datei, die eingefügt werden soll, sondern eine Datei, in der alle Dateien, die archiviert werden sollen, zeilenweise aufgelistet sind. Diese Methode ist wesentlich schneller, als jede Datei einzeln hinzuzufügen. Das zweite "%s" gibt die Stelle an, an der der Name des Archives eingefügt wird. Wenn das Archivprogramm dieses Verfahren nicht unterstützt, sollten Sie mit dem Attribut "s", den Einzeldateimodus

aktivieren. In diesem Fall ist der erste Parameter der Name des Archives und der zweite Parameter der Name der Datei, die hinzugefügt werden soll. Wenn ein Archivprogramm das Erzeugen von Archiven nicht unterstützt (z.B. "UnZip"), geben Sie einfach eine leere Zeichenkette an.

LKommando ist das Kommando zum Auflisten des Inhalts von Archiven. Das "%s" markiert die Stelle, an der Dateiname des Archives eingefügt wird.

EKommando ist das Kommando, um Dateien aus einem Archiv auszupacken. Es muß zweimal "%s" enthalten. Das erste Auftreten markiert die Stelle, an der der Dateiname des Archives eingefügt wird, das zweite wird durch das Muster der zu entpackenden Dateien ersetzt.

Attribute ist ein optionaler Parameter für verschiedene Attribute. Jedes Zeichen repräsentiert ein Attribut, wobei folgende unterstützt werden:

* "d":

Wenn das Archivprogramm das rekursive Durchsuchen von Verzeichnissen (Directories) unterstützt, können Sie Filer sagen, ihm diesen Job zu überlassen. Das kann den Vorteil haben, daß leere Verzeichnisse auch gesichert werden.

* "q":

Einige Archivprogramme (z.B. "LhA") brauchen Anführungsstriche (Quotes) um Dateinamen, die Leerzeichen enthalten, bei anderen stören sie hingegen (z.B. "LhArc", "LZ" oder "Zoo"). Mit diesem Attribut wird die Erzeugung von Anführungsstrichen angeschaltet.

* "s":

Einige Archivprogramme (z.B. "LZX") sind nicht in der Lage, die Liste der zu packenden Datei aus einer Datei zu lesen. Mit diesem Attribut wird der Einzeldateimodus aktiviert. Vorsicht: die Reihenfolge der Parameter beim AKommando ändert sich hierdurch.

ARGUMENTE

Muster : AmigaDOS-Muster, um die Archivdateien zu erkennen.

AKommando: CLI-Befehl zum Hinzufügen von Dateien.

LKommando: CLI-Befehl zum Auflisten von Archiven.

EKommando: CLI-Befehl zum Auspacken von Dateien.

Attribute: optionale Attribute.

BEISPIEL

```
ARCDEF "#?.lha", "LhA -2 -a -e -r -x -i%s a %s", "LhA -a -x v %s",
"LhA -a -m -x x %s %s", "qd"
```

1.91 Filer.guide/UF_CF_DEFARCEXT

DEFARCEXT

FORMAT

DEFARCEXT "Endung"

BESCHREIBUNG

DEFARCEXT legt die voreingestellte Dateinamenendung von Archiven, die mit Filers Add-Funktion erzeugt werden. Geben Sie hier die Endung, die Ihr bevorzugtes Archivprogramm verwendet, an.

ARGUMENTE

Endung: Dateinamenendung

VOREINSTELLUNG

DEFARCEXT ""

BEISPIEL

DEFARCEXT ".lha"

1.92 Filer.guide/UF_CF_IFFDEF

IFFDEF

FORMAT

IFFDEF "Kennung", "Kommando"

BESCHREIBUNG

IFFDEF dient dazu, zusätzliche IFF-Formate in Filer einzubinden. Kennung ist eine IFF-Kennung wie "ILBM", "8SVX" oder "ANIM". Kommando ist ein CLI-Befehl, der zum Laden der Datei verwendet wird. Es sollte ein "%s" enthalten, um die Stelle zu markieren, an der der Dateiname eingefügt wird. Seit Version 3.20 führt Filer keine besondere Behandlung von IFF-Dateien mehr durch, er handhabt "IFFDEF"-Befehle als Kurzform des CLASS-Kommandos.

Filer hat eingebaute Laderoutinen für Bilder ("ILBM") und digitale Geräusche ("8SVX"). Sie können aber trotzdem externe Ladeprogramme für diese Formate definieren.

ARGUMENTE

Kennung : IFF-Kennung.
Kommando: CLI-Befehl, um die Datei zu laden.

BEISPIEL

IFFDEF "ANIM", "VT %s BUFSIZE 1024 CONT"

LESEN SIE AUCH

Externe Programme starten

1.93 Filer.guide/UF_CF_TOOL

TOOL

FORMAT

TOOL "Muster", "Kommando"

BESCHREIBUNG

TOOL dient dazu, beliebige Dateitypen einzubinden. Muster gibt ein AmigaDOS-Muster für den Dateityp an. Kommando ist ein CLI-Befehl, der zum Laden der Datei verwendet wird. Es sollte ein "%s" enthalten, um die Stelle zu markieren, an der der Dateiname eingefügt wird.

ARGUMENTE

Muster : AmigaDOS-Muster, um den Dateityp zu identifizieren.
Kommando: CLI-Befehl, um die Datei zu laden.

BEISPIEL

TOOL "#?.dvi", "ShowDVI -l %s"

LESEN SIE AUCH

CLASS, REXXCLASS, REXXTOOL, Externe Programme starten

1.94 Filer.guide/UF_CF_REXXTOOL

REXXTOOL

FORMAT

REXXTOOL "Muster", "Kommando"

BESCHREIBUNG

REXXTOOL dient dazu, beliebige Dateitypen einzubinden. Muster gibt ein AmigaDOS-Muster für den Dateityp an. Kommando ist ein ARexx-Kommando, das an Filers ARexx-Port geschickt wird. Es sollte ein "%s" enthalten, um die Stelle zu markieren, an der der Dateiname eingefügt wird.

ARGUMENTE

Muster : AmigaDOS-Muster, um den Dateityp zu identifizieren.
Kommando: ARexx-Befehl, um die Datei zu laden.

BEISPIEL

REXXTOOL "MOD.#?", "PlayModule %s"

LESEN SIE AUCH

CLASS, REXXCLASS, TOOL

1.95 Filer.guide/UF_CF_CLASS

CLASS

FORMAT

```
CLASS "Muster", "Kopf", "Kommando"
```

BESCHREIBUNG

CLASS ist eine erweiterte Form von TOOL. Muster und Kommando wurden dort bereits beschrieben.

Kopf ist eine Beschreibung der ersten 32 Bytes der Datei. Viele Dateiformate können nicht an Ihren Dateinamen, aber an einigen Spezialbytes am Anfang der Datei erkannt werden. Sie können bis zu 32 Bytes angeben, die Filer dann mit dem Anfang der Datei vergleicht. Wenn Sie nur 5 Bytes angeben, werden natürlich auch nur 5 Bytes verglichen. "?" kann dabei als Platzhalter für genau ein beliebiges Zeichen benutzt werden, andere Muster werden nicht unterstützt.

ARGUMENTE

Muster : AmigaDOS-Muster, um den Dateityp zu identifizieren.
Kopf : Beschreibung des Dateikopf.
Kommando: CLI-Befehl, um die Datei zu laden.

BEISPIEL

```
CLASS "#?", "GIF8", "VT %s"  
CLASS "#?", "??????JFIF", "FJPEG %s"  
CLASS "#?.(guide|hyper)", "", "MultiView %f PUBSCREEN %p"
```

LESEN SIE AUCH

REXXCLASS, REXXTOOL, TOOL, Externe Programme starten

1.96 Filer.guide/UF_CF_REXXCLASS

REXXCLASS

FORMAT

```
REXXCLASS "Muster", "Kopf", "Kommando"
```

BESCHREIBUNG

REXXCLASS ist eine erweiterte Form von REXXTOOL. Muster und Kommando wurden dort bereits beschrieben.

Kopf ist eine Beschreibung der ersten 32 Bytes der Datei. Viele Dateiformate können nicht an Ihren Dateinamen, aber an einigen Spezialbytes am Anfang der Datei erkannt werden. Sie können bis zu 32 Bytes angeben, die Filer dann mit dem Anfang der Datei vergleicht. Wenn Sie nur 5 Bytes angeben, werden natürlich auch nur 5 Bytes verglichen. "?" kann dabei als Platzhalter für genau ein beliebiges Zeichen benutzt werden, andere Muster werden nicht

unterstützt.

ARGUMENTE

Muster : AmigaDOS-Muster, um den Dateityp zu identifizieren.
Kopf : Beschreibung des Dateikopf.
Kommando: ARexx-Befehl, um die Datei zu laden.

BEISPIEL

```
REXXCLASS "#?.dms", "DMS!", "DMSWrite %s"
```

LESEN SIE AUCH

CLASS, REXXTOOL, TOOL

1.97 Filer.guide/UF_CF_D_D

DRAGANDDROP

FORMAT

```
DRAGANDROP "Muster", "Maustaste", "Kommando"
```

BESCHREIBUNG

Mit diesem Kommando legen Sie fest, was mit einer Datei passiert, wenn Sie Drag und Drop benutzen. Muster gibt ein AmigaDOS-Muster an, über das bestimmt werden kann, auf welche Dateien sich diese Aktion bezieht. Maustaste gibt die Maustaste bzw. die Kombination aus Maustaste und Sondertaste an, mit der diese Aktion ausgelöst wird. Erlaubte Werte für Maustaste sind dabei LEFTBUTTON für die linke und MIDBUTTON für die mittlere Maustaste, sofern Sie eine Maus mit 3 Tasten besitzen. Bei der mittleren Maustaste können Sie, bei der linken Maustaste müssen Sie zusätzlich eine Tastaturkombination voranstellen. Erlaubte sind hier Sondertasten wie SHIFT, ALT oder CONTROL und beliebige Kombinationen aus diesen. Kommando schließlich gibt das ARexx-Kommando an, das ausgeführt werden soll.

ARGUMENTE

Muster : AmigaDOS-Muster, um den Dateityp zu identifizieren.
Maustaste: Benennung des Maustaste.
Kommando : ARexx-Befehl, der ausgeführt werden soll.

BEISPIEL

```
DRAGANDDROP "#?.lha", "ALT LEFTBUTTON", "EXTRACT ALL"  
DRAGANDDROP "#?", "SHIFT LEFTBUTTON", "COPY"  
DRAGANDDROP "#?", "MIDBUTTON", "MOVE"
```

LESEN SIE AUCH

DRAGANDDROPDIR, Drag und Drop

1.98 Filer.guide/UF_CF_D_D_DIR

DRAGANDDROPDIR

FORMAT

DRAGANDROPDIR "Maustaste", "Kommando"

BESCHREIBUNG

Mit diesem Kommando legen Sie fest, was mit einem Verzeichnis passiert, wenn Sie Drag und Drop benutzen. Maustaste gibt die Maustaste bzw. die Kombination aus Maustaste und Tastatur an, mit der diese Aktion ausgelöst wird. Erlaubte Werte für Maustaste sind dabei LEFTBUTTON für die linke und MIDBUTTON für die mittlere Maustaste, sofern Sie eine Maus mit 3 Tasten besitzen. Bei der mittleren Maustaste können Sie, bei der linken Maustaste müssen Sie zusätzlich eine Tastaturkombination voranstellen. Erlaubte sind hier Sondertasten wie SHIFT, ALT oder CONTROL und beliebige Kombinationen aus diesen. Kommando schließlich gibt das ARexx-Kommando an, das ausgeführt werden soll.

ARGUMENTE

Maustaste: Benennung der Maustaste.
 Kommando : ARexx-Befehl, der ausgeführt werden soll.

BEISPIEL

DRAGANDDROPDIR "ALT LEFTBUTTON", "READDROPDIR"
 DRAGANDDROPDIR "SHIFT LEFTBUTTON", "COPY"
 DRAGANDDROPDIR "MIDBUTTON", "MOVE"

LESEN SIE AUCH

DRAGANDDROP, Drag und Drop

1.99 Filer.guide/UF_RX

Filers ARexx-Schnittstelle

=====

Filer hat eine eingebaute ARexx-Schnittstelle, um das Erstellen von neuen Funktionen oder die flexiblere Handhabung von Dateiklassen zu ermöglichen.

Der Name dieser Schnittstelle ist immer "FilerRexx", da Filer nur einmal gleichzeitig laufen kann. ARexx-Programme für Filer sollten die Endung ".filer" haben, um auf die übliche Weise gestartet werden zu können.

Viele Beispiele für ARexx-Programme befinden sich im "Rexx"-Verzeichnis des originalen Distributionarchivs.

Filer erkennt folgende ARexx-Befehle:

Grundlegende Befehle...

VERSION

EXIT
FILERTOFRONT

CD
GETCD

Kommandos, um eingebaute Funktionen aufzurufen...

ACTION
ADD
CHGRP
CHOWN
COMPARE
COPY
DELETE
DU
DUPLICATE
EDIT
EXTRACT
FILENOTE
FORMAT
HEXDUMP
LIST
MAKEDIR
MAKELINK
MOVE
PROTECT
QUIT
RELABEL
RENAME
RUN
SEARCH
TYPE

Kommandos, um die Benutzerschnittstelle zu kontrollieren...

ALL
BANK
ICONIFY
NONE
PATTERN
SELECTCACHE

READSOURCEDIR
READTARGETDIR
READLEFTDIR
READRIGHTDIR
READDROPDIR

ENTERDIR
OTHERDIR
PARENTDIR

UP
PAGEUP

HOME
DOWN
PAGEDOWN
END
LEFT
PAGELEFT
LEFTMOST
RIGHT
PAGERIGHT
RIGHTMOST

CURSORUP
CURSORPAGEUP
CURSORHOME
CURSORDOWN
CURSORPAGEDOWN
CURSOREND

CURSORSELECT
CURSORSELECTUP
CURSORSELECTDOWN
CURSORACTION

Kommandos für ARexx-Programme...

LOCKFILER
UNLOCKFILER
PANEL

STATUS
HISTORY
CLEARHISTORY

RX
TEMPFILENAME

ALERTBOX
QUESTBOX
FILERREQ
GETSTRING
SETSTRING

EXEC
EXECANDWAIT
FOREACH

GETSCREENNAME
GETSOURCEPATH
GETTARGETPATH
GETLANGUAGE

GETNUMENTRIES
GETNAME
GETINFO
SELECTBYNAME
SELECTBYPATTERN
TOGGLEENTRY

UPDATESOURCEDIR
UPDATETARGETDIR

1.100 Filer.guide/UF_RX_VERSION

VERSION

FORMAT

VERSION

BESCHREIBUNG

VERSION gibt die Versionsinformation von Filer zurück.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Filers version im Format "Filer <VERSION>.<REVISION>".

1.101 Filer.guide/UF_RX_EXIT

EXIT

FORMAT

EXIT

BESCHREIBUNG

EXIT beendet Filer sofort ohne jegliche Sicherheitsabfragen. Benutzen Sie dieses Kommando nur in Notfällen, z.B. wenn ein ARexx-Programm, das LOCKFILER benutzt hat, abgebrochen ist, bevor es UNLOCKFILER aufgerufen hat. Für Kommandoknöpfe oder Tasten sollte QUIT verwendet werden.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.102 Filer.guide/UF_RX_FILERTOFRONT

FILERTOFRONT

FORMAT

FILERTOFRONT

BESCHREIBUNG

FILERTOFRONT bringt Filers Bildschirm und Fenster nach vorne. Befindet sich Filer im Schlafmodus, wird er reaktiviert (Bildschirm und Fenster werden wieder geöffnet).

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.103 Filer.guide/UF_RX_CD

CD

--

FORMAT

CD DIR/A

BESCHREIBUNG

CD ändert das aktuelle Verzeichnis von Filer.

ARGUMENTE

DIR: das neue aktuelle Verzeichnis.

RESULTAT

Keins.

1.104 Filer.guide/UF_RX_GETCD

GETCD

FORMAT

GETCD

BESCHREIBUNG

GETCD gibt den Pfadnamen des aktuellen Verzeichnis von Filer zurück.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Das aktuelle Verzeichnis von Filer.

1.105 Filer.guide/UF_RX_ACTION

ACTION

FORMAT

ACTION

BESCHREIBUNG

ACTION ruft Filers Action-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.106 Filer.guide/UF_RX_ADD

ADD

FORMAT

ADD DELETE/S

BESCHREIBUNG

ADD ruft Filers Add-Funktion auf. Wenn die "DELETE"-Option übergeben wird, werden alle Dateien gelöscht, nachdem sie erfolgreich archiviert worden sind.

ARGUMENTE

DELETE: Dateien nach dem Archivieren löschen

RESULTAT

Keins.

1.107 Filer.guide/UF_RX_CHGRP

CHGRP

FORMAT

CHGRP

BESCHREIBUNG

CHGRP ruft Filers Change Group-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT
Keins.

1.108 Filer.guide/UF_RX_CHOWN

CHOWN

FORMAT
CHOWN

BESCHREIBUNG
CHOWN ruft Filers Change Owner-Funktion auf.

ARGUMENTE
Keine.

RESULTAT
Keins.

1.109 Filer.guide/UF_RX_COMP

CHOWN

FORMAT
COMPARE

BESCHREIBUNG
COMPARE ruft Filers Compare-Funktion auf.

ARGUMENTE
Keine.

RESULTAT
Keins.

1.110 Filer.guide/UF_RX_COPY

COPY

FORMAT
COPY AS/S

BESCHREIBUNG
COPY ruft Filers Copy-Funktion auf. Wenn die "AS"-Option

übergeben wird, wird bei jeder Datei nach dem Namen der Kopie gefragt.

ARGUMENTE

AS: nach den Namen der Kopien fragen

RESULTAT

Keins.

1.111 Filer.guide/UF_RX_DELETE

DELETE

FORMAT

DELETE

BESCHREIBUNG

DELETE ruft Filers Delete-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.112 Filer.guide/UF_RX_DU

DU

--

FORMAT

DU

BESCHREIBUNG

DU ruft Filers Disk Usage-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.113 Filer.guide/UF_RX_DUPLICATE

DUPLICATE

FORMAT

DUPLICATE

BESCHREIBUNG

DUPLICATE ruft Filers Duplicate-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.114 Filer.guide/UF_RX_EDIT

EDIT

FORMAT

EDIT

BESCHREIBUNG

EDIT ruft Filers Edit-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.115 Filer.guide/UF_RX_EXTRACT

EXTRACT

FORMAT

EXTRACT ALL/S

BESCHREIBUNG

EXTRACT ruft Filers Extract-Funktion auf.

ARGUMENTE

ALL: alle Dateien auspacken, ohne nach dem Muster zu fragen

RESULTAT

Keins.

1.116 Filer.guide/UF_RX_FILENOTE

FILENOTE

FORMAT

FILENOTE

BESCHREIBUNG

FILENOTE ruft Filers FileNote-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.117 Filer.guide/UF_RX_FORMAT

FORMAT

FORMAT

FORMAT

BESCHREIBUNG

FORMAT ruft Filers Format-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.118 Filer.guide/UF_RX_HEXDUMP

HEXDUMP

FORMAT

HEXDUMP

BESCHREIBUNG

HEXDUMP ruft Filers Hex Dump-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.119 Filer.guide/UF_RX_LIST

LIST

FORMAT
LIST

BESCHREIBUNG
LIST ruft Filers List-Funktion auf.

ARGUMENTE
Keine.

RESULTAT
Keins.

1.120 Filer.guide/UF_RX_MAKEDIR

MAKEDIR

FORMAT
MAKEDIR

BESCHREIBUNG
MAKEDIR ruft Filers MakeDir-Funktion auf.

ARGUMENTE
Keine.

RESULTAT
Keins.

1.121 Filer.guide/UF_RX_MAKELINK

MAKELINK

FORMAT
MAKELINK

BESCHREIBUNG
MAKELINK ruft Filers MakeLink-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.122 Filer.guide/UF_RX_MOVE

MOVE

FORMAT

MOVE AS/S

BESCHREIBUNG

MOVE ruft Filers Move-Funktion auf. Wenn die "AS"-Option übergeben wird, wird bei jeder Datei nach dem Namen im Zielverzeichnis gefragt.

ARGUMENTE

AS: nach den Namen im Zielverzeichnis fragen

RESULTAT

Keins.

1.123 Filer.guide/UF_RX_PROTECT

PROTECT

FORMAT

PROTECT

BESCHREIBUNG

PROTECT ruft Filers Protect-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.124 Filer.guide/UF_RX_QUIT

QUIT

FORMAT

QUIT

BESCHREIBUNG

QUIT ruft Filers Quit-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.125 Filer.guide/UF_RX_RELABEL

RELABEL

FORMAT

RELABEL

BESCHREIBUNG

RELABEL ruft Filers Relabel-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.126 Filer.guide/UF_RX_RENAME

RENAME

FORMAT

RENAME

BESCHREIBUNG

RENAME ruft Filers Rename-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.127 Filer.guide/UF_RX_RUN

RUN

FORMAT

RUN

BESCHREIBUNG

RUN ruft Filers Run-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.128 Filer.guide/UF_RX_SEARCH

SEARCH

FORMAT

SEARCH

BESCHREIBUNG

SEARCH ruft Filers Search-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.129 Filer.guide/UF_RX_TYPE

TYPE

FORMAT

TYPE

BESCHREIBUNG

TYPE ruft Filers Type-Funktion auf.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.130 Filer.guide/UF_RX_ALL

ALL

FORMAT
ALL

BESCHREIBUNG
ALL selektiert alle Einträge in der aktiven Verzeichnisliste.

ARGUMENTE
Keine.

RESULTAT
Keins.

KONFIGURATIOBSBEISPIEL
KEY "ALL", "+"

LESEN SIE AUCH
NONE

1.131 Filer.guide/UF_RX_BANK

BANK

FORMAT
BANK WHICH/A

BESCHREIBUNG
BANK schaltet zwischen den verschiedenen Belegungen der Kommandoknöpfe um. Auf diese Weise können Sie auf 256 (zweihundertsechsfundfünfzig) Kommandoknöpfe zugreifen, was eigentlich für jeden reichen sollte.
Dieses Kommando funktioniert in der unregistrierten Version nicht.

ARGUMENTE
WHICH: PREV, um auf die vorherige Belegung umzuschalten
WHICH: NEXT, um auf die nächste Belegung umzuschalten
WHICH: 0-7, um auf eine bestimmte Belegung umzuschalten

RESULTAT
Die aktive Belegung.

KONFIGURATIOBSBEISPIEL
KEY "1", "BANK 0"
KEY "2", "BANK 1"
BUTTON 0, 7, "->", "BANK NEXT"
BUTTON 1, 7, "<-", "BANK PREV"

1.132 Filer.guide/UF_RX_ICONIFY

ICONIFY

BESCHREIBUNG

ICONIFY

FORMAT

ICONIFY versetzt Filer in den Schlafmodus. Filer gibt dann den größten Teil der verwendeten Ressourcen frei und wartet darauf, über die ARexx-Schnittstelle reaktiviert zu werden. Wenn dies geschieht, werden die Verzeichnisse, die vorher in den Verzeichnislisten waren, erneut geladen.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.133 Filer.guide/UF_RX_NONE

NONE

FORMAT

NONE

BESCHREIBUNG

NONE deselektiert alle Einträge in der aktiven Verzeichnisliste.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "NONE", "-"

LESEN SIE AUCH

ALL

1.134 Filer.guide/UF_RX_PATTERN

PATTERN

FORMAT

PATTERN

BESCHREIBUNG

PATTERN öffnet das Musterfenster für die aktive Verzeichnisliste.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "HELP", "PATTERN"

LESEN SIE AUCH

Muster-Gadget

1.135 Filer.guide/UF_RX_SELECTCACHE

SELECTCACHE

FORMAT

SELECTCACHE

BESCHREIBUNG

SELECTCACHE öffnet das Pufferauswahlfenster für die aktive Verzeichnisliste.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "SHIFT ?", "SELECTCACHE"

LESEN SIE AUCH

Puffer-Gadget

1.136 Filer.guide/UF_RX_READSOURCEDIR

READSOURCEDIR

FORMAT

READSOURCEDIR DIR/A

BESCHREIBUNG

READSOURCEDIR liest das angegeben Verzeichnis in die aktive Verzeichnisliste ein. Wenn das Verzeichnis erfolgreich eingelesen wurde, wird der volle Pfadname zurückgegeben, sonst gar nichts.

ARGUMENTE

DIR: Pfadname des Verzeichnis, das eingelesen werden soll

RESULTAT

Vollständiger Pfadname des Verzeichnisses

KONFIGURATIOBSBEISPIEL

KEY "F1", "READSOURCEDIR SYS:"

LESEN SIE AUCH

READTARGETDIR, READLEFTDIR, READRIGHTDIR

1.137 Filer.guide/UF_RX_READTARGETDIR

READTARGETDIR**FORMAT**

READTARGETDIR DIR/A

BESCHREIBUNG

READTARGETDIR liest das angegeben Verzeichnis in die inaktive Verzeichnisliste ein. Wenn das Verzeichnis erfolgreich eingelesen wurde, wird der volle Pfadname zurückgegeben, sonst gar nichts.

ARGUMENTE

DIR: Pfadname des Verzeichnis, das eingelesen werden soll

RESULTAT

Vollständiger Pfadname des Verzeichnisses.

KONFIGURATIOBSBEISPIEL

KEY "SHIFT F1", "READTARGETDIR SYS:"

LESEN SIE AUCH

READSOURCEDIR, READLEFTDIR, READRIGHTDIR

1.138 Filer.guide/UF_RX_READLEFTDIR

READLEFTDIR**FORMAT**

READLEFTDIR DIR/A

BESCHREIBUNG

READLEFTDIR liest das angegeben Verzeichnis in die linke Verzeichnisliste ein. Wenn das Verzeichnis erfolgreich eingelesen wurde, wird der volle Pfadname zurückgegeben, sonst gar nichts.

ARGUMENTE

DIR: Pfadname des Verzeichnis, das eingelesen werden soll

RESULTAT

Vollständiger Pfadname des Verzeichnisses.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

BUTTON 0,0,"DF0:","READLEFTDIR DF0:"

LESEN SIE AUCH

READRIGHTDIR, READSOURCEDIR, READTARGETDIR

1.139 Filer.guide/UF_RX_READRIGHTDIR

READRIGHTDIR

FORMAT

READRIGHTDIR DIR/A

BESCHREIBUNG

READRIGHTDIR liest das angegeben Verzeichnis in die rechte Verzeichnisliste ein. Wenn das Verzeichnis erfolgreich eingelesen wurde, wird der volle Pfadname zurückgegeben, sonst gar nichts.

ARGUMENTE

DIR: Pfadname des Verzeichnis, das eingelesen werden soll

RESULTAT

Vollständiger Pfadname des Verzeichnisses.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

BUTTON 0,4,"DF0:","READRIGHTDIR DF0:"

LESEN SIE AUCH

READLEFTDIR, READSOURCEDIR, READTARGETDIR

1.140 Filer.guide/UF_RX_READDROPDIR

READRIGHTDIR

FORMAT

READDROPDIR

BESCHREIBUNG

READDROPDIR überprüft, ob der erste selektierte Eintrag in der aktuellen Verzeichnisliste ein Verzeichnis ist. Ist dies der Fall, so wird dieses Verzeichnis in die andere Verzeichnisliste geladen.

ARGUMENTE

None.

RESULTAT

None.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

DRAGANDDROPDIR "ALT LEFTBUTTON", "READDROPDIR"

LESEN SIE AUCH

DRAGANDDROPDIR

1.141 Filer.guide/UF_RX_ENTERDIR

ENTERDIR

FORMAT

ENTERDIR

BESCHREIBUNG

ENTERDIR aktiviert das Pfadeingabefeld für die aktive Verzeichnisliste, so daß ein neuer Verzeichnisname eingegeben werden kann.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "RETURN", "ENTERDIR"

LESEN SIE AUCH

Pfadeingabefeld

1.142 Filer.guide/UF_RX_OTHERDIR

OTHERDIR

FORMAT

OTHERDIR

BESCHREIBUNG

OTHERDIR aktiviert die gerade inaktive Verzeichnisliste.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIOBSBEISPIEL

KEY "TAB", "OTHERDIR"

1.143 Filer.guide/UF_RX_PARENTDIR

PARENTDIR

FORMAT

PARENTDIR

BESCHREIBUNG

PARENTDIR lädt das Mutterverzeichnis des Verzeichnis, das gerade in der aktiven Verzeichnisliste angezeigt wird. Wenn es kein Mutterverzeichnis gibt, passiert gar nichts.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIOBSBEISPIEL

KEY "SHIFT /", "PARENTDIR"

1.144 Filer.guide/UF_RX_UP

UP

--

FORMAT

UP

BESCHREIBUNG

UP verschiebt den sichtbaren Bereich der aktiven Verzeichnisliste einen Schritt nach oben. Der Cursor wird nur bewegt, wenn er am unteren Ende des sichtbaren Bereichs ist.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL
KEY "NUMPAD 8", "UP"

LESEN SIE AUCH
DOWN, CURSORUP

1.145 Filer.guide/UF_RX_PAGEUP

PAGEUP

FORMAT
PAGEUP

BESCHREIBUNG
PAGEUP verschiebt den sichtbaren Bereich der aktiven Verzeichnisliste eine Seite nach oben. Wenn der Cursor aus dem sichtbaren Bereich gerät, wird zu dessen unteren Ende bewegt.

ARGUMENTE
Keine.

RESULTAT
Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL
KEY "NUMPAD 9", "PAGEUP"

LESEN SIE AUCH
PAGEDOWN, CURSORPAGEUP

1.146 Filer.guide/UF_RX_HOME

HOME

FORMAT
HOME

BESCHREIBUNG
HOME verschiebt den sichtbaren Bereich der aktiven Verzeichnisliste an den Anfang. Wenn der Cursor aus dem sichtbaren Bereich gerät, wird zu dessen unteren Ende bewegt.

ARGUMENTE
Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "NUMPAD 7", "HOME"

LESEN SIE AUCH

END, CURSORHOME

1.147 Filer.guide/UF_RX_DOWN

DOWN

FORMAT

DOWN

BESCHREIBUNG

DOWN verschiebt den sichtbaren Bereich der aktiven Verzeichnisliste einen Schritt nach unten. Der Cursor wird nur bewegt, wenn er am oberen Ende des sichtbaren Bereichs ist.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "NUMPAD 2", "DOWN"

LESEN SIE AUCH

UP, CURSORDOWN

1.148 Filer.guide/UF_RX_PAGEDOWN

PAGEDOWN

FORMAT

PAGEDOWN

BESCHREIBUNG

PAGEDOWN verschiebt den sichtbaren Bereich der aktiven Verzeichnisliste eine Seite nach unten. Wenn der Cursor aus dem sichtbaren Bereich gerät, wird zu dessen oberen Ende bewegt.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "NUMPAD 3", "PAGEDOWN"

LESEN SIE AUCH

PAGEUP, CURSORPAGEDOWN

1.149 Filer.guide/UF_RX_END

END

FORMAT

END

BESCHREIBUNG

END verschiebt den sichtbaren Bereich der aktiven Verzeichnisliste an das Ende. Wenn der Cursor aus dem sichtbaren Bereich gerät, wird zu dessen oberen Ende bewegt.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "NUMPAD 1", "HOME"

LESEN SIE AUCH

HOME, CURSOREND

1.150 Filer.guide/UF_RX_LEFT

LEFT

FORMAT

LEFT

BESCHREIBUNG

LEFT verschiebt den sichtbaren Bereich der aktiven Verzeichnisliste einen Schritt nach links.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL
KEY "CURSOR_LEFT", "LEFT"

LESEN SIE AUCH
RIGHT

1.151 Filer.guide/UF_RX_PAGELEFT

PAGELEFT

FORMAT
PAGELEFT

BESCHREIBUNG
PAGELEFT verschiebt den sichtbaren Bereich der aktiven
Verzeichnisliste eine Seite nach links.

ARGUMENTE
Keine.

RESULTAT
Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL
KEY "SHIFT CURSOR_LEFT", "PAGELEFT"

LESEN SIE AUCH
PAGERIGHT

1.152 Filer.guide/UF_RX_LEFTMOST

LEFTMOST

FORMAT
LEFTMOST

BESCHREIBUNG
LEFTMOST verschiebt den sichtbaren Bereich der aktiven
Verzeichnisliste ganz nach Links.

ARGUMENTE
Keine.

RESULTAT
Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "CONTROL CURSOR_LEFT", "LEFTMOST"

LESEN SIE AUCH
RIGHTMOST

1.153 Filer.guide/UF_RX_RIGHT

RIGHT

FORMAT
RIGHT

BESCHREIBUNG
RIGHT verschiebt den sichtbaren Bereich der aktiven
Verzeichnisliste einen Schritt nach rechts.

ARGUMENTE
Keine.

RESULTAT
Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL
KEY "CURSOR_RIGHT", "RIGHT"

LESEN SIE AUCH
LEFT

1.154 Filer.guide/UF_RX_PAGERIGHT

PAGERIGHT

FORMAT
PAGERIGHT

BESCHREIBUNG
PAGERIGHT verschiebt den sichtbaren Bereich der aktiven
Verzeichnisliste eine Seite nach links.

ARGUMENTE
Keine.

RESULTAT
Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL
KEY "SHIFT CURSOR_RIGHT", "PAGERIGHT"

LESEN SIE AUCH
PAGERLEFT

1.155 Filer.guide/UF_RX_RIGHTMOST

RIGHTMOST

FORMAT

RIGHTMOST

BESCHREIBUNG

RIGHTMOST verschiebt den sichtbaren Bereich der aktiven Verzeichnisliste ganz nach Rechts.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "CONTROL CURSOR_RIGHT", "RIGHTMOST"

LESEN SIE AUCH

LEFTMOST

1.156 Filer.guide/UF_RX_CURSORUP

CURSORUP

FORMAT

CURSORUP

BESCHREIBUNG

CURSORUP bewegt den Cursor einen Schritt nach oben. Befindet sich der Cursor am oberen Rand des sichtbaren Bereichs, wird einen Schritt nach oben gescrollt.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "CURSOR_UP", "CURSORUP"

LESEN SIE AUCH

CURSORDOWN, UP

1.157 Filer.guide/UF_RX_CURSORPAGEUP

CURSORDOWN, UP

FORMAT

CURSORDOWN, UP

BESCHREIBUNG

CURSORDOWN, UP bewegt den Cursor an den Anfang des sichtbaren Bereichs. Befindet er sich bereits dort, wird eine Seite nach oben gescrollt.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "SHIFT CURSOR_UP", "CURSORDOWN, UP"

LESEN SIE AUCH

CURSORDOWN, UP, CURSORPAGEUP

1.158 Filer.guide/UF_RX_CURSORHOME

CURSORDOWN, UP

FORMAT

CURSORDOWN, UP

BESCHREIBUNG

CURSORDOWN, UP setzt den Cursor und den sichtbaren Bereich auf den Anfang.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "CONTROL CURSOR_UP", "CURSORHOME"

LESEN SIE AUCH

CURSOREND, HOME

1.159 Filer.guide/UF_RX_CURSORDOWN

CURSORDOWN

FORMAT

CURSORDOWN

BESCHREIBUNG

CURSORDOWN bewegt den Cursor einen Schritt nach unten. Befindet sich der Cursor am unteren Rand des sichtbaren Bereichs, wird einen Schritt nach unten gescrollt.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "CURSOR_DOWN", "CURSORDOWN"

LESEN SIE AUCH

CURSORUP, DOWN

1.160 Filer.guide/UF_RX_CURSORPAGEDOWN

CURSORPAGEDOWN

FORMAT

CURSORPAGEDOWN

BESCHREIBUNG

CURSORPAGEDOWN bewegt den Cursor an das Ende des sichtbaren Bereichs. Befindet er sich bereits dort, wird eine Seite nach unten gescrollt.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "SHIFT CURSOR_DOWN", "CURSORPAGEDOWN"

LESEN SIE AUCH

CURSORPAGEUP, PAGEDOWN

1.161 Filer.guide/UF_RX_CURSOREND

CURSOREND

FORMAT

CURSOREND

BESCHREIBUNG

CURSOREND setzt den Cursor und den sichtbaren Bereich auf das Ende.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "CONTROL_CURSOR_DOWN", "CURSOREND"

LESEN SIE AUCH

CURSORHOME, END

1.162 Filer.guide/UF_RX_CURSORSELECT

CURSORSELECT

FORMAT

CURSORSELECT

BESCHREIBUNG

CURSORSELECT ändert den Zustand des Eintrags unter dem Cursor, d.h. er wird selektiert, wenn er deselektiert war, bzw. umgekehrt.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

KEY "SPACE", "CURSORSELECT"

LESEN SIE AUCH

CURSORSELECTDOWN, CURSORSELECTUP

1.163 Filer.guide/UF_RX_CURSORSELECTDOWN

CURSORSELECTDOWN

FORMAT

CURSORSELECTDOWN

BESCHREIBUNG

CURSORSELECTDOWN ändert den Zustand des Eintrags unter dem Cursor, d.h. er wird selektiert, wenn er deselektiert war, bzw. umgekehrt. Anschließend wird der Cursor einen Schritt nach unten bewegt. Befindet sich der Cursor am unteren Rand des sichtbaren Bereichs, wird einen Schritt nach unten gescrollt.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIOBSBEISPIEL

KEY "SPACE", "CURSOSELECTDOWN"

LESEN SIE AUCH

CURSORSELECT, CURSORSELECTUP

1.164 Filer.guide/UF_RX_CURSORSELECTUP

CURSORSELECTUP

FORMAT

CURSORSELECTUP

BESCHREIBUNG

CURSORSELECTUP ändert den Zustand des Eintrags unter dem Cursor, d.h. er wird selektiert, wenn er deselektiert war, bzw. umgekehrt. Anschließend wird der Cursor einen Schritt nach oben bewegt. Befindet sich der Cursor am oberen Rand des sichtbaren Bereichs, wird einen Schritt nach oben gescrollt.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIOBSBEISPIEL

KEY "SPACE", "CURSOSELECTUP"

LESEN SIE AUCH

CURSORSELECT, CURSORSELECTDOWN

1.165 Filer.guide/UF_RX_CURSORACTION

CURSORACTION

FORMAT

CURSORACTION

BESCHREIBUNG

CURSORACTION führt eine automatische Aktion für den Eintrag unter dem Cursor durch.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

1.166 Filer.guide/UF_RX_LOCKFILER

LOCKFILER

FORMAT

LOCKFILER

BESCHREIBUNG

LOCKFILER belegt einen Zugriffsschlüssel für Filer. Solange Sie diesen Zugriffsschlüssel belegen, kann Filer nicht auf normalem Wege terminiert, und kein weiterer Zugriffsschlüssel belegt werden. Diese Mechanismus ist für ARexx-Programme sehr nützlich.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Ein Zugriffsschlüssel für UNLOCKFILER oder nichts, wenn Filer bereits belegt ist. Wenn dies auftritt, sollte ein ARexx-Programm sich beenden.

LESEN SIE AUCH

EXIT, UNLOCKFILER

1.167 Filer.guide/UF_RX_UNLOCKFILER

UNLOCKFILER

FORMAT

UNLOCKFILER KEY/N/A

BESCHREIBUNG

UNLOCKFILER gibt einen mit LOCKFILER belegten Zugriffsschlüssel für Filer wieder frei. Ohne diesen Aufruf kann Filer NICHT auf normalem Wege beendet werden, sorgen Sie also dafür, daß Ihre ARexx-Programme immer UNLOCKFILER aufrufen. Wenn ein ARexx-Programm abstürzt, benutzen Sie EXIT.

ARGUMENTE

KEY: Ein mit LOCKFILER belegter Zugriffsschlüssel

RESULTAT

Keins.

LESEN SIE AUCH

EXIT, LOCKFILER

1.168 Filer.guide/UF_RX_PANEL

PANEL

FORMAT

PANEL STATUS/A

BESCHREIBUNG

PANEL schaltet Filers Kommandoknöpfe an oder aus. Wenn sie ausgeschaltet werden, bekommt das Fenster einen Wartezeiger, und Eingaben werden nicht angenommen, bis die Kommandoknöpfe wieder eingeschaltet werden. ARexx-Programme sollten diesen Befehl immer benutzen, um den Benutzer daran zu hindern, unschöne Sachen während Ihrer Laufzeit zu machen.

ARGUMENTE

STATUS: entweder ON oder OFF.

RESULTAT

Keins.

1.169 Filer.guide/UF_RX_STATUS

STATUS

FORMAT

STATUS MSG/F

BESCHREIBUNG

STATUS überschreibt den Inhalt von Filers Statuszeile mit der übergebenen Nachricht. Die Nachricht wird NICHT in den History-Puffer eingefügt.

ARGUMENTE

MSG: Nachricht für die Statuszeile.

RESULTAT

Keins.

LESEN SIE AUCH

Statuszeile, HISTORY, CLEARHISTORY

1.170 Filer.guide/UF_RX_HISTORY

HISTORY

FORMAT

HISTORY MSG/F

BESCHREIBUNG

HISTORY überschreibt den Inhalt von Filers Statuszeile mit der übergebenen Nachricht. Die Nachricht wird in den History-Puffer eingefügt.

ARGUMENTE

MSG: Nachricht für die Statuszeile.

RESULTAT

Keins.

LESEN SIE AUCH

Statuszeile, STATUS, CLEARHISTORY

1.171 Filer.guide/UF_RX_CLEARHISTORY

CLEARHISTORY

FORMAT

CLEARHISTORY

BESCHREIBUNG

CLEARHISTORY löscht Filers History-Puffer.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

LESEN SIE AUCH

Statuszeile, HISTORY, STATUS

1.172 Filer.guide/UF_RX_RX

RX

--

FORMAT

RX CMD/F/A

BESCHREIBUNG

RX führt einen ARexx-Befehl in Filers CLI-Fenster aus. Auf diese Weise kann das Programm selbst oder ein von ihm aufgerufener CLI-Befehl das CLI-Fenster für Ein- und Ausgabe verwenden. Um ein ARexx-Programm zu starten, genügt die Kurzform "Programmname" anstatt "Rexx:Programmname.rexx".

ARGUMENTE

CMD: auszuführender ARexx-Befehl

RESULTAT

Keins.

1.173 Filer.guide/UF_RX_TEMPFILENAME

TEMPFILENAME

FORMAT

TEMPFILENAME

BESCHREIBUNG

TEMPFILENAME generiert einen eindeutigen Dateinamen für eine temporäre Datei. Diese Namen sind für die Laufzeit von Filer eindeutig, so daß dieser Befehl mehrfach in einem ARexx-Programm benutzt werden kann. Dieser Dateiname verweist immer auf das Verzeichnis "T:".

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Ein eindeutiger Dateiname für eine temporäre Datei.

1.174 Filer.guide/UF_RX_ALERTBOX

ALERTBOX

FORMAT

ALERTBOX MSG/F/A

BESCHREIBUNG

ALERTBOX öffnet einen Requester mit einem einzigen Knopf und zeigt dort die übergebene Nachricht an. Bei mehrzeiligen Nachrichten müssen die einzelnen Zeilen durch "|" -Zeichen getrennt werden.

ARGUMENTE

MSG: Nachricht für den Requester

RESULTAT

Keins.

LESEN SIE AUCH

QUESTBOX, FILERREQ

1.175 Filer.guide/UF_RX_QUESTBOX

QUESTBOX

FORMAT

QUESTBOX MSG/F/A

BESCHREIBUNG

QUESTBOX öffnet einen Requester mit zwei Knöpfen, die mit "Ja" und "Nein" beschriftet sind. Bei mehrzeiligen Nachrichten müssen die einzelnen Zeilen durch "|" -Zeichen getrennt werden. Wenn der Benutzer "positiv" antwortet, wird wahr (1) zurückgegeben, ansonstn falsch (0).

ARGUMENTE

MSG: Nachricht für den Requester

RESULTAT

Die Entscheidung des Benutzers.

LESEN SIE AUCH

ALERTBOX, FILERREQ

1.176 Filer.guide/UF_RX_FILERREQ

FILERREQ

FORMAT

FILERREQ TITLE/A,MSG/A,GADGETS/M/A

BESCHREIBUNG

FILERREQ ist das allgemeinste Kommando, um einen Requester mit Filer zu öffnen. Sie müssen einen Fenstertitel, eine Nachricht und die Beschriftung für einen oder mehrere Knöpfe übergeben. Bei mehrzeiligen Nachrichten müssen die einzelnen Zeilen durch "|" -Zeichen getrennt werden. Sie können Unterstriche in der Beschriftung für die Knöpfe verwenden, um das darauf folgenden Zeichen als Tastaturkürzel für diesen Knopf zu definieren. Der Knopf ganz links hat zusätzlich immer RETURN und SPACE als zusätzliche Tastaturkürzel, der ganz rechts ESC. Wenn der Benutzer den Knopf ganz links anwählt, wird 0 zurückgegeben, für den Knopf eins weiter rechts 1, ..., für den Knopf ganz rechts die Anzahl der Knöpfe weniger 1.

ARGUMENTE

TITLE : Fenstertitel für den Requester
MSG : Nachricht für den Requester
GADGETS: Beschriftung für einen oder mehrere Knöpfe

RESULTAT

Die Entscheidung des Benutzers.

LESEN SIE AUCH

ALERTBOX, QUESTBOX

1.177 Filer.guide/UF_RX_GETSTRING

GETSTRING

FORMAT

GETSTRING MSG/F/A

BESCHREIBUNG

GETSTRING öffnet einen Texteingabe-Requester mit zwei Knöpfen, die mit "Weiter" und "Abbrechen" beschriftet sind. Bei mehrzeiligen Nachrichten müssen die einzelnen Zeilen durch "|" -Zeichen getrennt werden. Wenn der Benutzer die Eingabe durch Drücken von RETURN oder Klicken auf den "Weiter"-Knopf abschließt, wird der eingegebene Text zurückgegeben, sonst wird nichts zurückgegeben. Der anfängliche Inhalt des Texteingabefelds kann mit SETSTRING festgelegt werden.

ARGUMENTE

MSG: Nachricht für den Requester.

RESULTAT
Eingabe des Benutzer.

LESEN SIE AUCH
SETSTRING

1.178 Filer.guide/UF_RX_SETSTRING

SETSTRING

FORMAT
SETSTRING STRING/F

BESCHREIBUNG
SETSTRING legt den anfänglichen Inhalt des Texteingabefeld im Texteingabe-Requester, der durch GETSTRING geöffnet wird, fest.

ARGUMENTE
STRING: Inhalt des Texteingabefeld.

RESULTAT
Keins.

LESEN SIE AUCH
GETSTRING

1.179 Filer.guide/UF_RX_EXEC

EXEC

FORMAT
EXEC CMD/F/A

BESCHREIBUNG
EXEC öffnet ein CLI-Fenster auf Filers Bildschirm und führt dann den übergebenen CLI-Befehl aus.

ARGUMENTE
CMD: auszuführender CLI-Befehl

RESULTAT
Keins.

LESEN SIE AUCH
EXECANDWAIT, FOREACH, Externe Programme starten

1.180 Filer.guide/UF_RX_EXECANDWAIT

EXECANDWAIT

FORMAT

EXECANDWAIT CMD/F/A

BESCHREIBUNG

EXEC öffnet ein CLI-Fenster auf Filers Bildschirm und führt dann den übergebenen CLI-Befehl aus. Nachdem der Befehl ausgeführt worden ist, wird gewartet, bis der Benutzer RETURN drückt.

ARGUMENTE

CMD: auszuführender CLI-Befehl

RESULTAT

Keins.

LESEN SIE AUCH

EXEC, FOREACH, Externe Programme starten

1.181 Filer.guide/UF_RX_FOREACH

FOREACH

FORMAT

FOREACH COMMAND/A,DIRS/S,WAIT/S

BESCHREIBUNG

FOREACH ermöglicht es auf einfache Weise, externe Programme in Filer zu integrieren. Der übergebene CLI-Befehl wird für jede selektierte Datei aufgerufen, wenn die "DIRS"-Option übergeben wurde, auch für alle selektierten Verzeichnisse. Der Befehl sollte ein "%s" beinhalten, um festzulegen, wo der Dateiname eingefügt wird. Vergessen Sie die Anführungsstriche um den Befehl nicht.

ARGUMENTE

COMMAND: CLI-Befehl to call foreach file

DIR : auch Verzeichnisse bearbeiten

WAIT : zum Schluß auf Benutzerbestätigung warten

RESULTAT

Keins.

KONFIGURATIONSBEISPIEL

BUTTON ..., ..., "GZip", "FOREACH \"gzip -9 %s\""

LESEN SIE AUCH

EXEC, EXECANDWAIT, Externe Programme starten

1.182 Filer.guide/UF_RX_GETSCREENNAME

GETSCREENNAME

FORMAT

GETSCREENNAME

BESCHREIBUNG

GETSCREENNAME liefert den Namen des öffentlichen Bildschirms zurück, auf dem sich Filers Fenster befindet. Das kann entweder ein Bildschirm sein, der von Filer geöffnet wurde, aber auch die Workbench oder ein beliebiger anderer öffentlicher Bildschirm. Dieser Name kann benutzt werden, um selbst Fenster auf Filers Bildschirm zu öffnen.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Name des öffentlichen Bildschirms, auf dem sich Filers Fenster befindet.

1.183 Filer.guide/UF_RX_GETSOURCEPATH

GETSOURCEPATH

FORMAT

GETSOURCEPATH

BESCHREIBUNG

GETSOURCEPATH gibt den Pfadname des Verzeichnisses in der aktiven Verzeichnisliste zurück. Wenn kein Verzeichnis geladen ist, wird nichts zurückgegeben.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Pfadname des Verzeichnisses in der aktiven Verzeichnisliste.

LESEN SIE AUCH

GETTARGETPATH

1.184 Filer.guide/UF_RX_GETTARGETPATH

GETTARGETPATH

SYNOPSIS

GETTARGETPATH

BESCHREIBUNG

GETTARGETPATH gibt den Pfadname des Verzeichnisse in der aktiven Verzeichnisliste zurück. Wenn kein Verzeichnis geladen ist, wird nichts zurückgegeben.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Pfadname des Verzeichnis in der inaktiven Verzeichnisliste.

LESEN SIE AUCH

GETSOURCEPATH

1.185 Filer.guide/UF_RX_GETLANGUAGE

GETLANGUAGE

SYNOPSIS

GETLANGUAGE

BESCHREIBUNG

GETLANGUAGE liefert die Sprache des gerade von Filer verwendeten Catalogs zurück.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Die aktuelle Sprache.

1.186 Filer.guide/UF_RX_GETNUMENTRIES

GETNUMENTRIES

FORMAT

GETNUMENTRIES SELECTED/S

BESCHREIBUNG

GETNUMENTRIES liefert die Anzahl der Einträge des Verzeichnis, das gerade in der aktiven Verzeichnisliste angezeigt wird, zurück. Wird der Parameter "SELECTED" angegeben, so wird die Anzahl der selektieren Einträge zurückgegeben.

ARGUMENTE

SELECTED: Anzahl der selektierten Einträge zurückgeben

RESULTAT

Anzahl der (selektieren) Einträge.

1.187 Filer.guide/UF_RX_GETNAME

GETNAME

FORMAT

GETNAME INDEX/N/A

BESCHREIBUNG

GETNAME gibt den Dateinamen eines einzelnen Eintrages in der aktiven Verzeichnisliste zurück. Vor dem eigentlichen Namen kommt ein einzelnes Zeichen, welches entweder ein "D" für ein Verzeichnis (Directory) oder ein "F" für eine Datei (File) ist. Wenn der Buchstabe kleingeschrieben ist, ist der Eintrag selektiert.

ARGUMENTE

INDEX: Index des Eintrages [1-Anzahl der Einträge].

RESULTAT

Dateiname mit besonderem Prefix.

BEISPIELE

Resultate von Aufrufen von GETNAME könnten so aussehen:

* "fDings": selektierte Datei namens "Dings"

* "Dbumms": nicht selektiertes Verzeichnis namens "bumms"

LESEN SIE AUCH

GETINFO

1.188 Filer.guide/UF_RX_GETINFO

GETINFO

FORMAT

GETINFO INDEX/N/A,FORMAT

BESCHREIBUNG

GETINFO gibt Information über einen Eintrag in der aktuellen Verzeichnisliste zurück. FORMAT bestimmt dabei, was zurückgegeben wird. Es werden diesselben Buchstaben wie beim Konfigurationsbefehl FORMAT erkannt. Voreinstellung ist "LPTDX".

ARGUMENTE

INDEX : Index des Eintrages [1-Anzahl der Einträge]. FORMAT:
Format des Ergebnis.

RESULTAT

Information im speziellen Format.

BEISPIELE

Resultate von Aufrufen von GETINFO könnten so aussehen:

```
*          ---RWED DI 20-Jan-94 09:38:24
*
*          213 -S-RW-D FI 19-Dez-93 18:10:32
```

LESEN SIE AUCH

GETNAME, FORMAT

1.189 Filer.guide/UF_RX_SELECTBYNAME

SELECTBYNAME

FORMAT

SELECTBYNAME NAME/A

BESCHREIBUNG

SELECTBYNAME selektiert die übergebenen Datei bzw das übergebene Verzeichnis, wenn es in der aktiven Verzeichnisliste vorhanden ist. Dieser Befehl ist vor allem für Filers Commodity gedacht.

ARGUMENTE

NAME: Dateiname einer Datei oder eines Verzeichnisses

RESULTAT

Keins.

1.190 Filer.guide/UF_RX_SELECTBYPATTERN

SELECTBYPATTERN

FORMAT

SELECTBYPATTERN PATTERN/A

BESCHREIBUNG

SELECTBYPATTERN selektiert alle Dateien und Verzeichnisse in der aktuellen Verzeichnisliste, die auf das übergebene AmigaDOS-Muster passen.

ARGUMENTE

PATTERN: AmigaDOS-Muster

RESULTAT
Keins.

1.191 Filer.guide/UF_RX_TOGGLEENTRY

TOGGLEENTRY

FORMAT
TOGGLEENTRY INDEX/N/A

BESCHREIBUNG
TOGGLEENTRY ändert den Zustand des Eintrags mit dem angegebenen Index, d.h. er wird selektiert, wenn er deselektiert war, bzw. umgekehrt.

ARGUMENTE
INDEX: Index des Eintrages [1-Anzahl der Einträge].

RESULTAT
Keins.

1.192 Filer.guide/UF_RX_UPDATESOURCEDIR

UPDATESOURCEDIR

FORMAT
UPDATESOURCEDIR

BESCHREIBUNG
UPDATESOURCEDIR überprüft, ob sich das Verzeichnis, das in der aktiven Verzeichnisliste angezeigt wird, geändert hat, seitdem es eingelesen worden ist. Wenn dies tatsächlich zutrifft, wird es erneut eingelesen. Dieses Kommando ist nützlich für ARexx-Programme, die den Inhalt eines Verzeichnis modifizieren, indem sie z.B. CLI-Befehle aufrufen.

ARGUMENTE
Keine.

RESULTAT
Keins.

LESEN SIE AUCH
UPDATETARGETDIR

1.193 Filer.guide/UF_RX_UPDATETARGETDIR

UPDATETARGETDIR

FORMAT

UPDATETARGETDIR

BESCHREIBUNG

UPDATETARGETDIR überprüft, ob sich das Verzeichnis, das in der inaktiven Verzeichnisliste angezeigt wird, geändert hat, seitdem es eingelesen worden ist. Wenn dies tatsächlich zutrifft, wird es erneut eingelesen. Dieses Kommando ist nützlich für ARexx-Programme, die den Inhalt eines Verzeichnis modifizieren, indem sie z.B. CLI-Befehle aufrufen.

ARGUMENTE

Keine.

RESULTAT

Keins.

LESEN SIE AUCH

UPDATESOURCEDIR

1.194 Filer.guide/UF_EXT

Externe Programme starten

=====

Externe Programme können dazu dienen, Filers Möglichkeiten stark zu erweitern. Sie können z.B. benutzt werden, um Textdateien zu editieren, anzuzeigen, Dateien automatisch handzuhaben oder neue Funktion über den ARexx Befehl FOREACH aufzubauen.

Diese Programme werden immer einer CLI-Umgebung gestartet. Wenn eine Custom-Shell z.B. WShell installiert ist, wird diese statt der Standardsystemshell benutzt. Der Stack, der Suchpfad und der Console-Handler für diese Shell können in der Konfigurationsdatei festgelegt werden. Der Suchpfad der aufrufenden Shell bzw. der Workbench wird ebenfalls verwendet.

Sie müssen überlicherweise einen Aufruf für ein externes Programm übergeben. In diesem Aufruf können Sie folgende spezielle Zeichenketten benutzen:

- * %%: das Prozentzeichen
- * %s: der Name der betroffenen Datei
- * %b: der Name der betroffenen Datei ohne Namensweiterung
- * %f: der volle Pfadname der betroffenen Datei

- * %p: der Name von Filers öffentlichen Bildschirm
- * %S: der volle Pfadname des Quellverzeichnis
- * %T: der volle Pfadname des Zielverzeichnis

Wenn Sie auf ein undefiniertes Verzeichnis zugreifen, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

1.195 Filer.guide/UF_CX

Filers Commodity
=====

Filer kommt mit einem Commodity names "FilerCom". Dieses Commodity kann dazu benutzt werden, Filer auf Tastendruck oder über ein Applikationspiktogramm auf der Workbench zu starten. Der Vorteil dabei ist, daß Sie Filer nicht die ganze Zeit im Speicher haben müssen.

Argumente	von FilerCom unterstützte Argumente.
HotKey	Filer auf Tastendruck starten.
AppIcon	Benutzung des Applikationspiktogramm.

1.196 Filer.guide/UF_CX_ARGS

Argumente

FilerCom erkennt diese Argumente:

- * PATH=Pfad
Pfad des Hauptprogramm, Voreinstellung: "SYS:Tools/Filer"
- * AUTOREXXCMD=Kommando
ARexx-Befehl für das AppIcon, Voreinstellung: kein Kommando
- * ICON=ON|OFF
das AppIcon ein- oder ausschalten, Voreinstellung: OFF
- * ICONXPOS=X-Pos
X-Position des AppIcon, Voreinstellung: automatisch
- * ICONYPOS=Y-Pos

Y-Position des AppIcon, Voreinstellung: automatisch

* ICONNAME=Name

Name des AppIcon, Voreinstellung: "Filer"

* ICONFILE=Pfad

Name der Piktogrammdatei, Voreinstellung: "SYS:Tools/Filer"

* CX_PRIORITY=Priorität

Priorität des Commodity

* HOTKEY=Beschreibung

Tastaturkürzel, um Filer aufzurufen, Voreinstellung "LCOMMAND f"

Wenn Sie FilerCom von der Workbench starten (z.B. über die "WBStartup"-Schublade), tragen Sie diese Argument in die Merkmale im Piktogramm ein. Wenn Sie es vom CLI aus starten, übergeben Sie sie als Parameter in Kommandozeilen einschließlich des "=".

1.197 Filer.guide/UF_CX_HOTKEY

Filer auf Tastendruck starten

Wenn FilerCom installiert ist, müssen Sie nur das Tastaturkürzel eingeben, und Filer wird geladen. Das kann einen Augenblick dauern, insbesondere auf langsamen Systemen, sein Sie etwas geduldig. Wenn Filer bereits im Speicher ist, wird sein Bildschirm nach vorne geholt.

1.198 Filer.guide/UF_CX_APPICON

Benutzung des Applikationspiktogramm

FilerCom's Applikationsprogramm (AppIcon) kann auf verschiedene Weisen benutzt werden.

* Doppelplick auf das AppIcon

Nach einem Doppelklick auf das AppIcon wird Filer geladen. Ist Filer bereits im Speicher, wird sein Bildschirm nach vorne geholt.

* Ein oder zwei Piktogramme von Schubladen auf das AppIcon legen

Wenn Sie das Piktogramm einer Schublade auf das AppIcon legen, wird das Verzeichnis von Filer geladen. Wenn Sie noch ein zweites

Piktogramm drauflegen, wird das entsprechende Verzeichnis auch geladen, aber anschließend wieder die Verzeichnisliste mit dem ersten Verzeichnis aktiviert.

* Projekt- oder Programmpiktogramme auf das AppIcon legen

Wenn Sie Piktogramme von Dateien auf das AppIcon legen, wird das Verzeichnis, das diese Dateien enthält, geladen, und die Dateien werden selektiert. Wenn Sie einen ARexx-Befehl als Argument angegeben haben, wird dieser ausgeführt. Eine gute Wahl für dieses Kommando wäre ACTION.

1.199 Filer.guide/OT_UPD

Andere Themen

Updates

=====

Immer wenn eine neue Version von Filer veröffentlicht wird, werde ich einen Hinweis in entsprechende Newsgruppen einiger elektronischer Netzwerke posten. Das neue Archiv wird dann bald auf vielen DFÜ-Systemen und auf allen Aminet-FTP-Servern verfügbar sein. Größere Updates sollten auch auf einigen PD-Diskette verfügbar sein.

Wie schon oben erwähnt, brauchen registrierte Benutzer weder ein neues Keyfile noch eine personalisierte Version des Programms. Sie können alle neuen Fähigkeiten sofort benutzen.

Besitzer von Filer Version 2.0x oder 3.0x müssen mir einen Brief (incl. Porto), eine Diskette, Ihre Adresse und 10,- DM zusenden, um Ihr Keyfile zu bekommen. Es gibt keine Update-Option für Besitzer der Version 1.2, die auf der Amiga Power Disk 9 veröffentlicht wurde.

1.200 Filer.guide/OT_SUP

Support

=====

Wenn Sie Fragen, Kommentare, Vorschläge oder Flames loswerden wollen, kontaktieren Sie mich einfach unter einer der folgenden Adressen. Wenn Sie mir eine Nachricht via E-Mail schicken, haben Sie eine gute Chance auf eine schnelle Antwort.

Snailmail: Matthias Scheler
Schützenstraße 18
33178 Borcheln
FR Germany

Phone: +49-5251-399031

E-Mail: filer@core.de

1.201 Filer.guide/OT_HIST

Geschichte

=====

- * 0.1 - 1.1
nicht veröffentlicht
 - * 1.2
veröffentlicht auf Amiga Power Disk 9
 - * 1.3 - 1.4
nicht veröffentlicht
 - * 2.00 - 2.07
veröffentlicht auf Fish Disk 562 als Shareware, neue Features:
 - * benötigt OS 2.04 oder neuer
 - * ASCII-Konfigurationsdatei
 - * Unterstützung von zusätzlichen IFF-Formaten
 - * Unterstützung von Dateiklassen
 - * unterstützung von Archivdateien
 - * 3.00 - 3.05
verkauft an IPV, aber niemals von ihnen veröffentlicht, neue Features:
 - * ARexx-Schnittstelle
 - * komplette Benutzerschnittstelle mit GadTools gemacht
 - * benutzerkonfigurierbare Kommandoknöpfe
 - * Unterstützung von beliebigen Bildschirmmodi
 - * erweiterte Unterstützung von Dateiklassen
 - * neuer RTG-fähiger Textanzeiger
 - * 3.10
wieder Shareware, neue Features:
 - * läuft jetzt im Fenstermodus auf beliebigen PubScreen
 - * Font-sensitive (incl. komplett neuer Voreinstellungs-Requester)
 - * Tastaturunterstützung
-

- * erweiterte ARexx-Schnittstelle
- * Textanzeiger unterstützt ANSI-Steuerzeichen, wenige Speicherverbrauch

and many more ...

* 3.11

- * MungWall-Hit in der Audiowiedergabe beseitigt
- * unterstützt digitale Geräusche so groß wie der größte Block beliebigen freien Speichers.
- * vergrößerte maximale Größe bei der der Erkennung von Dateien durch CLASS und REXXCLASS.

* 3.12

- * kleinen Fehler in der neuen Audiowiedergabe beseitigt
- * Bildschirmblättern ohne Abbrechen der Audio-Wiedergabe ist wieder möglich.
- * einige kleine Verbesserungen

* 3.13

- * Größensymbol des Hauptfenster jetzt im unteren Rand
- * AUTOREQUESTER-Konfigurationsparameter jetzt per Default aus
- * Work-Arround für einen der ExAll()-Bugs unter V37 hinzugefügt
- * verbessertes Speichermanagement

* 3.14

- * keine Abstürze bei fehlerhaften 8SVX-Dateien mehr
- * der Pfad der Konfigurationsdatei kann geändert werden
- * Wenn keine Zeichensätze eingestellt sind, werden die beim System eingestellten Zeichensätze verwendet.

* 3.15

- * verbesserte Audiowiedergabe
 - * benutzt "CHAN"-Chunk, um Stereosamples zu erkennen
 - * Endloswiedergabe kann per Konfigurationsparameter an- und ausgeschaltet werden.
 - * Audiofilter kann per Konfigurationsparameter an- und ausgeschaltet werden.
 - * neuer Konfigurationsparameter SELECTICON
 - * einige kleine Fehler beseitigt
 - * Filer Commodity 1.20
-

- * FilerCom kann benutzt werden, um Filer über den "Anzeige sichtbar"- bzw. "Anzeige verborgen"-Knopf des "Exchange"-Programm neu zu starten bzw. zu ikonifizieren.
 - * Filer hängt sich nicht mehr vom CLI ab. Dieses Feature war ziemlich gehackt und verwirrte außerdem SegTracker. Und in Zeiten nach 1.3 gibt es andere Weg, um Programme im Hintergrund zu starten.
 - * 3.20
 - * endlich lokalisiert
 - * verbesserte ARexx-Schnittstelle
 - * Argumentauswertung über ReadArgs()
 - * externe Programme oder Skripte, die von Filer aus gestartet wurden, können nun die ARexx-Schnittstelle auch benutzen, keine Hänger mehr
 - * zwei neue leistungsfähige Kommandos FILERREQ und FOREACH
 - * STARTUP- und SHUTDOWN-Kommando
 - * (optionalen) unsichtbaren Mutterverzeichnisknopf am linken und rechten Rand wie bei MagicFileRequester eingebaut (kontrolliert über den Konfigurationsparameter BORDERPARENTDIR)
 - * Add & Delete
 - * Copy As
 - * Move As
 - * optionaler aufwendiger Bildschirmaufbau beim den Verzeichnislisten
 - * optionaler Überschreibschutz beim Kopieren von Dateien
 - * optionale automatische Diskwechseleerkennung
 - * einige kleine Fehler beseitigt und kleine Verbesserungen vorgenommen
 - * Filer Commodity 1.30
 - * an die neue ARexx-Schnittstelle angepaßt
 - * 3.21
 - * Menüpunkt zum Fixieren des Hauptfensters
 - * ein paar Bugs insbesondere beim Bildschirmaufbau beseitigt
 - * 3.22
 - * einige kleinere Bugs beseitigt
 - * "Verstecken"-Requester verbessert
-

- * ARexx-Befehl GETINFO verbessert
 - * Envoy-Benutzer und -Benutzergruppen werden im Klartext angezeigt.
 - * neue Funktionen Change Owner und Change Group
 - * Filer Commodity 1.31
 - * Versionsnummer in der Commodity-Beschreibung war falsch.
 - * 3.23
 - * einige kleinere Bugs beseitigt
 - * 3.24
 - * einige kleinere Bugs beseitigt
 - * Add-Funktion kann jetzt "LZX"-Archive erzeugen.
 - * neue Konfigurationsvariable EXTRACTALL
 - * Der Pfad der aufrufenden Shell bzw. Workbench wird verwendet.
 - * komplett neue ILBM-Laderoutine (unterstützt 24Bit-Bilder)
 - * komplett neue 8SVX-Laderoutine
 - * Sortierreihenfolge der Verzeichnislisten kann eingestellt werden.
 - * Funktion Rename verbessert
 - * Editor für die Belegung der Kommandoknöpfe verbessert
 - * neue Funktion Compare
 - * Filer Commodity 1.40
 - * übernimmt beim Aufrufen von Filer die Pfade der Workbench.
 - * 4.00
 - * einige kleinere Bugs beseitigt
 - * Die "screennotify.library" wird unterstützt.
 - * komplett überarbeitet ListView-Handhabung
 - * Der ARexx-Befehl EXTRACT hat jetzt einen Parameter "ALL", der die Konfigurationsvariable "EXTRACTALL" ersetzt. Die Konfigurationsdatei wird automatisch entsprechend geändert.
 - * Drag und Drop wird jetzt unterstützt.
 - * maximale Länge diverse Konfigurationsparameter auf 256 Zeichen erhöht
 - * Das Fenster des eingebauten Textanzeigers kann jetzt auch horizontal in der Größe verändert werden.
-

- * Der ARexx-Befehl "SELECTENTRY" heißt jetzt SELECTBYNAME.
- * neuer ARexx-Befehl SELECTBYPATTERN
- * neue Konfigurationsvariable ACTIVATEWINDOW
- * Funktion MakeLink verbessert
- * konfigurierbare Unterstützung für Drag und Drop eingebaut
- * neuer ARexx-Befehl READDROPDIR

- * 4.01
 - * einige kleinere Bugs beseitigt

 - * Dokumentation überarbeitet

- * 4.02
 - * einige kleinere Bugs beseitigt

- * 4.03
 - * üblen Bug in der Verzeichnishandhabung beseitigt

- * 4.04
 - * Work-Around für einen Bug des FastFileSystem eingebaut

 - * ARexx-Befehl GETNUMENTRIES verbessert

1.202 Filer.guide/OT_FUT

Zukunft
=====

Hier sind einige Ideen für die Zukunft von Filer:

- * Dateinamenvervollständigung und eine History in den Pfad eingabefeldern

- * Benutzer-konfigurierbare Menüs

Wichtig::

Es gibt absolut KEINE Garantie, daß diese Features jemals eingebaut werden. Sein Sie also nicht enttäuscht, wenn sie in der nächsten Version nicht verwirklicht wurden.

1.203 Filer.guide/OT_ACK

Danksagungen
=====

Dank gebührt folgenden Leuten:

- Mario Kemper

für seine niemals endenden Feature-Requests, Kritik und Bug-Reports und ganz besonders für den Spaß, den wir mit dem "User inkompatibel Problem" hatten

- Markus Stipp

für viele Bug-Reports und seine Hilfe, Filer Style-Guide-konform zu machen

- Christian Berger

dafür, ein "normaler" Benutzer zu sein, was mir sehr half, Filer benutzerfreundlicher oder intuitiver zu bedienen zu machen

- Ralph Schmidt

für seinen Echtzeit-Assembler Barfly, der zum Übersetzen der Assembler-Teile von Filer benutzt wird

- Michael "Mick" Hohman

für das Sammeln netter Features aus anderen File-Managern, um diese dann auf seine besondere Weise an mich weiterzugeben

- Michael Illgner

für seine merkwürdigen Feature-Requests

- Michael "Billy" Böhnisch

für seine nette Sammlung von ARexx-Programmen und für das Suchen und Finden von Fehlern in der englischen Anleitung

- Michael Sinz

für sein fantastisches Debugging-Werkzeug Enforcer, das mir geholfen hat, haufenweise fiese Fehler in meinem Programm zu finden

- Stefan Stuntz and Stefan Becker

für Ihre Anleitungen zu MUI bzw. ToolManager, die gute Beispiele für diese Anleitung waren

And natürlich an alle anderen Beta-Tester und registrierten Benutzer
