

se nejčastěji spouští poklepnutím na ikonu (pokud je váš systém podporuje) nebo z příkazové řádky příkazem `gimp`. Pokud máte nainstalováno více verzí Gimpu současně, možná bude pro spuštění nejnovější verze potřeba použít příkaz `gimp-číslo verze`. Pokud za jméno programu zapíšete seznam obrazových souborů, Gimp je při spuštění automaticky otevře. Soubory ale samozřejmě můžete otvírat i z běžícího Gimpu. Většinu operačních systémů lze nastavit tak, aby byly obrazové soubory s Gimpem asociovány a při poklepnutí se v Gimpu automaticky otevřely. Tip Aby se určitý typ souborů v Gimpu automaticky otevíral, měl by být asociován s doplňkovým programem `gimp-remote` (`gimp-win-remote` v systému Windows), nikoliv přímo s Gimpem. Pokud Gimp při spuštění `gimp-remote` ještě neběží, spustí se a obrázek se v něm otevře. Jinak se obrázek otevře v již běžícím Gimpu.

1.1. Parametry na příkazové řádce Za běžných okolností není třeba Gimpu při startu předávat žádné parametry, ale některé parametry mohou být přeci jen občas užitečné. Následující seznam není úplný. Kompletní seznam můžete získat v terminálu na unixových systémech příkazem `man gimp`. `-h, --help` Zobrazí seznam možných parametrů. `-v, --version` Zobrazí verzi Gimpu. `--verbose` Při startu Gimpu zobrazí podrobné informace. `-d, --no-data` Spustí Gimp, ale nenahrává vzorky, přechody, palety ani štětce. To je užitečné v neinteraktivních situacích, pokud je potřeba minimalizovat dobu nutnou ke spuštění Gimpu. `--display display` Použije určený X displej (neplatí pro Gimp ve Windows). `-s, --no-splash` Při startu Gimpu nezobrazí úvodní obrazovku. `--session name` Pro relaci použije jiný `sessionrc` soubor. Zadané jméno (`name`) je připojeno k implicitnímu jménu `sessionrc`. `-g, --gimprc gimprc` Načte se alternativní soubor `gimprc`. se záznamy o předvolbách Gimpu. To je užitečné například v situacích, kdy se změnily cesty k zásuvným modulům či hardwarové specifikace. `-c, --console-messages` Chyby a varování nebudou oznamovány v dialogových oknech, ale vypsány na konzoli. `-b, --batch commands` Provede příkazy (uvedené na místě `commands`) v dávkovém režimu. Pokud je jako příkaz uveden řetězec `-`, budou se příkazy číst ze standardního vstupu.

Předcházející Nahoru Další 3.3. Další osudy hlášení o chybě Domů 2. Soubory